主成分分析 无监督学习方法



- Pearson于1901年提出,再由Hotelling(1933)加以发展的一种多变量统计方法
- 通过析取主成分显出最大的个别差异,也用来削减回归分析和聚类分析中变量的数目
- 可以使用样本协方差矩阵或相关系数矩阵作为出发点进行分析
- 成分的保留:Kaiser主张(1960)将特征值小于1的成分放弃,只保留特征值大于1的 成分

DATAGURU专业数据分析社区

如果能用不超过3-5个成分就能解释变异的80%,就算是成功

一定要弄明白呀,同志们。虽然LASSO和PCA都可以降维,但是原理不一样。前者是让一 些变量直接剔除,保留一些变量。后者是让多个变量综合作用结果产生新的变量

PCA和因子分析只能用干线性模型

Penalty regression是直接对变量进行筛选,不需要组合变量。 PCA和因子分析:对变量进行组合,然后产生新的变量

主成分分析



- 通过对原始变量进行<mark>线性组合</mark>,得到优化的指标
- 把原先多个指标的计算降维为少量几个经过优化指标的计算(占去绝大部分份额)
- 基本思想: 设法将原先众多具有一定相关性的指标,重新组合为一组新的互相独立的 综合指标,并代替原先的指标

主成分分析是一种数学降维方法,利用正交变换 (orthogonal transformation)把一系列可能线性相关的变量转换为一组线性不相关的新变量,也称为主成分,从而利用新变量在更小的维度下展示数据的特征。

主成分是原有变量的线性组合,其数目不多于原始变量。组合之后,相当于我们获得了一批新的观测数据,这些数据的含义不同于原有数据,但包含了之前数据的大部分特征,并且有着较低的维度,便于进一步的分析。

4

主成分分析的意义

1. 简化运算

在问题研究中,为了全面系统地分析问题,我们通常会收集众多的影响因素也就是众多的变量。这样会使得研究更丰富,通常也会带来较多的冗余数据和复杂的计算量。PCA会自动解决多重共线性问题。

2. 去除数据噪音

比如在样品的制备过程中,由于不完全一致的操作,导致样品的状态有细微的改变,从而造成一些持家基因也发生了相应的变化,但变化幅度远小于核心基因(一般认为噪音的方差小于信息的方差)。而PCA在降维的过程中滤去了这些变化幅度较小的噪音变化,增大了数据的信噪比。

3. 利用散点图实现多维数据可视化

在表达谱分析中,假如我们有1个基因,可以在线性层面对样本进行分类;如果我们有2个基因,可以在一个平面对样本进行分类;如果我们有3个基因,可以在一个立体空间对样本进行分类;如果有更多的基因,比如说n个,那么每个样品就是n维空间的一个点,则很难在图形上展示样品的分类关系。利用PCA分析,我们可以选取贡献最大的2个或3个主成分作为数据代表用以可视化。这比直接选取三个表达变化最大的基因更能反映样品之间的差异。(利用Pearson相关系数对样品进行聚类在样品数目比较少时是一个解决办法)


4. 发现隐性相关变量

我们在合并冗余原始变量得到主成分过程中,会发现某些原始变量对同一主成分有着相似的贡献,也就是说 这些变量之间存在着某种相关性,为相关变量。同时也可以获得这些变量对主成分的贡献程度。对基因表达 数据可以理解为发现了存在协同或拮抗关系的基因。

主成分分析的直观几何意义



主成分分析的几何解释



DATAGURU专业数据分析社区

5

机器学习 讲师 黄志洪

主成分分析的数学模型



- 薛毅书电子版p499
- 主成分分析思想最终可以通过矩阵写法转变为求解线性代数问题

设 $X \neq p$ 维随机变量, 并假设 $\mu = E(X), \Sigma = Var(X)$. 考虑如下线性变换

$$\begin{cases}
Z_1 = a_1^T X \\
Z_2 = a_2^T X \\
\vdots \\
Z_p = a_p^T X
\end{cases}$$
(9.1)

易见

$$Var(Z_i) = a_i^T \Sigma a_i, \quad i = 1, 2, \dots, p,$$
(9.2)

$$Cov(Z_i, Z_j) = a_i^T \Sigma a_j, \quad i, j = 1, 2, \dots, p, \quad i \neq j.$$

$$(9.3)$$

我们希望 Z_1 的方差达到最大,即 a_1 是约束优化问题

$$\max \quad a^T \Sigma a$$
s.t.
$$a^T a = 1$$

数学模型的求解



■ 转化为将协方差矩阵对角化的问题(求解特征值)

一般情况. 对于协方差阵 Σ , 存在正交阵 Q, 将它化为对角阵, 即

$$Q^T \Sigma Q = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_p \end{bmatrix}, \tag{9.4}$$

且 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p$. 则矩阵 Q 的第 i 列就对应于 a_i , 相应的 Z_i 为第 i 主成分.

一些性质和名词



- 性质(薛毅书电子版第501页)
- 主成分的贡献率
- 主成分的累计贡献率
- 主成分在原始变量上的载荷

基于样本的求解



- 为了抵消量纲的影响,可以从相关系数矩阵出发求解
- 样本相关系数矩阵

$$S = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} (X_{(k)} - \overline{X}) (X_{(k)} - \overline{X})^{T} = (s_{ij})_{p \times p},$$

其中

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} X_{(k)} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_p)^T,$$

$$s_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j), \quad i, j = 1, 2, \dots, p.$$

及样本的相关矩阵 R 为

$$R = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} X_{(k)}^* X_{(k)}^{*T} = (r_{ij})_{p \times p},$$

其中


$$X_{(k)}^{*} = \left[\frac{x_{k1} - \bar{x}_{1}}{\sqrt{s_{11}}}, \frac{x_{k2} - \bar{x}_{2}}{\sqrt{s_{22}}}, \cdots, \frac{x_{kp} - \bar{x}_{p}}{\sqrt{s_{pp}}}\right],$$

$$r_{ij} = \frac{s_{ij}}{\sqrt{s_{ii}s_{jj}}}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, p.$$

R中进行主成分分析



- 薛毅书P506
- princomp函数
- summary函数
- loadings函数
- predict函数
- 碎石图与screeplot函数
- 主成分方向, biplot函数
- 例子: 薛毅书P508



10 机器学习 讲师 黄志洪

主成分分析计算步骤

- 一个完整的主成分分析的计算步骤如下:
- 对原始数据进行标准化处理, 消除量纲
- 计算标准化数据的相关系数矩阵
- 计算标准化数据的相关系数矩阵的特征根及对应的特征向量
- 选出最大的特征根,对应的特征向量等于第一主成分的系数;选出第二大的特征根,对应的特征向量等于第二主成分的系数;以此类推
- 计算累积贡献率,选择恰当的主成分个数;
- 解释主成分:写出前k个主成分的表达式
- 确定各样本的主成分得分
- 根据主成分得分的数据,做进一步的统计分析

主成分方向图






图 9.2: 30 名中学生身体指标数据关于第 1 主成分和第 2 主成分的散点图

例子: 求相关矩阵特征值



■ 薛毅书p487

参考精通机器学习:基于R这本书。用最新的方法: 载入包:psych 使用函数:principal

```
> PCA=princomp(X,cor=T)
> PCA
Call:
princomp(x = X, cor = T)

Standard deviations:
    Comp.1    Comp.2    Comp.3    Comp.4    Comp.5    Comp.6    Comp.7
2.2556395    1.1632889    0.7567221    0.6376603    0.5278638    0.3502837    0.3063912
    Comp.8
0.2905094

8    variables and 31 observations.
> PCA$loadings
```

------ DATAGURU专业数据分析社区

例子:求主成分载荷



> PCA\$loadings loadings (载荷)是新的主成分对应于原始变量X1, X2,..., X8的系数。即前面介绍的矩阵Q 第一个主成分Z1=-0.399*X1 - 0.132*X2-...-0.396*X8

```
Loadings:
  Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8
x1 - 0.399
                0.416 \quad 0.214 \quad -0.217
                                       -0.280 0.693
x2 -0.132 0.749 0.339 0.157 0.523
x3 - 0.375
               -0.444 0.544
                                   -0.562 -0.161 -0.121
x4 -0.320 0.346 -0.475 -0.657
                                                0.335
x5 -0.388 -0.231 0.282 -0.364 0.210 -0.109 -0.566 -0.456
x6 - 0.406
               -0.308 0.234
                                  0.795 -0.229
x7 - 0.327 - 0.495
                             0.582
                                    0.514 0.182
x8 - 0.396 0.338 -0.116 - 0.538 - 0.127 0.551 -0.312
```


```
Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8
SS loadings 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Proportion Var 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
Cumulative Var 0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000
```

> |

例子: 画碎石图确定主成分



> screeplot(PCA,type="lines")



例子:主成分得分-相当于predict()



> PCA\$score predict(PCA)

```
Comp.1
                     Comp.2
                                             Comp. 4
                                 Comp.3
                                                        Comp.5
                                                                    Comp.6
北京
      -5.5068881 2.51368747 -0.77052784 -0.34499076 -0.48456544 0.73526042
                                                                           0.142820
天津
      -2.0391525 0.04696816 -0.83866069 0.84294280 -0.23905123 -0.36965072
河北
       0.7647412 0.58939950 -0.63809135 -0.40004970 0.32727289 0.02069393 -0.108875
山西
       2.1042564 0.45779593 -0.29703426 -0.21190291 -0.16277216 -0.21169100
内蒙古 1.8368141 0.51548336 0.14950198 -0.09308007
                                                   0.19160016
辽宁
       1.3232250 0.85489639 -0.05242441 -0.56123733
                                                   0.43320901
                                                                0.10274050 -0.199007
吉林
       1.8750798 0.14967842 -0.02016675 -0.28215689
                                                   0.45133137
                                                                0.36714488 -0.038957
黑龙江 1.9411347 0.64393452 -0.25831381 -0.84845435 0.37526772 -0.08315897 -0.086928
上海
      -5.9397413 -0.19531943 0.09487298 1.07297060 -0.60041434 -0.09156896 0.065314
江苏
      -0.4173225 -0.31874237 -0.21558331 0.85952388 -0.39145266 -0.42795347 -0.199799
浙江.
      -3.6407775 0.54489693 -0.77999195 -0.68115276 0.19016696 -0.41219749 -0.509992
安徽
       1.8169295 -0.53363884 0.33919645
                                         0.64984975 -0.04126297 0.49854622 -0.528359
福建
      -0.1976522 -1.36531052
                            1.29563886
                                         0.23492502
                                                    0.12124119 -0.19422385 -0.489680
江西
       2.2557443 -1.90231267 0.08063848
                                         0.33710287
                                                    0.09292676 0.00724231 0.403240
山东
       0.1360728 0.99920233 -0.34711211
                                         0.92327895
                                                   0.53080961 -0.29793692 -0.123394
河南
       1.9613045 -0.39761168 -0.20088982 -0.23566368
                                                    0.30206294 -0.49375497
湖北
       0.7167909 -0.25396283 -0.03587219
                                         0.29134913
                                                    0.81888494
湖南
      -0.2318682 -0.20807224 -0.01570997 0.47810304
                                                    0.47020168
                                                                0.52874605
广东
      -5.6676807 -3.11520051 0.51838684 -1.53211943
                                                    0.90023275 -0.21946848
广西
       0.2480444 -2.09427753 -0.03594804 0.29165788 -0.04979176
                                                               0.44518529 0.146873
海南
       1.1715466 -1.94839070
                            0.44408295 -0.60362333 -1.85888240
                                                                0.34575391 -0.284233
重庆
      -1.1363085 0.41532157 0.13949690 0.63934241 0.56936685 0.28511495 -0.703780
四川
       0.5349560 0.03922716 0.17181794 0.42545284 0.12711946 0.30779276 0.254154
```

例子:结果解释



Z1:日常必需消费开支


Z2:衣着和居住

解读是非常重要的环节,甚至决定主成分分析的成败

例子:成分图



> biplot(PCA, choices=1:2, scale=1)



机器学习 讲师 黄志洪 17

例子:聚类



> kmeans(PCA\$score[,1:2],5)

K-means clustering with 5 clusters of sizes 7, 4, 10, 6, 4

Cluster means:

```
Comp.1 Comp.2

1 0.6787254 0.27889640

2 -5.1887719 -0.06298388

3 1.7232375 0.27928061

4 -0.7843413 0.46952434

5 0.8694208 -1.82757285
```

Clustering vector:

北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江	上海	江苏
2	4	1	3	3	3	3	3	2	4
浙江	安徽	福建	江西	山东	河南	湖北	湖南	广东	广西
2	3	5	5	1	3	1	4	2	5
海南	重庆	四川	贵州	云南	西藏	陕西	甘肃	青海	宁夏
5	4	1	3	4	4	1	3	1	3
新疆									

机器学习 讲师 黄志洪 18

主成分回归



薛毅书P516

19 机器学习 讲师 黄志洪

因子分析



- 降维的一种方法,是主成分分析的推广和发展
- 是用于分析隐藏在表面现象背后的因子作用的统计模型。试图用最少个数的不可测的 公共因子的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测的每一分量

- 例子:各科学习成绩(数学能力,语言能力,运动能力等)
- 例子:生活满意度(工作满意度,家庭满意度)
- 例子:薛毅书P522

因子分析的主要用途



- 减少分析变量个数
- 通过对变量间相关关系的探测,将原始变量分组,即将相关性高的变量分为一组,用 共性因子来代替该变量
- 使问题背后的业务因素的意义更加清晰呈现

与主成分分析的区别



- 主成分分析侧重"变异量",通过转换原始变量为新的组合变量使到数据的"变异量 "最大,从而能把样本个体之间的差异最大化,但得出来的主成分往往从业务场景的。 角度难以解释
- 因子分析更重视相关变量的"共变异量",组合的是相关性较强的原始变量,目的是 找到在背后起作用的少量关键因子,因子分析的结果往往更容易用业务知识去加以解 释

因子分析使用了复杂的数学手段



- 比主成分分析更加复杂的数学模型
- 求解模型的方法:主成分法,主因子法,极大似然法
- 结果还可以通过因子旋转,使到业务意义更加明显

数学模型:比PCA更复杂的矩阵求解问题



1. 数学模型

设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)^T$ 是可观测的随机向量,且

$$E(X) = \mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p)^T$$
, $\operatorname{Var}(X) = \Sigma = (\sigma_{ij})_{p \times p}$.

因子分析的一般模型为

$$\begin{cases} X_1 - \mu_1 = a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \dots + a_{1m}f_m + \varepsilon_1 \\ X_2 - \mu_2 = a_{21}f_1 + a_{22}f_2 + \dots + a_{2m}f_m + \varepsilon_2 \\ \vdots \\ X_p - \mu_p = a_{p1}f_1 + a_{p2}f_2 + \dots + a_{pm}f_m + \varepsilon_p \end{cases}$$

数学模型



$$X = \mu + AF + \varepsilon, \tag{9.22}$$

$$E(F) = 0, \quad Var(F) = I_m, \tag{9.23}$$

$$E(\varepsilon) = 0, \quad Var(\varepsilon) = D = diag(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_p^2),$$
 (9.24)

$$Cov(F,\varepsilon) = 0. (9.25)$$

因子模型性质



2. 因子模型的性质

(1) Σ 的分解

$$\Sigma = AA^T + D. \tag{9.26}$$

(2) 模型不受单位的影响. 若 $X^* = CX$, 则有

$$X^* = \mu^* + A^*F^* + \varepsilon^*,$$

其中 $\mu^* = C\mu$, $A^* = CA$, $F^* = F$, $\varepsilon^* = C\varepsilon$.

(3) 因子载荷不是惟一的. 设 T 是一 m 阶正交矩阵, 令 $A^* = AT$, $F^* = T^TF$, 则模型 (9.22) 可表示为

$$X = \mu + A^*F^* + \varepsilon. \tag{9.27}$$

统计意义



- 因子载荷的意义
- 共同度
- 特殊方差
- 总方差贡献

因子载荷矩阵和特殊方差矩阵的估计



- 主成分法 理解这个已足够
- 主因子法
- 极大似然法

主成分法



- 通过样本估算期望和协方差阵
- 求协方差阵的特征值和特征向量
- 省去特征值较小的部分, 求出A、D
- 程序
- 例子

机器学习 讲师 黄志洪 29

主因子法



- 首先对变量标准化
- 给出m和特殊方差的估计(初始)值
- 求出简约相关阵R*(p阶方阵)
- 计算R*的特征值和特征向量,取其前m个,略去其它部分
- 求出A*和D* , 再迭代计算

极大似然法



- 似然函数
- 极大似然函数
- 算法描述 (薛毅书p533)

Jöreskog 和 Lawley 等人 (1967) 提出了一种较为实用的迭代法, 使极大似然 法逐步被人们采用. 其基本思想是, 先取一个初始矩阵

$$D_0 = \operatorname{diag}(\widehat{\sigma}_1^2, \widehat{\sigma}_1^2, \cdots, \widehat{\sigma}_p^2),$$

现计算 A_0 , 计算 A_0 的办法是先求 $D_0^{-1/2} \widehat{\Sigma} D_0^{-1/2}$ 的特征值 $\theta_1 \geq \theta_2 \geq \theta_p$, 及相应的特征向量 l_1, l_2, \dots, l_p . 令 $\Theta = \text{diag}(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m), L = (l_1, l_2, \dots, l_m)$ 且令

$$A_0 = D_0^{1/2} L \left(\Theta - I_m\right)^{1/2}. \tag{9.43}$$

再由式 (9.41) 得到 D_1 , 然后再按上述方法得到 A_1 , 直到满足方程 (9.40) 为止.

方差最大的正交旋转



- 由于因子载荷矩阵不是唯一,有时因子的实际意义会变得难以解释。
- 因子载荷矩阵的正交旋转
- 因子载荷方差
- 载荷值趋于1或趋于0,公共因子具有简单化的结构
- varimax() 函数

因子分析函数factanal()



函数 factanal() 采用极大似然法估计参数, 其使用格式为 factanal(x, factors, data = NULL, covmat = NULL, n.obs = NA, subset, na.action, start = NULL, scores = c("none", "regression", "Bartlett"), rotation = "varimax", control = NULL, ...)

其中 x 是数据的公式, 或者是由数据 (每个样本按行输入) 构成的矩阵, 或者是数 据框. factors 是因子的个数. data 是数据框, 当 x 由公式形式给出时使用. covmat 是样本的协方差矩阵或样本的相关矩阵,此时不必输入变量 x. scores 表示因子得分的方法, scores="regression", 表示用回归方法计算因子得分, 当参数为 scores="Bartlett", 表示用 Bartlett 方法计算因子得分 (具体意义见 下小节), 缺省值为 "none"", 即不计算因子得分. rotation 表示旋转, 缺省值 为方差最大旋转,当 rotation="none" 时,不作旋转变换.

因子得分




■ 薛毅书p543

机器学习 讲师 黄志洪 34

应用:股票市场指标设计






选取股票加入指数



设	置 股道線	以横 操盘	き 大盘分析	f 板块分	析 选股模型	个股分析	盘口分析	LEVEL-2	创业板	报价	分析	股指期货	港汇	基金	资讯 工具	l A	服务 🏫 我们	的专区				
2		88	(2)	my (my	0 0 1	%	6	2	•	Q n	9 6			F8 F	o 🕢 🭕	3	ځ 🙆 🤅	9 🚳 🔇	3	→ (7 ((
	, –	9				9			DDE *		And the second		9								查看	
	代码	名称	DDE大单	净量♥	DDE散户数量	DDE大	单金额 柞						三动卖出	出比;	被动卖出	比	涨幅% 星	级耳	见价	总手	换手	
	600687	刚泰控股		3.76	-915.71	+686	68.58万	23.59		4.81%		5.03%	3.1	08%	3.01	1%	+6.41		4.45	20.97万	16.53	
	601992	金隅股份		3.73	-315.69	1	1.92亿	19.33		6.07%		5.43%	5.9	55%	2.22	2%	+10.03 ±	★ 1	7.00	61.18万	19.36	
	600170	上海建工		3.47	-562.11		2.11亿	44.61		3.91%		1.72%	1.	12%	1.04	1%	+3.60	★ 1	7.27	38.08万	10.80	
	600010	包钢股份		3.26	-188.16	i 4	15.70亿	26.56		5.42%		2.35%	2.	28%	2.23	3%	+9.98		6.72	371.01万	13.64	
	600547	山东黄金		3.20	-105.59	+1	12.82亿	34.33		4.68%		1.58%	1.	34%	1.72	2%	+6.82★★	** 5	3.41	70.30万	9.21	
	600889	南京化纤		3.10	-455.02	+944	48.17万	17.42		6.67%		3.78%	4.5	99%	2.36	6%	+10.00 ★ ★		0.12	74.97万	24.42	
	600078	澄星股份		2.73	-27.70	i 4	1.32亿	36.52		3.82%		1.28%	1.3	32%	1.09	5%	+10.00		9.68	56.61万	11.04	
	600483	福建南纺		2.40	-14.04	+360	03.81万	21.67		5.34%		1.41%	1.	14%	3.20	1%	+8.98		9.71	26.96万	16.90	
	600470	六国化工		2.36	-302.67	+827	73.70万	31.55		3.00%		1.93%	1.	38%	1.18	3%	+5.85★★		5.56	25.52万	11.29	
	600141	兴发集团		2.35	-356.39) 4	+1.91亿	31.83		2.99%		1.87%	1.0	68%	0.83	3%	+10.00 ★★	★ 2	3.86	30.69万	8.83	
	601377	兴业证券		2.13	-457.39	+998	86.43万	24.45		4.13%		1.30%	1.3	35%	1.94	4%	+2.55★★	★ 1	7.70	34.46万	13.10	
	600497	驰宏锌锗		1.94	-104.18	3 4	180.6+	32.67		2.68%		1.25%	0.9	92%	1.08	3%	+8.62★★	★ 3	3.89	57.32万	6.10	
	600505	西昌电力		1.79	-189.23	+861	18.91万	17.11		4.29%		1.83%	2.	13%	2.20	1%	+9.98	★ 1	3.45	44.49万	12.20	
	600295	鄂尔多斯		1.78	-362.17		1.24	16.71		3.95%		2.27%	2.	76%	1.68	3%	+10.01**		4.07	39.65万	13.43	
	600696	多伦股份		1.65	-345.41	+469	30.40万	33.92		2.48%		0.77%	0.	76%	0.84	1%	+5.20★★		8.29	33.29万	9.77	
	600668	尖峰集团		1.62	-316.04	+666	60.91万	32.14		2.18%		1.15%	0.9	92%	0.78	3%	+3.46	★ 1	1.95	32.06万	9.33	
	600064	南京高科		1.53	-382.15		+1.28亿	44.23		1.85%		0.64%	0.	44%	0.52	2%	+4.10	± 1	6.25	26.16万	5.07	
	600149	*ST建通		1.51	-135.80	+298	32.43万	25.54		2.68%		1.04%	1.3	26%	0.95	5%	+4.99		6.10	24.06万	7.40	
	600614	鼎立股份		1.50	-157.72	+908	69.30万	23.48		2.91%		1.04%	1.3	28%	1.16	6%	+3.68★★	± 1	4.65	38.12万	9.35	
	600051	宁波联合		1.40	-342.26	+484	48.96万	42.69		1.62%		0.72%	0.9	50%	0.44	1%	±5.10★★	* 1	1.54	15.02万	4.97	
	601216	内蒙君正		1.39	-510.34	+379	32.29万	21.77		2.77%		1.10%	1.3	26%	1.23	3%	+3.20★★	★ 2	8.69	10.41万	10.84	
	600765	中航重机		1.36	-155.02	1	+2.05亿	30.71		2.26%		0.64%	0.	70%	0.84	1%	+10.02 ★★	* 1	9.76	43.66万	5.61	
	600117	西宁特钢		1.34	-156.91	+950	14.79万	60.36		1.21%		0.57%	0.	16%	0.28	3%	+4.11		9.62	23.41万	3.16	
	600869	三普药业		1.32	-380.82	+544	11.12万	36.63		1.76%		0.71%	0.	31%	0.83	3%	+3.74		4.66	47826	3.99	
	601117	中国化学		1.31	-49.90	;	+1.30 亿	24.11		2.48%		0.88%	0.0	81%	1.25	5%	+4.87★★	*	8.19	68.62万	5.57	
Ŧ	A股 45 2977.8			股 4 自	定义 🗥 概念 🛮 1736.9+2		行业/	*	+170.62		+1.349		1251.3				2.59亿统					

应用:员工绩效考核指标设计





考核指标设计



评价因素₽	对评价期间工作成绩的评价要点₽		评价尺度₽						
江川囚系↔	70 计价别的工作规范的计价委屈₹	优₽	良₽	中中	可心	差₽			
	A. 严格遵守工作制度,有效利用工作时间。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
勤 务₽	B. 对新工作持积极态度。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6∉			
态度₽	C. 忠于职守、坚守岗位↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
	D. 以协作精神工作,协助上级,配合同事。 ₽	14₽	12₽	10€	8₽	6€			
	A. 正确理解工作内容,制定适当的工作计划。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
受 命↩	B. 不需要上级详细的指示和指导。↓ C. 及时与同事及协作者取得联系,使工作顺利进行。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
准备₽		14₽	12₽	10₽	8₽	6€			
	D. 迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务。◆	14₽	12₽	10₽	8₽	6€			
	A. 以主人公精神与同事同心协力努力工作。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
业 务₽	正确认识工作目的,正确处理业务。↓ 积极努力改善工作方法。↓ 不打乱工作秩序,不妨碍他人工作。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
活 动₽		14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
		14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
	工作速度快,不误工期。↓		12₽	10₽	8₽	6₽			
工 作₩	B. 业务处置得当,经常保持良好成绩。↓ C. 工作方法合理,时间和经费的使用十分有效。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
效 率₽	工作中没有半途而废,不了了之和造成后遗症的现	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
	象。↩	14₽	12₽	10₽	8₽	6€			
	A. 工作成果达到预期目的或计划要求。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
成果₽	B. 及时整理工作成果,为以后的工作创造条件。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			
19%2IS+*	C. 工作总结和汇报准确真实。↓	14₽	12₽	10₽	8₽	6€			
	D. 工作中熟练程度和技能提高较快。 €	14₽	12₽	10₽	8₽	6₽			