# 20-删除数据后,为什么内存占用率还是很高?

你好,我是蒋德钧。

在使用Redis时,我们经常会遇到这样一个问题:明明做了数据删除,数据量已经不大了,为什么使用top命令查看时,还会发现Redis占用了很多内存呢?

实际上,这是因为,当数据删除后,Redis释放的内存空间会由内存分配器管理,并不会立即返回给操作系统。所以,操作系统仍然会记录着给Redis分配了大量内存。

但是,这往往会伴随一个潜在的风险点:Redis释放的内存空间可能并不是连续的,那么,这些不连续的内存空间很有可能处于一种闲置的状态。这就会导致一个问题:虽然有空闲空间,Redis却无法用来保存数据,不仅会减少Redis能够实际保存的数据量,还会降低Redis运行机器的成本回报率。

打个形象的比喻。我们可以把Redis的内存空间比作高铁上的车厢座位数。如果高铁的车厢座位数很多,但运送的乘客数很少,那么,高铁运行一次的效率低,成本高,性价比就会降低,Redis也是一样。如果你正好租用了一台16GB内存的云主机运行Redis,但是却只保存了8GB的数据,那么,你租用这台云主机的成本回报率也会降低一半,这个结果肯定不是你想要的。


所以,这节课,我就和你聊聊Redis的内存空间存储效率问题,探索一下,为什么数据已经删除了,但内存却闲置着没有用,以及相应的解决方案。

### 什么是内存碎片?

通常情况下,内存空间闲置,往往是因为操作系统发生了较为严重的内存碎片。那么,什么是内存碎片呢?

为了方便你理解,我还是借助高铁的车厢座位来进行解释。假设一个车厢的座位总共有60个,现在已经卖了57张票,你和2个小伙伴要乘坐高铁出门旅行,刚好需要三张票。不过,你们想要坐在一起,这样可以在路上聊天。但是,在选座位时,你们却发现,已经买不到连续的座位了。于是,你们只好换了一趟车。这样一来,你们需要改变出行时间,而且这趟车就空置了三个座位。

其实,这趟车的空座位是和你们的人数相匹配的,只是这些空座位是分散的,如下图所示:



我们可以把这些分散的空座位叫作"车厢座位碎片",知道了这一点,操作系统的内存碎片就很容易理解了。虽然操作系统的剩余内存空间总量足够,但是,应用申请的是一块连续地址空间的N字节,但在剩余的内存空间中,没有大小为N字节的连续空间了,那么,这些剩余空间就是内存碎片(比如上图中的"空闲2字节"和"空闲1字节",就是这样的碎片)。

那么,Redis中的内存碎片是什么原因导致的呢?接下来,我带你来具体看一看。我们只有了解了内存碎片的成因,才能对症下药,把Redis占用的内存空间充分利用起来,增加存储的数据量。

### 内存碎片是如何形成的?

其实,内存碎片的形成有内因和外因两个层面的原因。简单来说,内因是操作系统的内存分配机制,外因是 Redis的负载特征。

#### 内因: 内存分配器的分配策略

内存分配器的分配策略就决定了操作系统无法做到"按需分配"。这是因为,内存分配器一般是按固定大小来分配内存,而不是完全按照应用程序申请的内存空间大小给程序分配。

Redis可以使用libc、jemalloc、tcmalloc多种内存分配器来分配内存,默认使用jemalloc。接下来,我就以jemalloc为例,来具体解释一下。其他分配器也存在类似的问题。

jemalloc的分配策略之一,是按照一系列固定的大小划分内存空间,例如8字节、16字节、32字节、48字节,…,2KB、4KB、8KB等。当程序申请的内存最接近某个固定值时,jemalloc会给它分配相应大小的空间。

这样的分配方式本身是为了减少分配次数。例如,Redis申请一个20字节的空间保存数据,jemalloc就会分配32字节,此时,如果应用还要写入10字节的数据,Redis就不用再向操作系统申请空间了,因为刚才分配的32字节已经够用了,这就避免了一次分配操作。


但是,如果Redis每次向分配器申请的内存空间大小不一样,这种分配方式就会有形成碎片的风险,而这正好来源于Redis的外因了。

### 外因: 键值对大小不一样和删改操作

Redis通常作为共用的缓存系统或键值数据库对外提供服务,所以,不同业务应用的数据都可能保存在Redis中,这就会带来不同大小的键值对。这样一来,Redis申请内存空间分配时,本身就会有大小不一的空间需求。这是第一个外因。


但是咱们刚刚讲过,内存分配器只能按固定大小分配内存,所以,分配的内存空间一般都会比申请的空间大一些,不会完全一致,这本身就会造成一定的碎片,降低内存空间存储效率。

比如说,应用A保存6字节数据,jemalloc按分配策略分配8字节。如果应用A不再保存新数据,那么,这里 多出来的2字节空间就是内存碎片了,如下图所示:



第二个外因是,这些键值对会被修改和删除,这会导致空间的扩容和释放。具体来说,一方面,如果修改后的键值对变大或变小了,就需要占用额外的空间或者释放不用的空间。另一方面,删除的键值对就不再需要 内存空间了,此时,就会把空间释放出来,形成空闲空间。

我画了下面这张图来帮助你理解。



一开始,应用A、B、C、D分别保存了3、1、2、4字节的数据,并占据了相应的内存空间。然后,应用D删除了1个字节,这个1字节的内存空间就空出来了。紧接着,应用A修改了数据,从3字节变成了4字节。为了保持A数据的空间连续性,操作系统就需要把B的数据拷贝到别的空间,比如拷贝到D刚刚释放的空间中。此时,应用C和D也分别删除了2字节和1字节的数据,整个内存空间上就分别出现了2字节和1字节的空闲碎片。如果应用E想要一个3字节的连续空间,显然是不能得到满足的。因为,虽然空间总量够,但却是碎片空间,并不是连续的。

好了,到这里,我们就知道了造成内存碎片的内外因素,其中,内存分配器策略是内因,而Redis的负载属于外因,包括了大小不一的键值对和键值对修改删除带来的内存空间变化。

大量内存碎片的存在,会造成Redis的内存实际利用率变低,接下来,我们就要来解决这个问题了。不过, 在解决问题前,我们要先判断Redis运行过程中是否存在内存碎片。

## 如何判断是否有内存碎片?

Redis是内存数据库,内存利用率的高低直接关系到Redis运行效率的高低。为了让用户能监控到实时的内存使用情况,Redis自身提供了INFO命令,可以用来查询内存使用的详细信息,命令如下:

INFO memory
# Memory
used\_memory:1073741736
used\_memory\_human:1024.00M
used\_memory\_rss:1997159792

```
used_memory_rss_human:1.866
...
mem_fragmentation_ratio:1.86
```

这里有一个mem\_fragmentation\_ratio的指标,它表示的就是Redis当前的内存碎片率。那么,这个碎片率是怎么计算的呢?其实,就是上面的命令中的两个指标used\_memory\_rss和used\_memory相除的结果。

```
mem_fragmentation_ratio = used_memory_rss/ used_memory
```

used\_memory\_rss是操作系统实际分配给Redis的物理内存空间,里面就包含了碎片;而used\_memory是Redis为了保存数据实际申请使用的空间。

我简单举个例子。例如,Redis申请使用了100字节(used\_memory),操作系统实际分配了128字节(used\_memory\_rss),此时,mem\_fragmentation\_ratio就是1.28。

那么,知道了这个指标,我们该如何使用呢?在这儿,我提供一些经验阈值:

- mem\_fragmentation\_ratio 大于1但小于1.5。这种情况是合理的。这是因为,刚才我介绍的那些因素是难以避免的。毕竟,内因的内存分配器是一定要使用的,分配策略都是通用的,不会轻易修改;而外因由Redis负载决定,也无法限制。所以,存在内存碎片也是正常的。
- **mem\_fragmentation\_ratio 大于 1.5** 。这表明内存碎片率已经超过了50%。一般情况下,这个时候, 我们就需要采取一些措施来降低内存碎片率了。

## 如何清理内存碎片?

当Redis发生内存碎片后,一个"简单粗暴"的方法就是**重启Redis实例**。当然,这并不是一个"优雅"的方法,毕竟,重启Redis会带来两个后果:

- 如果Redis中的数据没有持久化,那么,数据就会丢失;
- 即使Redis数据持久化了,我们还需要通过AOF或RDB进行恢复,恢复时长取决于AOF或RDB的大小,如果只有一个Redis实例,恢复阶段无法提供服务。

所以,还有什么其他好办法吗?

幸运的是,从4.0-RC3版本以后,Redis自身提供了一种内存碎片自动清理的方法,我们先来看这个方法的基本机制。


内存碎片清理,简单来说,就是"搬家让位,合并空间"。

我还以刚才的高铁车厢选座为例,来解释一下。你和小伙伴不想耽误时间,所以直接买了座位不在一起的三 张票。但是,上车后,你和小伙伴通过和别人调换座位,又坐到了一起。

这么一说,碎片清理的机制就很容易理解了。当有数据把一块连续的内存空间分割成好几块不连续的空间

时,操作系统就会把数据拷贝到别处。此时,数据拷贝需要能把这些数据原来占用的空间都空出来,把原本不连续的内存空间变成连续的空间。否则,如果数据拷贝后,并没有形成连续的内存空间,这就不能算是清理了。

我画一张图来解释一下。



在进行碎片清理前,这段10字节的空间中分别有1个2字节和1个1字节的空闲空间,只是这两个空间并不连续。操作系统在清理碎片时,会先把应用D的数据拷贝到2字节的空闲空间中,并释放D原先所占的空间。然后,再把B的数据拷贝到D原来的空间中。这样一来,这段10字节空间的最后三个字节就是一块连续空间了。到这里,碎片清理结束。

不过,需要注意的是:**碎片清理是有代价的**,操作系统需要把多份数据拷贝到新位置,把原有空间释放出来,这会带来时间开销。因为Redis是单线程,在数据拷贝时,Redis只能等着,这就导致Redis无法及时处理请求,性能就会降低。而且,有的时候,数据拷贝还需要注意顺序,就像刚刚说的清理内存碎片的例子,操作系统需要先拷贝D,并释放D的空间后,才能拷贝B。这种对顺序性的要求,会进一步增加Redis的等待时间,导致性能降低。

那么,有什么办法可以尽量缓解这个问题吗?这就要提到,Redis专门为自动内存碎片清理功机制设置的参数了。我们可以通过设置参数,来控制碎片清理的开始和结束时机,以及占用的CPU比例,从而减少碎片清理对Redis本身请求处理的性能影响。

首先,Redis需要启用自动内存碎片清理,可以把activedefrag配置项设置为yes,命令如下:

```
config set activedefrag yes
```

这个命令只是启用了自动清理功能,但是,具体什么时候清理,会受到下面这两个参数的控制。这两个参数分别设置了触发内存清理的一个条件,如果同时满足这两个条件,就开始清理。在清理的过程中,只要有一个条件不满足了,就停止自动清理。

• active-defrag-ignore-bytes 100mb:表示内存碎片的字节数达到100MB时,开始清理;

• **active-defrag-threshold-lower 10**:表示内存碎片空间占操作系统分配给Redis的总空间比例达到10%时,开始清理。

为了尽可能减少碎片清理对Redis正常请求处理的影响,自动内存碎片清理功能在执行时,还会监控清理操作占用的CPU时间,而且还设置了两个参数,分别用于控制清理操作占用的CPU时间比例的上、下限,既保证清理工作能正常进行,又避免了降低Redis性能。这两个参数具体如下:

- active-defrag-cycle-min 25: 表示自动清理过程所用CPU时间的比例不低于25%,保证清理能正常开展;
- active-defrag-cycle-max 75:表示自动清理过程所用CPU时间的比例不高于75%,一旦超过,就停止清理,从而避免在清理时,大量的内存拷贝阻塞Redis,导致响应延迟升高。

自动内存碎片清理机制在控制碎片清理启停的时机上,既考虑了碎片的空间占比、对Redis内存使用效率的影响,还考虑了清理机制本身的CPU时间占比、对Redis性能的影响。而且,清理机制还提供了4个参数,让我们可以根据实际应用中的数据量需求和性能要求灵活使用,建议你在实践中好好地把这个机制用起来。

### 小结

这节课,我和你一起了解了Redis的内存空间效率问题,这里面的一个关键技术点就是要识别和处理内存碎片。简单来说,就是"三个一":

- info memory命令是一个**好工具**,可以帮助你查看碎片率的情况;
- 碎片率阈值是一个**好经验**,可以帮忙你有效地判断是否要进行碎片清理了;
- 内存碎片自动清理是一个**好方法**,可以避免因为碎片导致Redis的内存实际利用率降低,提升成本收益率。

内存碎片并不可怕,我们要做的就是了解它,重视它,并借用高效的方法解决它。

最后,我再给你提供一个小贴士:内存碎片自动清理涉及内存拷贝,这对Redis而言,是个潜在的风险。如果你在实践过程中遇到Redis性能变慢,记得通过日志看下是否正在进行碎片清理。如果Redis的确正在清理碎片,那么,我建议你调小active-defrag-cycle-max的值,以减轻对正常请求处理的影响。

#### 每课一问

按照惯例,我给你提一个小问题。在这节课中,我提到,可以使用mem\_fragmentation\_ratio来判断Redis当前的内存碎片率是否严重,我给出的经验阈值都是大于1的。那么,我想请你来聊一聊,如果mem\_fragmentation\_ratio小于1了,Redis的内存使用是什么情况呢?会对Redis的性能和内存空间利用率造成什么影响呢?

欢迎你在留言区写下你的思考和答案,和我一起交流讨论,如果觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎分享 给你的朋友或同事,我们下节课见。

#### 精选留言:

Kaito 2020-09-23 00:08:55
 如果 mem\_fragmentation\_ratio 小于 1 了, Redis 的内存使用是什么情况呢? 会对 Redis 的性能和内存空间利用率造成什么影响?

mem\_fragmentation\_ratio小于1,说明used\_memory\_rss小于了used\_memory,这意味着操作系统分配给Redis进程的物理内存,要小于Redis实际存储数据的内存,也就是说Redis没有足够的物理内存可以使用了,这会导致Redis一部分内存数据会被换到Swap中,之后当Redis访问Swap中的数据时,延迟会变大,性能下降。

通过这篇文章了解到,Redis在进行内存碎片整理时,由于是主线程操作的,所以这块也是一个影响Redis性能的风险点。

其中active-defrag-ignore-bytes和active-defrag-threshold-lower参数主要用于控制达到什么阈值后开始碎片整理,如果配置的碎片大小和碎片率在可接受的范围内,那么Redis不会进行碎片整理,也就不会对Redis产生性能影响。

而达到设定阈值开始碎片整理后,active-defrag-cycle-min和active-defrag-cycle-max参数则用来控制在这期间,Redis主线程资源使用的上下限,这个需要根据碎片整理的时间、Redis的响应延迟进行权衡,合理配置。

我个人认为,应该优先保证Redis性能尽量不受影响,让碎片整理期间的资源消耗控制在稳定的范围内, 并尽量缩短碎片整理的时间。 [34赞]

- test 2020-09-23 08:41:50mem\_fragmentation\_ratio小于1,说明redis内存不够用了,换了一部分到swap中,会严重影响性能。[2赞]
- 可怜大灰狼 2020-09-23 11:43:18
   老师您好, 4.0-RC3 版本之前没有自动清理,是不是只能重启服务? [1赞]
- 青青子衿 2020-09-23 09:02:06这篇写的很好,感觉受益不小 [1赞]
- 小袁 2020-09-24 22:33:16 为什么不说下内存整理具体是怎么实现的? jemalloc应该不能控制,那到底怎么处理?
- 树斌 2020-09-24 18:42:15
   实际案例,redis-cluster三主三从,检查所有节点的内存碎片率均小于1,在0.7-0.9之间,used\_memory
   基本每个节点都只有12m左右,但是检查swap确认是没有虚拟内存交换的,不知道这种情况作何解释?
   一直没闹明白
- yeek 2020-09-23 08:59:52 小于的话,应该是发生了内存到磁盘的swap吧,这个影响就很大了,swap的数据访问效率会严重降低