# Ceph子树迁移

## 目的


MDS集群间负载不平衡时,负载较重的节点通过将适当大小的子树迁移给负载较轻的节点,完成负载分担,最终达到整个集群负载的平衡。

## 影响

在子树迁移过程中,集群会阻塞来自客户端的请求,直到子树迁移完成,所以大量或频繁的子树迁移肯定会导致业务抖动,影响集群性能。

# 流程图


## 整个子树迁移的流程如下



# 简略过程

整个迁移过程分为4个阶段。例子:

MDS0: exporter MDS1: importer




## discover阶段

进行一些初始化信息的交换来为正式迁移做准备。

exporter通知importer即将发动迁移,discover importer的cache中是否已存在当前迁移子树根(A目录)的inode和dentry信息。如果没有,则将exporter中子树根的信息发送过去。如下所示





exporter: dispatch\_export\_dir

加锁: 子树根的Inode的filelock和nestlock加wrlock

发送MSG\_MDS\_EXPORTDIRDISCOVER消息给importer

等待frozen

importer: handle\_export\_discover

此时没有子树根的缓存,发送MSG\_MDS\_DISCOVER获取子树根的缓存。

exporter: handle\_discover


封装元数据信息(CDir的信息,主要是分片信息; CDentry信息,包括锁状态; Clnode的信息,包括锁状态),发送过去

importer: handle\_discover\_reply

填充缓存

#### prepare阶段

exporter和importer冻结子树。exporter冻结完成后,将此次事件记录在日志中,并持久化在后端日志对象中。



exporter: handle\_export\_discover\_ack

freeze\_dir: 设置STATE\_FROZENDIR标志位,发送MSG\_MDS\_EXPORTDIRPREP消息给importer,如

果有bounds,即不迁移整颗子树 (子树之下有其他的分区)

importer: handle\_export\_prep

## 解析bound信息


子树根的Inode的filelock和nestlock

冻结子树

发送MSG\_MDS\_EXPORTDIRPREPACK给exporter

## export阶段

exporter节点将迁移子树所有的状态和元数据发送给importer, importer接收后将这些信息放入缓存,写入日志并持久化。



exporter: handle\_export\_prep\_ack


export\_go,下刷所有日志之后,递归嵌套子树,将子树的所有元数据编码,包括锁的状态,客户端的caps。发送MSG\_MDS\_EXPORTDIR请求

importer: handle\_export\_dir

填充缓存,下刷日志,回复MSG\_MDS\_EXPORTDIRACK

#### finish阶段

exporter记录日志,并持久化后解冻子树,并通知importer解冻子树。importer接收后,将迁移成功事件写入日志,清理相关状态,解冻子树。



exporter: handle\_export\_ack

记录日志,并持久化,发送MSG\_MDS\_EXPORTDIRFINISH,释放锁

importer: handle\_export\_finish

恢复caps, unfreeze。

# 锁的迁移

## 锁迁移的内容

exporter迁移的子树的元数据包含了子树frozen之前锁的状态。

每个Clnode中有10种类型的锁,如下

```
LocalLock versionlock; // 本地锁,锁的状态机在sm_locallock中定义
SimpleLock authlock; // 锁的状态机在sm_simplelock中定义
SimpleLock linklock;
SimpleLock xattrlock;
SimpleLock snaplock;
SimpleLock flocklock;
SimpleLock policylock;
SimpleLock policylock;
ScatterLock dirfragtreelock; // 锁的状态机在sm_scatterlock中定义
ScatterLock nestlock; // 锁的状态机在sm_filelock
ScatterLock filelock;
```

在进行锁的迁移时,只需要在req中对锁的state字段编码

```
__s16 state; // lock state
```

state的所有定义如下

```
// -- lock states --
enum {
LOCK_UNDEF = 0,
LOCK_SYNC,
LOCK_LOCK,
LOCK_PREXLOCK,
LOCK_XLOCK,
LOCK_SYNC_LOCK,
......
LOCK_SYNC_LOCK,
......
LOCK_XSYN,
......
LOCK_MAX,
......
};
```

每一个state分别代表了不同的读写控制状态,状态的定义为

```
struct sm_state_t {
int next; // 0 if stable
char loner:
int replica_state;
char can_read;
char can_read_projected;
char can_rdlock;
char can wrlock;
char can_force_wrlock;
char can_lease;
char can_xlock;
int caps;
int loner caps;
int xlocker_caps;
int replica_caps;
};
```

ceph中定义的状态机,简单示例如下

```
const struct sm_state_t filelock[LOCK_MAX] = {
  // stable loner rep state r rp rd wr fwr l x caps(any,loner,xlocker,replica)
  [LOCK_SYNC] = { 0, false, LOCK_SYNC, ANY, 0, ANY, 0, 0, ANY, 0, CEPH_CAP_GSHARED |
    ......
};
```

#### caps

在迁移过程中,会迁移当前MDS已分配给客户端的caps。

caps描述了文件系统客户端操作元数据/数据的能力,如是否可以缓存,是否可以读写。当文件系统客户端需要去操作文件/目录时,首先需要获取对应的caps。

迁移的caps内容如下:

```
struct Export {
int64_t cap_id;
int32_t wanted; // 客户端想要的权限
int32_t issued; // MDS已经分配的权限
int32_t pending; // MDS将要分配的权限
......
}
```

#### 同步客户端的cap

1. importer端:与文件系统客户端建立session,并建立caps联系

2. exporter端: 清理与文件系统客户端的session, 并让客户端清理与exporter建立的caps。

锁记录的是自己节点对缓存中的Clnode的读写控制,迁移之后,不需要做其他操作,当子树解冻之后,就可以继续对外提供业务。

# 多阶段的事务故障恢复

#### 子树迁移中的日志

在子树迁移过程中,写了4次日志,

- 1. C\_M\_ExportGo日志, exporter为了确保将之前的未落盘的日志落盘, 而注册的一个日志回调事件。该日志事件并未记录任何数据, 并没有日志实体。
- 2. ElmportStart日志, importer记录所有的元数据并落盘

ElmportStart结构如下:

```
class ElmportStart : public LogEvent {
protected:
dirfrag_t base; // 迁入的子树根
vector<dirfrag_t> bounds; // 最简单的场景下,即迁入整颗子树,此处为空
mds_rank_t from; // exporter mds
......
}
```

故障后,日志回放过程中,将日志中的元数据填充缓存,然后记录模糊import:

my\_ambiguous\_imports[base] = bounds

继而设置dir\_auth

dir->set\_dir\_auth(auth); // 设置dir\_auth为<1, 1>, 即模糊子树

3. EExport日志, exporter记录子树到根的元数据并落盘。

EExport结构如下:

```
class EExport : public LogEvent {
protected:
dirfrag_t base; // 迁出的子树根
set<dirfrag_t> bounds;
mds_rank_t target;
......
}
```

故障后,日志回放过程中,将日志中的元数据填充缓存,记录没有定义的子树

mds->mdcache->adjust\_bounded\_subtree\_auth(dir, realbounds, CDIR\_AUTH\_UNDEF) // 即 缓存中的dir是未定义的auth

4. ElmportFinish日志,importer仅仅记录import结束事件

```
class EImportFinish : public LogEvent {
protected:
dirfrag_t base; // imported dir
bool success; //
......
}
```

故障后,日志回放过程中,解决ElmportStart日志中的模糊import事件
mds->mdcache->finish\_ambiguous\_import(base); //将dir\_auth修改为<1, -2>

#### 迁移故障恢复

```
MDSRankDispatcher::handle_mds_map

MDSRank::resolve_start()

MDCache::resolve_start

mdcache->send_resolves();

send_slave_resolves();

send_subtree_resolves(); 发送MMDSResolve消息,类型为MSG_MDS_RESOLVE
```

MMDSResolve消息内容如下

```
class MMDSResolve : public Message {
public:
map<dirfrag_t, vector<dirfrag_t> > subtrees; // 自己的子树
map<dirfrag_t, vector<dirfrag_t> > ambiguous_imports; // 模糊import
......
}
```

故障的MDS往集群发送MMDSResolve消息,解决模糊子树的问题

1. 根据消息中的subtrees来解决自身的子树权威问题。

## 附录

Ceph锁的粒度控制

MDS锁类型	inode中的字段	补充
authlock	mode	
	uid	
	gid	
	ctime	基本所有锁都可以控制
	version	基本所有锁都可以控制
linklock	nlink	
dirfragtreelock	dirfragtree	分片
filelock	mtime	
	atime	
	size	
	layout, truncate_seq, truncate_size, client_ranges, inline_data	
	dirstat	struct frag_info_t {  // this frag utime_t mtime; int64_t nfiles = 0; int64_t nsubdirs = 0; } 记录该分片下的文件/目录 数和mtime
	dirfrags	filelock和nestlock都可以 控制
nestlock	rstat	struct nest_info_t {  // this frag + children utime_t rctime; int64_t rbytes = 0; int64_t rfiles = 0; int64_t rsubdirs = 0; } 记录该分片以及嵌套子树 的统计信息。
xattr	xattrs	