## Linux-Socket (TCP 阻塞方式)的使用

1650373 李子中

- 0. 补充知识
- 克隆虚拟机,设置新的虚拟机网卡使其生效

#### 1) 克隆虚拟机

在 VMWare 的虚拟机列表中选中要克隆的虚拟机,右键,选择"管理",选择"克隆", 弹出如下对话框,选择克隆自"虚拟机中的当前状态"

#### 克隆源

您想从哪个状态创建克隆?

#### 克隆自

● 虚拟机中的当前状态(C)

从当前状态创建链接克隆将创建一个新快照。

选择"创建完整克隆"

#### 克隆方法

○ 创建链接克隆(L)

链接克隆是对原始虚拟机的引用,所需的存储磁盘空间较少。但是,必须能够访问原始虚拟机才能运行。

● 创建完整克隆(F)

完整克隆是原始虚拟机当前状态的完整副本。此副本虚拟机完全独立,但 需要较多的存储磁盘空间。

克隆出 CentOS 64 clone



- 2) 重新生成 CenrtOS 64 clone 的 MAC 地址,如下 MAC: 00:50:56:32:38:a7
- 3) 进入 clone 机的 ifcfg-ens32 配置文件,将其 ip 地址修改为 192.168.80.231 在最下一行添加 MAC(HWADDR)地址

补充: 重启克隆机后依旧连不上网,查阅资料后发现是跟系统自带的 NetworkManager 这个管理套件有关系,关掉就可以解决。

## 4) 使用指令 ping 192.168.80.230, 发现两个地址可以相互 ping 通

```
[root@vm-linux ~]# ping 192.168.80.230
PING 192.168.80.230 (192.168.80.230) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.489 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.358 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.386 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.297 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.292 ms
^C
--- 192.168.80.230 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.238/0.343/0.489/0.082 ms
```

## ●在一个网卡上设置多个地址(多地址属于不同网段)

打开网卡 ens32 的配置文件 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens32, 将原 IPADDR 改为 IPADDRO, PREFIX 改为 PREFIXO。并新增 IPADDR1(新 IP 地址)和 PREFIX1 设置一台虚拟机的新增 IP 地址为 172. 18. 12. 230/24

PREFIXU=24 IPV6\_PRIVACY=no HWADDR=00:50:56:32:38:a7 ################################# IPADDR1=172.18.12.231 PREFIX1=24

#### 两个同网段新增地址互能 ping 通

```
[root@vm-linux network-scripts]# ping 172.18.12.230
PING 172.18.12.230 (172.18.12.230) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.12.230: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.444 ms
64 bytes from 172.18.12.230: icmp seq=2 ttl=64 time=0.313 ms
64 bytes from 172.18.12.230: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.318 ms
64 bytes from 172.18.12.230: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.312 ms
--- 172.18.12.230 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.312/0.346/0.444/0.060 ms
[root@vm-linux network-scripts]# ping 172.18.12.231
PING 172.18.12.231 (172.18.12.231) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.12.231: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.205 ms
64 bytes from 172.18.12.231: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.345 ms
64 bytes from 172.18.12.231: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.309 ms
64 bytes from 172.18.12.231: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.323 ms
--- 172.18.12.231 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.205/0.295/0.345/0.056 ms
```

# 1. 写一对 TCP Socket 测试程序,分为 client 和 server,分别运行 在不同的虚拟机上

#### 1) Socket 介绍

Linux 中的网络编程是通过 socket 接口来进行的,为 TCP/IP 协议设计的应用层编程接口成为 socket API。在 TCP/IP 协议中,"IP 地址+TCP 或 UDP 端口号"唯一的标识网络通讯中的一个进程,"IP 地址+TCP 或 UDP 端口号"就是 socket。

在 TCP 协议中,建立连接的两个进程——客户端和服务器,各自有一个 socket 标识,则这两个 socket 组成的 socket pair 就唯一标识一个连接。

#### 2) Socket 实现的基本函数

## ● 创建套接字 socket

用于打开一个网络通讯接口,出错返回-1,成功返回一个 socket,应用进程就可调用 read/write 在网络上收发数据。

int socket (int domain, int type, int protocol);

//domain:该参数一般被设置为 AF INET,表示使用的是 IPv4 地址。

//type:该参数也有很多选项,例如 SOCK\_STREAM 表示面向流的传输协议,SOCK\_DGRAM 表示数据报,我们这里实现的是 TCP, 因此选用 SOCK\_STREAM。

//protocol:协议类型,一般使用默认,设置为0

#### ●绑定 bind

服务器所监听的网络地址和端口号一般是固定不变的,客户端程序得知服务器程序

地址和端口号后就可以向服务器发起连接,因此服务器需要调用 bind 来绑定一个固定的网络地址和端口号,即将 sockfd(用于网络通讯的文件描述符)和 addr(所描述的地址和端口号)绑定在一起,成功返回 0,出错返回 1.

int bind(int sockfd, const struct sockaddr\*addr, socklen\_t addrlen); //sockfd: 服务器打开的 sock

## ● 监听 listen

监听函数仅在服务端使用,listen 声明 sockfd 处于监听状态,并最多允许有backlog 个客户端处于连接等待状态,若收到更多的连接请求则忽略。listen 成功返回1,失败返回-1.

int listen(int sockfd, int backlog);

//sockfd 的含义与 bind 中的相同。

//backlog 参数解释为内核为次套接口排队的最大数量,这个大小一般为  $5^{\sim}10$ ,不宜太大

#### ●接收连接 accept

典型的服务器程序是可以同时服务多个客户端的。当客户端发起连接时,服务器就调用 accept 返回并接收这个连接。如果有大量客户端发起请求而服务器来不及处理,还没有 accept 的客户端就处于连接等待状态。

三次握手完成后,服务器调用 accept 接收连接。如果服务器调用 accept 时还没有客户端的连接请求,就阻塞等待直到有客户端连接上来。

int accept(int sockfd, struct sockaddr\* addr, socklen\_t\* addrlen);

//addrlen 是一个传入传出型参数,传入的是调用者的缓冲区 cliaddr 的长度,以避免缓冲区溢出问题;

//传出的是客户端地址结构体的实际长度(有可能没有占满调用者提供的缓冲区)。如果给 cliaddr 参数传 NULL,表示不关心客户端的地址。

#### ●请求连接 connect

函数 connect 只需由客户端来调用,调用该函数后表明连接服务器。
int connect(int sockfd, const struct sockaddr\* addr, socklen\_t addrlen);

## 3) 客户端程序和服务器程序建立连接的过程

服务器: 首先调用 socket () 创建一个套接字用来通讯,其次调用 bind () 对套接字进行绑定,并调用 listen () 来监听端口是否有客户端请求。如果有,调用 accept () 进行连接,否则就继续阻塞式等待直到有客户端连接上来,建立连接后就可以开始通信。

客户端:调用 socket()分配一个用来通讯的端口,接着调用 connect()发出 SYN 请求并处于阻塞等待服务器应答状态。客户端收到服务器应答的 SYN-ACK 分段后从 connect()返回,同时应答一个 ACK 分段,服务器收到后从 accept()返回,连接建立成功。

## 4) 实现代码

//server.c

#include<stdio.h>

```
#include<stdlib.h>
#include<sys/types.h>
#include<sys/socket.h>
#include<unistd.h>
#include<netinet/in.h>
#include<arpa/inet.h>
//_port:端口 _ip:可使用的主机 ip 地址
int startup(int _port, const char *_ip)
   //创建 socket
   int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   //错误返回
   if (sock < 0)
   {
       perror("socket");
       exit(1);
   }
   int opt = 1;
   setsockopt (sock, SOL SOCKET, SO REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
   //以 socket in 结构体填充 socket 信息
   struct sockaddr_in server_sockaddr;
   server_sockaddr.sin_family = AF_INET; //IPV4
   server sockaddr.sin port = htons( port);
   server_sockaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(_ip);
   socklen_t len = sizeof(server_sockaddr);
   //bind 绑定
   if (bind(sock, (struct sockaddr*)&server_sockaddr, len) < 0)</pre>
       perror("bind");
       exit(2);
   }
   if (listen(sock, 5) < 0) //允许连接的最大数量为 5
       perror("listen");
       exit(3);
   }
```

```
return sock;
}
int main(int argc, const char *argv[])
{
   if (argc != 2)
       printf("Usage:%s [local_port]\n", argv[0]);
       return 1;
   }
   //初始化
    int listen_sock = startup(atoi(argv[1]), "192.168.80.230");
   //用来接收客户端的 socket 地址结构体
    struct sockaddr_in remote;
    socklen_t len = sizeof(struct sockaddr_in);
   while (1)
       int sock = accept(listen_sock, (struct sockaddr*)&remote, &len);
       if (\operatorname{sock} < 0)
        {
           perror("accept");
           continue:
       }
       //每次建立一个连接后 fork 出一个子进程进行收发数据
       pid_t pid = fork();
       if (pid > 0)
        {
           close (sock);
           while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
       else if (pid == 0)
            printf("get a
client, ip:%s, port:%d\n", inet_ntoa(remote. sin_addr), ntohs(remote. sin_port));
           if (fork() > 0)
               exit(0);
           close(listen_sock);
           char buf[1024];
           while (1)
           {
```

```
ssize_t _s = read(sock, buf, sizeof(buf) - 1);
                if (s > 0)
                {
                   buf[\_s] = 0;
                   printf("client:%s", buf);
               }
               else
                {
                    printf("client is quit!\n");
                    break;
               }
           }
       }
        else
        {
            perror("fork");
           return 2;
       }
   }
   return 0;
}
//client.c
#include<stdio.h>
#include<sys/types.h>
#include<sys/socket.h>
#include<stdlib.h>
#include<netinet/in.h>
#include<arpa/inet.h>
int main(int argc, const char* argv[])
{
   if (argc != 3)
    {
       printf("Usgae:%s [ip] [port]\n", argv[0]);
        return 0;
   }
   //创建一个用来通讯的 socket
    int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (\operatorname{sock} < 0)
    {
       perror("socket");
       return 1;
   }
```

```
//需要 connect 的是对端地址,因此这里定义服务器端的地址结构体
   struct sockaddr in server;
   server.sin_family = AF_INET;
   server. sin port = htons(atoi(argv[2]));
   server.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
   socklen t len = sizeof(struct sockaddr in);
   if (connect(sock, (struct sockaddr*)&server, len) < 0)
   {
      perror("connect");
      return 2;
   }
   //连接成功进行收数据
   char buf [1024];
   while (1)
   {
      printf("send###");
      fflush(stdout);
      ssize_t _s = read(0, buf, sizeof(buf) - 1);
      buf[\_s] = 0;
      write(sock, buf, s);
   }
   close (sock);
   return 0;
}
5) 通信
●测试 tcp server1
   执行指令 ./tcp_server1 2021 绑定主机(服务器) IP 地址和端口号 2021, 进入
等待连接状态(listen)
[root@vm-linux 01]# ./tcp_server1 2021
   开启服务器 IP 地址的新会话,再次执行指令,bind()函数提示地址已被占用,即
出错位置在 bind () 函数
[root@vm-linux 01]# ./tcp_server1 2021
bind: Address already in use
```

## ●测试 tcp\_client1

执行指令./tcp\_client1 192.168.80.232(不存在的 IP 地址), connect()函数报错, 没有路径

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client1 192.168.80.232 2021
connect: No route to host

执行指令./tcp\_client 192.168.80.230 2022 (错误的端口号), connect()函数报错,拒绝访问

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client1 192.168.80.230 2022 connect: Connection refused

## • 连接成功

服务器执行 ./tcp\_server1 2021 开启监听,客户端执行./tcp\_client1 192.168.80.230 2021连接服务器,连接成功后服务器进入 read (recv) 状态: [root@vm-linux 01]# ./tcp\_server1 2021 get a client, ip:192.168.80.231, port:5513

客户端进入 read (recv) 状态:

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client1 192.168.80.230 2021 send###

用 CTRL+C 中断 client 端, server 端可以检测到连接中断, server 端的 accept () 函数报错

```
accept: Bad file descriptor
```

用 CTRL+C 中断 server 端, client 端可以检测到中断, 即两次发送失败后退出通信

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client1 192.168.80.230 2021 send### send###

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client1 192.168.80.230 2021

kill -9 杀死 client 端, server 端可以检测到连接已中断

```
[root@vm-linux 01]# ./tcp_server1 2021
get a client, ip:192.168.80.231, port:5519
client:
```

kill -9 杀死 server 端, client 端不会检测到连接已中断

```
[root@vm-linux 01]# ./tcp_server1 2021
get a client, ip:192.168.80.231, port:5525
己杀死
[root@vm-linux d1650373]# ./tcp_client1 192.168.80.230 2021
send###
send###
send###
send###
send###
send###
send###
```

双方连接成功后,在新的会话中再启动一个 tcp\_client1 连接 server,绑定相同端口号,服务器会接收到两个客户端(已设置 SO REUSEADDR 选项)

```
[root@vm-linux 01]# ./tcp_server1 2021
get a client, ip:192.168.80.231, port:5527
get a client, ip:192.168.80.231, port:5529
```

tcp\_server1 运行终止后,立刻再次启动,绑定相同端口号,可以成功(setsockopt(sock, SOL SOCKET, SO REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));)

```
[root@vm-linux 01]# ./tcp_server1 2021

^C

[root@vm-linux 01]# ./tcp_server1 2021

^C

[root@vm-linux 01]# ./tcp_server1 2021

get a client, ip:192.168.80.231, port:5535

get a client, ip:192.168.80.231, port:5537
```

- ◆SO\_REUSEADDR 作用: 让一个端口释放后立即就可以被再次使用。(一般来说(不加 SO\_REUSEADDR),一个端口释放后回等待两分钟才能被再次使用)
- 将虚拟机 IP 地址设置为 192. 168. 80. 230/24 和 192. 168. 80. 231/24, VMNet8 网卡设置为 192. 168. 100. 0/24, 发现两台虚拟机之间可以相互 ping 通(同一网段下的虚拟机之间可以相互通信,不牵扯到宿主机,与虚拟网卡无关)

```
[root@vm-linux ~1# ping 192.168.80.230]
PING 192.168.80.230 (192.168.80.230) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.303 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.304 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.303 ms
64 bytes from 192.168.80.230: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.337 ms
^C
--- 192.168.80.230 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.303/0.311/0.337/0.026 ms
```

```
[root@vm-linux ~1# ping 192.168.80.231]
PING 192.168.80.231 (192.168.80.231) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.80.231: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.465 ms
64 bytes from 192.168.80.231: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.342 ms
64 bytes from 192.168.80.231: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.319 ms
64 bytes from 192.168.80.231: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.299 ms
64 bytes from 192.168.80.231: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.377 ms
^C
--- 192.168.80.231 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.299/0.360/0.465/0.060 ms
```

2. 写一对 TCP Socket 测试程序, 要求 client 连接 server 端的时候 使用固定端口号, 通过 main 函数带参方式传入

```
修改题 1 的 tcp client1.c, 使用 bind () 函数绑定 client 端端口
struct sockaddr in client;
   client.sin family = AF INET;
   client.sin addr.s addr = hton1(INADDR ANY);
   client. sin port = htons(atoi(argv[1]));
   //绑定 client 端口号
   if (bind (sock, (struct sockaddr*) & client, size of (client)) < 0)
           perror("bind");
       return 3:
• 令 client 连接 server 时使用 3000 号端口
[root@vm-linux d1650373]# chmod 777 tcp_client2
[root@vm-linux d1650373]# ./tcp_client2 3000 192.168.80.230 2025
send###
send###
send###
• server 端接收到 client 端口号 3000 的连接, 打印相关信息
[root@vm-linux 02]# ./tcp_server2 2025
get a client, ip:192.168.80.231, port:3000
client:
client:
```

3. 写一对 TCP Socket 测试程序, server 打印本机所有 IP 地址,选择要绑定的地址后发起连接

```
●指令 ./tcp_server3 showip 可显示本机所有 IP 地址
[root@vm-linux 03]# ./tcp_server3 showip
The ips : 127.0.0.1; 192.168.80.230; 172.18.12.230; 192.168.1.232
```

```
//获取 IP 地址
int get_ip()
   char ipAddr[MAX_LENGTH];
   ipAddr[0] = ' \setminus 0';
   struct ifaddrs *ifAddrStruct = NULL;
   void *tmpAddrPtr = NULL;
   if (getifaddrs(&ifAddrStruct) != 0)
       printf("quit getifaddrs\n");
       return -1;
   }
   struct ifaddrs * iter = ifAddrStruct;
   while (iter != NULL)
   {
       if (iter->ifa addr->sa family == AF INET) {
            tmpAddrPtr = &((struct sockaddr_in *)iter->ifa_addr)->sin_addr;
            char addressBuffer[INET_ADDRSTRLEN];
            inet_ntop(AF_INET, tmpAddrPtr, addressBuffer, INET_ADDRSTRLEN);
            if (strlen(ipAddr) + strlen(addressBuffer) < MAX LENGTH - 1)</pre>
               if (strlen(ipAddr) > 0)
                   strcat(ipAddr, "; ");
               strcat(ipAddr, addressBuffer);
           else {
               printf("too many ip\n");
               break;
           }
       iter = iter->ifa_next;
   }
   freeifaddrs(ifAddrStruct);
   printf("The ips : %s\n", ipAddr);
   return 0;
```

●使用 main 传参的方式选择要绑定的 IP 地址和端口号, server 发起连接

[root@vm-linux 03]# ./tcp\_server3 172.18.12.230 2025 get a client, ip:172.18.12.231, port:7790 client: client: client 发起连接 [root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client3 172.18.12.230 2025

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client3 172.18.12.230 2025
send###
send###
send###

●tcp\_client3连接未绑定 IP, connect()函数拒绝连接

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client3 192.168.80.230 2025 connect: Connection refused

- 4. 写一对 TCP Socket 测试程序,体会函数 read/recv & write/send 的区别
- ●设置 server 的 read 函数一次读 20 字节,在 client 端用 write 函数向其一次写入超过 20 字节的内容

server 端开始连接 [root@vm-linux 04]# ./tcp\_server4-1 172.18.12.230 2022 get a client,ip:172.18.12.231,port:4865

client 端写入

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client4-1-1 172.18.12.230 2022 send###client is sending a message..... send###client is sending a message..... send###

server 端接收,每 20 个字节读一次,不满 20 字节不继续读

[root@vm-linux 04]# ./tcp\_server4-1 172.18.12.230 2022 get a client, ip:172.18.12.231, port:4879 client:client is sending a client:message..... client:client is sending a client:message.....

◆设置 server 的 read 函数一次读 20 字节,在 client 端每次写入 2 字节再延时 1 秒,再写 2 字节.....

client 端写入

[root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client4-1-2 172.18.12.230 2022
send###12
send###23
send###34
send###

```
server 端接收,与 client 写入内容一致
```

[root@vm-linux 04]# ./tcp\_server4-1 172.18.12.230 2022
get a client,ip:172.18.12.231,port:4865
client:12
client:23
client:34

●将 read 换成 recv 函数, write 换成 send 函数, 在 client 端用 write 函数向其一次 写入超过 20 字节的内容

## client 端写入

```
[root@vm-linux d1650373]# ./tcp_client4-2-1 172.18.12.230 2024 send###client is sending a message..... send###client is sending a message.... send###client is sending a message.... send### server 端接收,每 20 个字节读一次,不满 20 字节则等待下一次输入 [root@vm-linux 04]# ./tcp_server4-2 172.18.12.230 2024 get a client, ip:172.18.12.231, port:3393 client:client is sending a client:message..... clientclient: is sending a messagclient:e.... client is senclient:ding a message.....
```

●将 read 换成 recv 函数, write 换成 send 函数, 在 client 端每次写入 2 字节再延时 1 秒, 再写 2 字节......

#### client 端写入

```
[root@vm-linux d1650373]# ./tcp_client4-2-1 172.18.12.230 2025
send###ab
```

server端接收,将回车记作一个字符,每读入20字节才重新进行接收

● read 函数与 recv 函数的区别: recv 函数可以对阻塞/非阻塞信息进行控制 read(sockfd,buff,buff\_size);

read 原则:数据在不超过设置的指定长度时有多少读多少,没有数据则会一直等待。使用 read 函数需要循环读取数据,因为一次 read 并不能保证已经读到了需要的数据长度, read 完一次需要判断独到的数据长度再确定是否读取下一次。

## recv(sockfd,buff,buff\_size,MSG\_WAITALL/MSG\_DONTWAIT);

可以看出,recv 函数相比于 read 函数多了一个 MSG\_WAITALL (阻塞模式接收)/MSG\_DONTWAIT (非阻塞模式接收)参数,对阻塞和非阻塞信息进行控制。使用参数 WAITALL 会让 recv 读取到指定长度的数据

- ●wirte/send 函数的区别与 read/recv 函数区别相同
- 5. 写一对 TCP Socket 测试程序,对 TCP 收发缓冲区进行测试
- ●在 server 的 read 函数前添加 getchar(), 进入等待输入状态

连接成功后, client 端不断向 server 端发送数据, 发送到大约 356470 个字节后陷入阻 塞

```
send###total byte : 356410
send###total byte : 356420
send###total byte : 356430
send###total byte : 356440
send###total byte : 356450
send###total byte : 356460
send###total byte : 356470
```

#### server 端接收数据

```
server 端 getchar ()后 client 端可继续写入
```

```
send###total byte : 486690
send###total byte : 486700
send###total byte : 486710
send###total byte : 486720
send###total byte : 486730
send###total byte : 486740
send###total byte : 486750
send###total byte : 486760
send###total byte : 486770
send###total byte : 486780
send###total byte : 486780
send###total byte : 486790
```

## ●打开新 server 终端,使用 netstat -t 观察 (-t: 仅显示 tcp 相关选项)

| Activ                                     | e Internet | ~]# netstat -t<br>t connections (w/o servers)<br>end-Q Local Address | Foreign Address    | State       |
|---|------------|--|--------------------|-------------|
| tcp                                       | 242072     | 0 vm-linux:scrabble  | 172.18.12.231:5643 | ESTABLISHED |
| tcp                                       | 0          | 96 vm-linux:ssh  | 192.168.80.1:53711 | ESTABLISHED |
| tcp                                       | 0          | 0 vm-linux:ssh   | 192.168.80.1:53598 | ESTABLISHED |
| [root@vm-linux ~]#                        |            |  |                    |             |
| [root@vm-linux ~]# netstat -t             |            |  |                    |             |
| Active Internet connections (w/o servers) |            |  |                    |             |
| Proto Recv-Q Send-Q Local Address         |            |  | Foreign Address    | State       |
|   |            |  |                    |             |
| tcp                                       | 240026     | 0 vm-linux:scrabble  | 172.18.12.231:5643 | ESTABLISHED |
| tcp                                       | 0          | 96 vm-linux:ssh  | 192.168.80.1:53711 | ESTABLISHED |
| tcp                                       | 0          | 0 vm-linux:ssh   | 192.168.80.1:53598 | ESTABLISHED |

Proto: 连接方式 tcp Recv-Q: 收到字节数量 Send-Q: 发送字节数量 Local Address: 本机地址

Forigen Address: 连接到的 client 端的 IP 地址

State: 连接状态,ESTABLISHED 代表这是一个打开的连接

#### ●打开新 client 终端,用 netstat -t 观察

【注】server 端的 Recv-Q 字节数与 client 端的 Send-Q 字节数与打印字节数不相等?

## ●双方角色互换, server 写至阻塞为止, client 开始读, 过程是一样的

## server 端写入至阻塞

send###total byte : 359210 send###total byte : 359220 send###total byte : 359230 send###total byte : 359240 send###total byte : 359250

#### client 端接收

tcp

```
getchar ()后 server 端继续发送
send###total byte : 489530
send###total byte : 489540
send###total byte : 489550
send###total byte : 489560
send###total byte : 489570
send###
netstat -t
[root@vm-linux ~]# netstat -t
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
tcp 240119 0 vm-linux:7329
tcp 0 96 vm-linux:ssh
tcp 0 0 vm-linux:ssh
                                                   Foreign Address
                                                                              State
                                                  172.18.12.:shadowserver ESTABLISHED
                                                  192.168.80.1:53710
192.168.80.1:54259
                                                                              ESTABLISHED
                                                                              ESTABLISHED
                    0 vm-linux:ssh
                                                   192.168.80.1:53599
                                                                              ESTABLISHED
tcp
[root@vm-linux ~]# netstat -t
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                                  Foreign Address
                                                                              State
            0 230016 vm-linux:shadowserver
                                                  172.18.12.231:7329
                                                                              ESTABLISHED
            0
                   96 vm-linux:ssh
tcp
                                                  192.168.80.1:53711
                                                                              ESTABLISHED
                    0 vm-linux:ssh
            n.
```

## ● 改变 TCP 收发缓冲区大小——setsockopt () 函数

```
setsockopt(): 获取或设置某个套接字关联的选项
//设置接收缓冲区大小
setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, (char*)&optVal, sizeof(int));
//设置发送缓冲区大小
setsockopt(sock, SOL SOCKET, SO SNDBUF, (const char*)&optVal, sizeof(int));
```

192.168.80.1:53598

ESTABLISHED

#### 改变缓冲区大小后 client 写入至阻塞

```
send###total byte : 2230
send###total byte : 2240
send###total byte : 2250
send###total byte
                    2260
send###total byte :
                    2270
send###total byte : 2280
send###total byte : 2290
send###total byte : 2300
send###total byte : 2310
send###
```

server 端接收

[root@vm-linux 05]# ./tcp\_server5-3 172.18.12.230 2028 get a client, ip:172.18.12.231, port:3639

- 6. 写一对 TCP Socket 的测试程序,分别对 server 与 client 进行 read 和 write 死循环测试
- server 先 read 再 write 死循环, client 先 read 再 write 死循环

两边都在等待写入,进入 read 阻塞状态,无法传送数据 [root@vm-linux d1650373]# ./tcp\_client6-1 172.18.12.230 2030 1000 1000

[root@vm-linux 06]# ./tcp\_server6-1 172.18.12.230 2030 1000 1000 get a client, ip:172.18.12.231, port:5082

• server 先 write 再 read, client 先 write 再 read 1000 字节: 读写大小一致,可以正常传输 client 端:

server 端:

**1000 500 字节**: 读写大小一致,可以正常传输 client 端:

server 端:

**1000 700 字节**: 按道理来说, server 端与 client 端的读写大小不一致, 冗余的数据会堵住一边 (700 字节的 client 端), 但直至如下截图时, 两端还是正常收发的 (可能是代码的问题.....)

设置TCP收发缓冲区大小后阻塞

• server 先 write 再 read, client 先 read 再 write

1000 字节:正常收发 1000 500 字节:正常收发

700 字节: 按理说应该阻塞, 但出现了和上一问相同的问题

# • server 先 read 再 write, client 先 write 再 read

1000 **字节**:正常收发 1000 500 **字节**:正常收发

700字节:按理说应该阻塞,但出现了和上上问相同的问题