



# 鲲鹏众智计划

# 面向 openGauss 的数据库系统实践平台

安装文档

2022年10月13日

# 推荐使用操作系统

openeuler aarch64 20.03版

## 准备环境

已安装Java JDK11

已安装openGauss2.1.0数据库(建议安装企业版, <u>安装指南链接</u>, <u>软件包链接</u>, 可以参考附录1进行安装)

可选安装nohup (用于linux系统后台启动实践平台,部分操作系统自带该软件,参考链接)

## 初始化系统数据库

**注:**1. 该操作需要在openGauss数据库所在操作系统内执行,openGauss数据库需已启动;2. openGauss数据库中不存在sysmanager用户,不存在systemmanager数据库、practicedb1数据库

1. 登录运行openGauss的操作系统用户(手册中为omm,以下命令是通过root用户进入omm用户,也可以采用直接连接的方式);

```
1 | su - omm;
```

- 2. 将初始化系统数据库文件(initSystemmanager.sql)上传至服务器;
- 3. 使当前用户具有对该文件的读写权限;
- 4. 在文件所在路径下执行以下命令,初始化系统数据库(手册中安装的数据库端口号为26000,可以根据自己的数据库进行配置),如果回显没有Error报错,说明初始化成功,下图为初始化回显最后5行截图;

注:如果出现提示需要输入密码,请手动输入相应数据库用户的密码,否则会导入失败。

```
1 | gsql -d postgres -p 26000 -f initSystemmanager.sql
```

```
INSERT 0 1
INSERT 0 1
CREATE DATABASE
INSERT 0 1
total time: 763 ms
```

## 导入模板数据(可选)

在完成初始化系统数据库操作后,可以采用该方式向实践平台中导入模板数据。

注:1. 该操作需要在openGauss数据库所在操作系统内执行, openGauss数据库需已启动; 2. 如果使用实践平台一段时间后再导入数据,可能会发生导入失败的情况,需要根据提示和文件内容手动删除无效数据; 3. 执行前, openGauss数据库内不存在以下用户或角色: tteacher1、s21031211001、s21031211002、s21031211003、s21031211004、s21031211005、U1、R1,不存在以下数据库: judgespj、judgexjgl。

- 1. 同初始化系统数据库,登录运行openGauss的操作系统用户;
- 2. 将模板数据文件(tempSQL.sql)上传至服务器;
- 3. 使当前用户具有对该文件的读写权限;

4. 在文件所在路径下执行以下命令,导入模板数据(手册中安装的数据库端口号为26000,可以根据自己的数据库进行配置),如果回显没有Error报错,说明导入成功,下图为导入成功回显最后6行截图;

注:如果出现提示需要输入密码,请手动输入相应数据库用户的密码,否则会导入失败。

```
1 | gsql -d systemmanager -p 26000 -f tempSQL.sql
```

ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER TABLE
total time: 782 ms

模板数据中包含1名教师用户、1个班级、5名学生用户、1套试卷、21道题目,实践平台安装完毕并正常启动后可以通过以下账号密码进入:

名称	账号	密码
教师1	teacher1	12345678
学生1	21031211001	12345678
学生2	21031211002	12345678
学生3	21031211003	12345678
学生4	21031211004	12345678
学生5	21031211005	12345678

# 设置openGauss远程访问连接参数

注:该操作需要在openGauss数据库所在操作系统内执行。

- 1. 同初始化系统数据库,登录运行openGauss的操作系统用户;
- 2. 切换到GS\_HOME地址下(GS\_HOME地址,可以查看安装时的配置文件: <PARAM name="dataNode1" value="[GS\_HOME]"/> ,这里的value值是GS\_HOME地址,例如:配置文件中: <PARAM name="dataNode1" value="/opt/huawei/install/data/dn"/> ,那么GS\_HOME地址为/opt/huawei/install/data/dn路径,采用 cd 命令切换到该路径下即可),备份postgresql.conf文件,备份命令如下:

```
1 cp postgresql.conf postgresql_bak.conf
```

3. 修改数据库监听地址,通常为数据库所在服务端IP:

方法一:修改postgresql.conf,找到listen\_addresses参数,并在等号后输入数据库服务监听地址,类如listen\_addresses='[IP]',如图所示,图中将localhost和10.195.145.56设为数据库监听地址;

方法二:通过gs\_guc工具修改listen\_addresses,执行以下命令,其中[IP]为数据库监听IP地址:

```
1 gs_guc set -I all -c "listen_addresses='[IP]'"
```

**注**:如果不确定监听地址,可将其设为\*或0.0.0.0,表示任意地址,将监听所有网卡,但存在安全风险,不推荐使用;

4. 在GS\_HOME路径下,备份pg\_hba.conf文件;

```
1 cp pg_hba.conf pg_hba_bak.conf
```

5. 采用gs\_guc修改pg\_hba.conf文件,设置远程访问连接认证规则,其中[IP]/[子网掩码]需填写数据库实践平台IP地址所在网段(可以直接在[IP]处填写实践平台IP地址,[子网掩码]处填写32),命令如下:

```
1 gs_guc set -N all -I all -h "host all all [IP]/[子网掩码] sha256"
```

如果不确定数据库实践平台IP地址,可以用0.0.0.0/0替换[IP]/[子网掩码],表示任意IP均可连接数据库,但存在安全风险,不推荐使用,命令如下:

```
1 gs_guc set -N all -I all -h "host all all 0.0.0.0/0 sha256"
```

如果计划将openGauss和实践平台部署在同一服务器下,使用gs\_guc命令将服务器对外IP认证规则设为sha256,即执行以下命令,否则实践平台将无法连接数据库

```
1 gs_guc set -N all -I all -h "host all all [服务器IP]/32 sha256"
```

6. 重启数据库。

```
1 gs_om -t restart
```

# 设置openGauss数据库不校验SSL(可选,不做可能会导致连接失败)

注:该操作需要在openGauss数据库所在操作系统内执行,

- 1. 同初始化系统数据库,登录运行openGauss的操作系统用户;
- 2. 切换到GS\_HOME路径下,备份postgresql.conf文件(已做过备份操作可以跳过该步);
- 3. 关闭SSL校验:

方式一:修改postgresql.conf文件,令ssl = off,并保存,如图所示;

```
#authentication_timeout = lmin
                                        # ls-600s
                                        # allowed duration of any unused session
session_timeout = 10min
ssl = off
                                        # (change requires restart)
#ssl ciphers = 'ALL'
                                        # allowed SSL ciphers
                                        # (change requires restart)
#ssl_renegotiation_limit = 0
                                        # amount of data between renegotiations
                                        # (change requires restart)
ssl_cert_file =
ssl_key_file =
                                        # (change requires restart)
ssl_ca_file =
                                                # (change requires restart)
#ssl_crl_file = ''
                                        # (change requires restart)
```

方式二:通过gs\_guc工具修改ssl,执行以下命令:

```
1 | gs_guc set -I all -c "ssl = off"
```

4. 重启数据库。

# 设置openGauss数据库最大连接数(可选)

注:该操作需要在openGauss数据库所在操作系统内执行,如果数据库最大连接数满足使用需求,可以跳过该步骤。

- 1. 同初始化系统数据库,登录运行openGauss的操作系统用户;
- 2. 切换到GS\_HOME路径下,备份postgresql.conf文件(已做过备份操作可以跳过该步);
- 3. 修改最大连接数,根据实践平台计划使用人数和服务器内存情况,设置数据库最大连接数:

方法一:切换到GS\_HOME路径下,修改postgresql.conf,设置参数max\_connections(即数据库最大连接数),如图所示;

方法二:通过gs\_guc工具修改最大连接数,执行以下命令:

```
1 gs_guc set -I all -c "max_connections= [最大连接数]";
```

[最大连接数]处填写设置的数据库最大连接数;

**说明**:最大连接数应大于实践平台计划使用人数,否则当所有用户都使用实践平台时,会出现数据库连接异常情况,影响使用;

4. 重启数据库。

# 安装面向openGauss的数据库实践平台

- 1. 将DBMSPracticePlatform-0.0.1-SNAPSHOT.jar上传到服务器中;
- 2. 将application.properties上传到jar所在路径下,并修改文件内以下数据

```
spring.datasource.jdbcurl=jdbc:postgresql://[IP]:[port]/systemmanager
spring.datasource.username=sysmanager
spring.datasource.password=sysmanager@123
server.port=[server port]
```

[IP]、[port]填初始化后的系统数据库IP和端口号,例如系统数据库和jar在同一服务器上,系统数据库IP为10.11.12.13,系统数据库对外端口为26000,那么

spring.datasource.jdbcurl=jdbc:postgresql://10.11.12.13:26000/systemmanager.

[server port]填实践平台计划使用的端口号

注:系统数据库IP需写入数据库监听地址内,实践平台所在服务器IP需写入远程访问连接认证规则中,否则会导致平台无法连接到数据库。

3. 在jar所在路径下启动实践平台,下条语句是采用nohup将程序运行在后台,并将日志重定向到当前路径下log.txt文件。用户也可以使用其他方法启动程序,程序运行时如果出现问题,可参考log.txt文件解决。

```
1\mid nohup java -jar DBMSPracticePlatform-0.0.1-SNAPSHOT.jar > log.txt &
```

- 4. 通过网址 http://[server IP]:[server port]/vue 访问面向openGauss的数据库实践平台,其中 [server IP]指程序所在服务器的IP,[server port]是第2步中配置的端口号。如果无法访问,可能是端口被防火墙禁止,可参考开启防火墙端口步骤开放server port端口。
- 5. 采用系统管理员账号(账号: sysmanager, 密码: sysmanager@123)登录实践平台,创建相应的教师用户。由教师用户负责创建班级、导入学生、出题等操作。后续步骤请参考使用手册。

6. 如果已执行导入模板数据操作,可以用模板中的教师账号和学生账号登录系统。

说明:在实践平台登录页面点击登录无反应,可能是实践平台与系统数据库连接失败造成的,请根据实践平台运行日志(类如log.txt)检查application.properties配置文件内参数是否正确、实践平台与系统数据库之间网络是否连通、系统数据库端口在其操作系统防火墙上是否已开放、实践平台所在服务器IP是否已写入数据库远程访问连接认证规则中。

## 开启防火墙端口(可选)

部分操作系统存在防火墙设置,会导致外部无法访问实践平台,可以采用以下命令开放相关端口

```
1 | firewall-cmd --zone=public --add-port=X/tcp
```

其中X为待开放的端口号

# 关闭实践平台方式(可选)

通过shell方式连接linux服务器,可以采用以下方式关闭实践平台

```
1 ps -aux | grep java
2 
3 kill -9 [前一条命令中, java -jar DBMSPracticePlatform-0.0.1-SNAPSHOT.jar所在的进程号]
```

# 附录1:openGauss2.1.0数据库单节点安装指导手册

该手册适用于openEuler\_arrach64 20.03版本操作系统,如存在疑惑可参考openGauss2.1.0安装指南

- 1. <u>openGauss数据库官网</u>,下载 2.1.0版本基于openeuler\_aarch64 的openGauss2.1.0企业版数据库
- 2. 创建clusterconfig.xml配置文件,配置文件XML模板如下

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
    <ROOT>
3
       <!-- openGauss整体信息 -->
4
       <CLUSTER>
5
           <!-- 数据库名称 -->
           <PARAM name="clusterName" value="dbCluster" />
6
7
           <!-- 数据库节点名称 -->
           <PARAM name="nodeNames" value="[hostname]" />
8
9
           <!-- 数据库安装目录-->
           <PARAM name="gaussdbAppPath" value="/opt/huawei/install/app" />
10
11
           <!-- 日志目录-->
           <PARAM name="gaussdbLogPath" value="/var/log/omm" />
12
13
           <!-- 临时文件目录-->
           <PARAM name="tmpMppdbPath" value="/opt/huawei/tmp" />
14
15
           <!-- 数据库工具目录-->
           <PARAM name="gaussdbToolPath" value="/opt/huawei/install/om" />
16
17
           <!-- 数据库core文件目录-->
           <PARAM name="corePath" value="/opt/huawei/corefile" />
18
           <!-- 节点IP, 与数据库节点名称列表一一对应 -->
19
           <PARAM name="backIp1s" value="[节点1的IP]"/>
20
21
        </CLUSTER>
22
       <!-- 每台服务器上的节点部署信息 -->
23
        <DEVICELIST>
           <!-- 节点1上的部署信息 -->
24
```

```
<DEVICE sn="[hostname]">
25
26
               <!-- 节点1的主机名称 -->
27
               <PARAM name="name" value="[hostname]"/>
28
               <!-- 节点1所在的AZ及AZ优先级 -->
29
               <PARAM name="azName" value="AZ1"/>
30
               <PARAM name="azPriority" value="1"/>
31
               <!-- 节点1的IP, 如果服务器只有一个网卡可用, 将backIP1和sshIP1配置
    成同一个IP -->
32
               <PARAM name="backIp1" value="[节点1的IP]"/>
33
               <PARAM name="sship1" value="[节点1的iP]"/>
34
35
               <!--dbnode-->
36
               <PARAM name="dataNum" value="1"/>
37
               <!--节点1的端口号-->
               <PARAM name="dataPortBase" value="26000"/>
38
39
               <!--节点1的GS_HOME值-->
40
               <PARAM name="dataNode1"
   value="/opt/huawei/install/data/dn"/>
41
               <PARAM name="dataNode1_syncNum" value="0"/>
42
           </DEVICE>
43
       </DEVICELIST>
44 </ROOT>
45
```

#### 请将模板中的以下内容根据实际情况进行设置:

- [hostname]处需填写服务器操作系统的hostname值(可通过查看/etc/hostname文件获取);
- 。 [节点1的IP]处需填写安装openGauss的服务器IP;

配置文件中,节点1的端口号可采用模板中的端口号,也可自行修改,需注意:端口号不能被占用。

配置文件中的目录可采用模板中的目录,也可以自行修改,修改时需注意以下要求:

- 安装目录和数据目录需为空或者不存在,否则可能导致安装失败。
- 数据库工具目录存放互信等工具,避免权限问题,不要把实例数据目录放在此目录下;
- o 在对数据库节点的实例进行具体配置时,需确保配置的目录之间不相互耦合。即各个配置目录不关联,删除其中任意一个目录,不会级联删除其它目录。如gaussdbAppPath为"/opt/huawei/install/app",gaussdbLogPath为"/opt/huawei/install/app/omm"。当gaussdbAppPath目录被删除时,会级联删除gaussdbLogPath目录,从而引起其它问题。
- 若需要安装脚本自动创建安装用户时,各配置的目录需保证不与系统创建的默认用户目录耦合关联。
- 。 配置openGauss路径和实例路径时,路径中不能包含"|",";","&","\$","<","\*","\*", "\",""","\*","\*","\*","\*","\*","(",")","[","]","~","\*","\*","\*","\*"

配置文件参数相关说明可参考官方文档。

- 3. 准备安装用户和环境
  - 。 以root用户登录待安装openGauss的主机,按规划创建存放安装包的目录

```
1 mkdir -p /opt/software/openGauss
2 chmod 755 -R /opt/software
```

将安装包openGauss-2.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz和clusterconfig.xml上传到/opt/software/openGauss 目录中

o 在安装包所在的目录下,解压安装包openGauss-2.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz,接着解压openGauss-2.1.0-openEuler-64bit-om.tar.gz

```
cd /opt/software/openGauss
tar -zxvf openGauss-2.1.0-openEuler-64bit-all.tar.gz
tar -zxvf openGauss-2.1.0-openEuler-64bit-om.tar.gz
```

安装包解压后,会在/opt/software/openGauss路径下自动生成script子目录,并且在script目录下生成gs\_preinstall等各种OM工具脚本。

。 进入到工具脚本存放目录下

```
1 cd /opt/software/openGauss/script
```

o 如果是openEuler的操作系统,为确保适配python版本,执行如下命令打开 gspylib/common/CheckPythonVersion.py文件,将if not pythonVersion = = (3, 6):修改为if not pythonVersion > = (3, 6):,键入"ESC"键进入指令模式,执行**:wq**保存并退出修改。如果 文件已修改可跳过该步骤。

```
1 vi gspylib/common/CheckPythonVersion.py
```

o 如果是openEuler的操作系统,执行如下命令打开performance.sh文件,用#注释sysctl-w vm.min\_free\_kbytes=112640 &> /dev/null,键入"ESC"键进入指令模式,执行**:wq**保存并退出修改。

```
1 vi /etc/profile.d/performance.sh
```

o 为确保openssl版本正确,执行预安装前加载安装包中lib库。

打开/etc/profile文件

```
1 | vi /etc/profile
```

在文件的底部添加如下代码,加载安装包中lib库。

```
export packagePath=/opt/software/openGauss
export
LD_LIBRARY_PATH=$packagePath/script/gspylib/clib:$LD_LIBRARY_PATH
```

配置完成后,使设置生效。

```
1 | source /etc/profile
```

- 为确保成功安装,检查xml配置文件中hostname与/etc/hostname是否一致。预安装过程中,会对hostname进行检查。
- 使用gs\_preinstall准备好安装环境,采用交互模式执行前置,并在执行过程中自动创建操作系统root用户互信和omm用户互信:

```
1 ./gs_preinstall -U omm -G dbgrp -X
/opt/software/openGauss/clusterconfig.xml
```

命令中的omm为数据库管理员(也是运行openGauss的操作系统用户),dbgrp为运行openGauss的操作系统用户的群组名称,/opt/software/openGauss/clusterconfig.xml为openGauss配置文件路径。在执行过程中,用户根据提示选择是否创建互信,选择yes;此时会创建操作系统omm用户,并对omm创建trust互信,并要求设置密码。

## 成功后显示为:

```
1 ...
2 Setting finish flag.
3 Successfully set finish flag.
4 Preinstallation succeeded.
```

### 4. 执行安装

。 登录到openGauss的主机,并切换到omm用户

```
1 | su - omm
```

○ 使用gs\_install安装openGauss

```
1 gs_install -X /opt/software/openGauss/clusterconfig.xml
```

在执行过程中,在执行过程中,用户需根据提示输入数据库管理员omm用户的密码 ,密码具有一定的复杂度,为保证用户正常使用该数据库,请记住输入的数据库密码。

设置的密码要符合复杂度要求:

- 最少包含8个字符。
- 不能和用户名、当前密码(ALTER)、或当前密码反序相同。
- 至少包含大写字母(A-Z),小写字母(a-z),数字,非字母数字字符(限定为~!@#\$%^&\*()-\_=+|[{}];:,<.>/?)四类字符中的三类字符。

#### 显示如下内容即为安装成功

```
1 ...
2 Configuration is completed.
3 Successfully started cluster.
4 Successfully installed application.
5 end deploy..
```

### 安装过程中如果出现以下错误:

```
[GAUSS-50322]:Failed to encrypt the password for databaseError:
/opt/gaussdb/app/bin/gs_guc:error while loading shared libraries:
libreadline.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
```

请参考该链接解决:https://blog.csdn.net/qq\_41680771/article/details/124508368

#### 5. 启动数据库

数据库安装成功后,执行以下命令,启动数据库

```
1 \mid \mathsf{gs\_om} -t start
```

#### 6. 关闭数据库

 $1 \mid \mathsf{gs\_om} \ \mathsf{-t} \ \mathsf{stop}$