
製作種子網之步驟:必須維持種子網總面積為 0.5 m²。

- 1. 將 PVC 管切為 34-35 cm 及 1 m 兩種長度。前者為製作網框時所用,後者為網架腳。每一個種子網需要 8 根短管及 4 根長管。
- 2. 以 T joint 連接兩 PVC 短管。共連接四組。連接時應將膠水塗佈於 T joint 內 側,再加以連接。連接後應以鐵鎚敲實,以確定 PVC 管已抵 T joint 底線。
- 3. 以Ljoint 連接上述四組 PVC 管,連接時亦應於Ljoint 內側塗佈膠水。此步 驟連接時應於一靠牆平台上進行,務使網架四邊成水平,且 4 T-joint 向下出 口處與網架平面成垂直角。連接後應以鐵鎚敲實,以確使 PVC 管接抵 joint 底線。此步驟關係到將來網架是否能水平放置並維持精確面積,應特別注意。
- 4. 完成網架後應立即測量網架內框長度,應使每一邊長落於70-71公分之間。若過長,則應以鐵鎚敲打以調整長度。如網框已過小或過長但無法調整,則應捨棄,並調整 PVC 短管長度至適當長度。(由於 PVC 管和 joint 吻合程度依廠牌而有異,第一個網請確實調整及量測,以確保製作時之品質。)
- 5. 將四支 1 m 之架腳分別插於網架上向下出口以支撐網架。連接處應塗佈膠水,此一步驟可於野外現場架設處執行。
- 6. 將完成之網架設於現場,網框四邊應平行東西南北,可用指北針至於網框上確認。網腳應鏈入地面約25公分,在敲時請用毛巾包裹網框,以避免敲破 PVC管。維持網框在地面上約75公分水平處,網框應呈水平。
- 7. 不鏽鋼管的用處:若擔心網架在野外會遭野生動物顛覆或大水沖走,可先將 兩支不銹鋼管插入預計要放置種子網網腳之位置,東西向或是南北向的網腳 皆可,再將網架套上並鎚打至適當高度。
- 8. 套網:將玻璃纖維網切割為 120×120 cm 大小,並以速束帶將之固定於網架上(見下圖,僅以兩邊做示範。)。固定時,應維持中央網深約 25-30 cm 深度。





9. 注意:因為搬運不易,我們將網框完成後,並不直接套上架腳。我們將網框、網架腳、膠水及鐵鎚等器材送至現場後,在現場直接進行最後的組裝工作,並將玻璃纖維網綁上。

材料:

- 1/2" PVC 管 (E 16, 16 mm × 4 m): 每一個網需要 8 根 35 cm 短管及 4 根 1 m 長管, 總量則視所設網數而定
- Ljoint:用於連接 PVC 管用,每一個網需要 4 個
- Tjoint:用於連接 PVC 管用,每一個網需要4個
- PVC glue:用於連接 PVC 管用,一至兩瓶 300 c.c.的應該就綽綽有餘
- PVC剪:用於裁切PVC管用,一到兩副就夠了
- 捲尺:一個
- 不鏽鋼管:每一個網需要 2 條約 1 m 長之不鏽鋼管,一半插入土內,一半露 出地面固定 PVC 管
- 鐵鎚:一至兩把就夠了
- 玻璃纖維網:120 cm 寬,數捲
- 速束帶:酌量