```
program alptraj
   parameter (ix=120, jy=120, kz=25, ixx=ix*jy*kz, mm=1500)
!定义空间三维变量温度、气压、水汽
   dimension tr(ix,jy,kz),p0(ix,jy,kz),qv(ix,jy,kz)
!定义空间三维变量风场U、V、W
   dimension v(ix,jy,kz),u(ix,jy,kz),w(ix,jy,kz)
   dimension al(kz)
C -----
!定义云水、雨水比含水量
   dimension qc(ix,jy,kz),qr(ix,jy,kz)
!定义一维垂直方向温度, 气压
   dimension treo(kz), po(kz)
   common /a1/dlx,dly,dlz,dlt
   common /a3/treo,po,al
   common /a4/iii,nn
   common /a9/ntex,itex,jtex,ktex,mtexb
! 输入时间间隔, 网络距离
   write(*,*) ' input dlt,dlx,dly,dlz=? '
   write(*,*) 'such as dlt=5.,dlx=50000.,dly=50000.,dlz=50000.,[cm]'
   read(*,*) dlt,dlx,dly,dlz
   write(*,*) ' input from model-output'
! 输入数据
   open(8, file='modelin.dat', form='unformatted', status='unknown')
!数据格式整型数
     format(i5)
!读取外部数据风场、温度、气压、水汽、云水雨水
     nfile=1
         do ll=1, nfile
     read(8) nn, nm
     read(8) time
     read(8) u, v, w
     read(8) tr,qv,qc,qr,p0
     enddo
      write(*,*)'gcmax='
      write(*,*) maxVal(qc)
! 将外部读取的气象场数据导入函数中
     call xytraj0(u, v, w, tr, qv, qc, qr, p0)
       stop
       end
! 子函数定义
     subroutine xytraj0(u,v,w,tr,qv,qc,qr,p0)
     real m
! 外网格数为120*120*25, 总网格数为ixx, 共1500个时刻
     parameter (ix=120, jy=120, kz=25, ixx=ix*jy*kz, mm=1500)
! 将所有冰雹轨迹点的坐标、密度、直径都存储在矩阵中
     dimension x(ixx), y(ixx), z(ixx), ali(ixx), d(ixx)
! 雨滴下落末速度, 数浓度
     dimension vr(ixx), vh(ixx), con(ixx)
```

```
! 质量
     dimension m(ixx)
! kh, kbig
     dimension kh(ixx), kbig(ixx)
! 定义干湿增长判断、ipr
     dimension jd(ixx),jpr(ixx)
! 定义一维垂直方向温度, 气压, 密度
     dimension treo(kz),po(kz),al(kz)
! 三维数据温度场、气压场
     dimension tr(ix,jy,kz),p0(ix,jy,kz)
! 三维数据冰雹所在位置的云水比湿、雨水比湿、sh
     dimension aqc(ix,jy,kz),aqr(ix,jy,kz),sh(ix,jy,kz)
! 三维数据网格点上的水汽、订正前的水汽场、r、SCr
     dimension qv(ix,jy,kz),qb(ix,jy,kz),r(ix,jy,kz),scr(ix,jy,kz)
! 三维数据网格点上的风场U、V、W
     DIMENSION V(ix, jy, kz), U(ix, jy, kz), W(ix, jy, kz)
! 三维数据网格点上的云水、雨水比含水量
     dimension qc(ix,jy,kz),qr(ix,jy,kz)
C -----
     common /a1/dlx,dly,dlz,dlt
     common /a3/treo,po,al
     common /a4/iii,nn
     common /a9/ntex,itex,jtex,ktex,mtex
! 输出文件
     open(66, file='3rptxy.dat', status='unknown')
     open(99, file='3trajxy.dat', form='unformatted', status='unknown')
     open(77, file='xyz0.dat', status='unknown')
! 30个时间间隔为周期
       nuw=30
     do 5 i=1, ixx
! 网格点属性变量一维矩阵赋初值
     x(i)=0.0
     y(i)=0.0
     z(i)=0.0
! 判断上一时刻冰雹为何种增长
     jd(i)=1
     jpr(i)=0
! 雨滴下落末速度初始赋值为0
     vr(i)=0.0
     vh(i)=0.0
     ali(i)=0.0
     d(i)=0.0
     m(i) = 0.0
     kh(i)=0
  5 continue
! 得到第一行第一列垂直方向所有网格点温度、气压数据
     do 6 k=1, kz
     treo(k)=tr(1,1,k)
     po(k)=p0(1,1,k)
   6 continue
! 网格点数据sh r 赋予初值
     do 7 k=1, kz
     do 8 j=1, jy
     do 9 i=1, ix
     sh(i, j, k) = 0.0
```

```
ļ
      qc(i, j, k) = 0.0
      qv(i,j,k)=0.0
     r(i,j,k)=0.0
     aqc(i,j,k)=0.0
     aqr(i,j,k)=0.0
   9 continue
   8 continue
   7 continue
     cd=0.45
     hbtex=0
! itex控制湿增长的两个分支(A、B)
     itex=1
     jtex=1
     ktex=3
     mtex=1
     ntex=1
     icp=2
     icr=0
     alg=0.9
     if(alg.ge.0.9) icr=1
     a = 30.0
     iwrq=0
!冰雹直径单位是CM
  the unit of hd is cm.
     nf=0
     als=0.6
     alf=79.3
     alm=0.5
     aln=0.3
! 下落末速度订正系数(0.6、1.0可选)
     vlfa=0.6
С
      vlfa=1.0
     clfa=0.8
     rlfa=1.0
     ulfa=1.0
     wlfa=1.0
     dlt=5.0
     pai=3.14159264
     alio=0.9
     ecr=1.0e-6
     epcr=1.0e-5
     dlx=50000.0
     dly=50000.0
     dlz=50000.0
     iii=0
     nn=0
c ----- get temp. , presure feild:
! 用状态方程通过气压场温度场推算空气密度场
     do k=1, kz
     al(k)=po(k)/(2840.0*treo(k))
     enddo
! ni为水平方向网格点数,如果ntex=1, ni=120
     ni=ix
     if(ntex.eq.1) ni=ix
c ---- readin macro & micro data of hail cloud feild -----
```

```
! 读取冰雹云宏微观场数据
! 最大垂直风速场记载
      write(*,*) ' input nfile=? (i5) which is records of wmax case =3'
      read(5,55) nfile
! 输入时间步数
     write(*,*) ' input mstep=? (i5) mstep<= mm=1500'</pre>
     read(5,55) mstep
! 输入初始雹胚直径
       write(*,*) ' input hd=? (f8.2) , such as 0.05 cm.'
     read(5,56) hd
! 输入直径bk
       write(*,*) ' input dbk=? (f8.2) , such as 0.4-->1.0 cm.'
     read(5,56) dbk
     write(*,*) ' input dsh=? (f8.2) d>dsh to show information'
! 输入显示出终端的直径阈值
     read(5,56) dsh
! 输入雹胚数浓度, 单位每立方米
     write(*,*) ' input hcon=? (f8.2) concentrtion of embryo ref:1.0 '
     write(*,*) ' the unit of hcon is 1.0/m**3 , such as 1000.0/m**3 '
     read(5,56) hcon
! 输入云水比含水量系数
     write(*,*) ' input add=? (f8.2) add*qc or add*r; ref:1.0 '
     read(5,56) add
     kbx=0
     kgwth=1
55
    format(i5)
505 format(i3)
56 format(f8.2)
    format(f8.5)
57
! 将参数设置存储在3rptxy.dat第一行
     write(6,11)itex, wlfa, vlfa, hd, kgwth, icp, add, hcon
     write(66,11)itex,wlfa,vlfa,hd,kgwth,icp,add,hcon
  11 format(x, ' itex=', i3, ' wlfa=', f4.1, ' vlfa=', f4.1,
    1' hd=',f5.2,' kgrowth=',i4,' icp=',i4/,' add=',f6.1,' hcon=',f8.2)
     write(6,12) alg,a,icr,clfa,rlfa,nf
  12 format(x, 'alg=', f4.1, 'a=', f4.1, 'icr=', i4, 'clfa=', f4.1,
    1' rlfa=',f4.1,' nf=',i3)
C -----
       kmick=0
9000 FORMAT(40E15.8)
9009 FORMAT(014)
 930 FORMAT(I4)
 931 FORMAT(F12.1)
! 读取数据后
     write(*,*) ' after read '
   ----- get hydrometeor feild: qc - cloud water, r- rain
! 得到水凝物场=云水+雨水
     do 80 k=1, kz
     do 81 j=1, ni
     do 82 i=1, ni
     r(i,j,k)=qr(i,j,k)
     scr(i,j,k)=qc(i,j,k)+r(i,j,k)
  82 continue
  81 continue
  80 continue
! 得到订正后的水汽场
```

```
! 订正方式, 将小于10的-6次方的水汽场缩至原来一半
c ----- get moisture feild:
     do 90 k=1, kz
     do 91 j=1, ni
     do 92 i=1, ni
     qb(i,j,k)=qv(i,j,k)
     if(qc(i,j,k).gt.1.0e-6) qv(i,j,k)=qv(i,j,k)
     if(qc(i,j,k).le.1.0e-6) qv(i,j,k)=0.5*qv(i,j,k)
  92 continue
  91 continue
  90 continue
С -----
!云水、雨水乘以订正系数add
     do k=1, kz
     do j=1, jy
     do i=1, ix
     qc(i,j,k)=qc(i,j,k)*add
     r(i,j,k)=r(i,j,k)*add
     enddo
     enddo
     enddo
  -----
     write(*,*) ' after 2222 '
   $$$$`$$$$$$$$$$$
! 定义示踪冰雹轨迹点坐标初值位于网格点上
     nk=0
     il=2
     ih=119
     do 110 k=2, kz-1
     do 111 j=il,ih
     do 112 i=il,ih
     nk=nk+1
     x(nk)=i*dlx
     y(nk)=j*dly
     z(nk)=k*dlz
     xn=x(nk)/dlx
     yn=y(nk)/dly
     zn=z(nk)/dlz
! 将冰雹网格尺度轨迹信息存储于xyz0.dat中
     write(77,888) nk,xn,yn,zn
 112 continue
 111 continue
 110 continue
888
     format(i6, f8.3)
     write(*,*) ' after 110 '
     do 100 i=1, nk
! 示踪雹胚初始直径0.05cm
     d(i)=hd
! 示踪雹胚初始密度0.9
     ali(i)=alg
! 示踪雹胚初始数浓度1000.0/m**3
       con(i)=hcon
       kbig(i)=0
! 示踪雹胚质量大小(冰密度0.9)
     m(i)=pai*ali(i)*d(i)**3/6.0
```

```
! 将网格点上的气压, 温度, 雨水比含水量插值到示踪粒子所在轨迹处
                       call avag(x,y,z,p0,apo,i)
                       call avag(x,y,z,tr,atr,i)
                       call avag(x,y,z,r,ar,i)
! 如果示踪粒子处温度小于零下15度
                               if(atr.lt.258.0) kbig(i)=1
! 由示踪粒子处的气压温度计算空气密度
                       alo=apo/(2870.0*atr)
! 计算冰雹粒子的下落末速度
                       vh(i) = sqrt(4.0*980.0*d(i)*ali(i)/(3.0*cd*alo))
! 下落末速度订正系数为0.6
                      vh(i)=vh(i)*vlfa
! 雨滴下落末速度初始赋值为0
                      vr(i)=0.0
! 如果雨水比含水量大于10的-7次方
                       if(ar.gt.1.0e-7)
! 计算雨滴的下落末速度
                   1 vr(i)=6287.96*(alo*ar/(pai*0.08))**0.2
       100 continue
                       write(*,*) ' after 100 & do '
! nn为示踪粒子数目
                       nn=nk
! 冰雹轨迹的最大刚性边界
                       xm=(ix-1)*dlx
                       ym=(jy-1)*dly
                       zm=(kz-1)*dlz
! 定义网格点上的最大云水比含水量,最大雨水比含水量并赋初值0.0
                       amc=0.0
                       amr=0.0
! 遍历所有网格点求云水、雨水比含水量最大值
                       do k=1, kz
                       do j=1, jy
                       do i=1, ix
                       amc=amax1(amc,qc(i,j,k))
                       amr=amax1(amr,r(i,j,k))
                       enddo
                       enddo
                       enddo
! 将最大值输出至终端
                       write(*,*) ' amc=',amc,' amr=',amr
                       write(*,*) ' before loop '
                       do k=1, kz-1
                       do j=1, jy-1
                       do i=1, ix-1
! 计算单位网格立方内的含水质量
                       aqc(i,j,k)=(qc(i,j,k)+qc(i+1,j,k)+qc(i,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1,k)+qc(i+1,j+1
                                       qc(i,j,k+1)+qc(i+1,j,k+1)+qc(i,j+1,k+1)+qc(i+1,j+1,k+1))*
                   (0.5*dlx)*(0.5*dly)*(0.5*dlz)
                       aqr(i,j,k)=(r(i,j,k)+r(i+1,j,k)+r(i,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)+r(i+1,j+1,k)
                                        r(i,j,k+1)+r(i+1,j,k+1)+r(i,j+1,k+1)+r(i+1,j+1,k+1))*
                   (0.5*dlx)*(0.5*dly)*(0.5*dlz)
                       enddo
                       enddo
                       enddo
```

```
iii=0
     nstep=0
     nout=0
C -----
 900 continue
     nstep=nstep+1
     iii=iii+1
! 15的整数倍, 时间间隔为75s
     ni=(iii/15)*15
! 30的整数倍, 时间间隔为150s
     nj=(iii/nuw)*nuw
     do 1000 i=1, nk
     if(kh(i).eq.1) go to 300
     if(x(i).lt.dlx.or.x(i).gt.xm.or.y(i).lt.dly.or.y(i).gt.ym.
    1 or.z(i).lt.dlz.or.z(i).gt.zm) go to 201
! 将网格点上的风场U、V、W插值到示踪粒子所在轨迹处
     call avag(x,y,z,u,au,i)
     call avag(x,y,z,v,av,i)
     call avag(x,y,z,w,aw,i)
! 通过风场、下落末速度更新示踪粒子的位置信息
     x(i)=x(i)+au*dlt
     y(i)=y(i)+av*dlt
     z(i)=z(i)+(aw-vh(i))*dlt
C -----
! kbx=0 设置示踪粒子初始区域内某一子区域内雹胚增长上限为0.08cm
     if(kbx.eq.1) then
     xin=18.0*dlx
     xma=23.0*dlx
     yin=18.0*dlx
     yma=23.0*dlx
     zin=6.0*dlz
     zma=15.0*dlz
     if(x(i).gt.xin.and.x(i).lt.xma)then
     if(y(i).gt.yin.and.y(i).lt.yma)then
     if(z(i).gt.zin.and.z(i).lt.zma)then
     if(d(i).gt.0.08) d(i)=0.08
     endif
     endif
     endif
      endif
! 当粒子即将跑出区域外前往201, 否则前往200
     if(x(i).lt.dlx.or.x(i).gt.xm.or.y(i).lt.dly.or.y(i).gt.ym.
    1 or.z(i).lt.dlz.or.z(i).gt.zm) go to 201
     go to 200
C -----
! 将即将跑出区域的粒子拉回来, 并通过kh(i)=1做标记
 201 \text{ kh(i)}=1
     if(x(i).lt.dlx) x(i)=dlx
     if(y(i).lt.dly) y(i)=dly
     if(z(i).lt.dlz) z(i)=dlz
     if(x(i).gt.xm) x(i)=xm
     if(y(i).gt.ym) y(i)=ym
     if(z(i).gt.zm) z(i)=zm
```

```
! 跑到边缘的粒子不再参与循环计算, 跳过接下来步骤, 前往300
 200 if(kh(i).eq.1) go to 300
! 对于没有跑出边缘的粒子进行如下步骤
! 将网格点上的雨水、云水比含水量,气压、温度、水汽场插值到示踪粒子所在轨迹处
     call avag(x,y,z,r,ar,i)
     call avag(x,y,z,qc,ac,i)
     call avag(x,y,z,p0,apo,i)
     call avag(x,y,z,tr,atr,i)
     call avag(x,y,z,qv,aq,i)
! 计算水汽扩散系数
     ps=9.31e-3*(atr**1.8)/apo
! 如果上一时刻温度并大于等于零下15度, 当前示踪粒子温度小于零下15度, kbig(1)
       if(atr.lt.258.0.and.kbig(i).eq.0) kbig(i)=1
! 如果上一时刻温度小于等于零度, 当前示踪粒子温度大于零度, kbig(0)
       if(atr.gt.273.0.and.kbig(i).eq.1) kbig(i)=0
! 由示踪粒子处的气压温度计算该时刻空气密度
     alo=apo/(2870.0*atr)
! 计算???
     bnew=1.4962e-5*(1.0/(atr+120.0))*atr**1.5/alo
! 计算Kh
     bka=0.33372*bnew*alo
! 冰雹并冻云水率
     pc2h=0.25*pai*d(i)*d(i)*vh(i)*ac*alo
! 冰雹并冻雨水率
     pr2h=0.25*pai*d(i)*d(i)*abs(vh(i)-vr(i))*ar*alo
! 计算热收支率
     phwet=-2.0*pai*d(i)*(bka*(atr-273.0)+597.3*ps*alo
    1*(aq-3.799/apo))*(1.6+0.3*sqrt(d(i)*vh(i)/bnew))/alf
! 如果温度温度大于0.16度前往303
      if(atr.lt.273.16) go to 303
С -----
! 如果温度温度小于等于0.16度
 707 continue
! 单位时间冰雹的质量增长率=冰雹并冻云水率+冰雹并冻雨水率
     dlm=pc2h+pr2h
! 计算该时刻冰雹质量
     m(i)=m(i)+dlm*dlt
! 冰雹密度小于1(0.9), 转换为水的密度1
     if(ali(i).le.1.0) then
     ali(i)=1.0
! 冰雹全部融化后的直径
     d(i)=(6.0*m(i)/(pai*ali(i)))**(1.0/3.0)
     endif
     go to 400
! 没有指向该段 , 应该属于309湿增长草稿
 304 \text{ m(i)}=\text{m(i)}+\text{dlm*dlt}
! 控制质量不小于1.0e-6
     if(m(i).le.ecr) m(i)=ecr
     ord=d(i)
     d(i)=(6.0*m(i)/(pai*alio))**(1.0/3.0)
     dld=(d(i)-ord)/dlt
     ali(i)=alio
     go to 400
! 当温度温度大于0.16度时
```

```
303 continue
! icp=2, 既考虑冰雹冻云水率, 也考虑冰雹冻雨率
! icp=1, 只考虑冰雹冻云水率
! icp=2
     if(icp.eq.2) sp=pc2h+pr2h
    if(icp.eq.1) sp=pc2h
! 如果热收支率, 小于冰雹碰并增长率, 为湿度增长, 否则为干增长
    if(phwet.lt.sp) go to 301
    go to 500
С -----
! 湿增长 (itex=1) itex控制湿增长的两个分支(A、B)
 301 continue
! 前往309, 湿增长分支A
    if(itex.eq.1) go to 309
С -----
! 如果itex不等于1,实际并未执行湿增长分支B
! 单位时间冰雹的质量增长率=热收支率
    dlm=phwet
! 如果kgwth=0, 冰雹质量率为0.0, 不增长(kgwth=1)
     if(kgwth.eq.0) dlm=0.0
! 如果kgwth=1, 冰雹质量增长率为热收支率(kgwth=1)
! all=0.3
    all=aln
! 冰雹直径增长率
    dld=2.0*dlm/(pai*all*d(i)*d(i))
! 计算该时刻冰雹质量
    m(i)=m(i)+dlm*dlt
! 计算该时刻直径
    d(i)=d(i)+dld*dlt
! 通过该直径和质量推算出冰雹的密度
    ali(i)=6.0*m(i)/(pai*d(i)**3)
! 前往400
    go to 400
! 湿增长
 309 continue
! 如果冰雹密度大于等于0.9, 前往310, 湿增长分支A下的分支1
    if(ali(i).ge.alio) go to 310
! 湿增长分支A下的分支2
! 质量增长仅仅为碰并增长
    dlm=sp
! 如果kgwth=0, 冰雹质量率为0.0, 不增长(kgwth=1)
     if(kgwth.eq.0) dlm=0.0
! 如果kgwth=1, 冰雹质量增长率为热收支率(kgwth=1)
! 计算该时刻冰雹质量
    m(i)=m(i)+dlm*dlt
! 控制质量不小于1.0e-6
    if(m(i).le.ecr) m(i)=ecr
! 通过该直径和质量推算出冰雹的密度
    ali(i)=6.0*m(i)/(pai*d(i)**3)
! 如果冰雹密度比0.9还小, 存在气泡
    if(ali(i).lt.alio) go to 38
! 如果冰雹密度大于等于0.9
! ord表示上一时刻冰雹直径
    ord=d(i)
! 密度从新调整为0.9
```

```
ali(i)=alio
! 通过该密度和质量推算出该时刻冰雹的直径
     d(i)=(6.0*m(i)/(pai*alio))**(1.0/3.0)
! 由该时刻冰雹直径和上一时刻冰雹直径推算出冰雹直径增长率
     dld=(d(i)-ord)/dlt
! 前往400
     go to 400
C -----
! 如果冰雹密度比0.9还小, 存在气泡
! 冰雹直径不增加
  38 dld=0.0
     d(i)=d(i)
     go to 400
! 湿增长分支A下的分支1, 冰雹密度大于等于0.9的情况
 310 continue
! 单位时间冰雹的质量增长率=热收支率
     dlm=phwet
! 如果kgwth=0, 冰雹质量率为0.0, 不增长(kgwth=1)
     if(kgwth.eq.0) dlm=0.0
! 如果kgwth=1, 冰雹质量增长率为热收支率(kgwth=1)
! 计算该时刻冰雹质量
     m(i)=m(i)+dlm*dlt
! 密度从新调整为0.9
     ali(i)=alio
! 控制质量不小于1.0e-6
     if(m(i).le.ecr) m(i)=ecr
! ord表示上一时刻冰雹直径
     ord=d(i)
! 通过该密度和质量推算出该时刻冰雹的直径
     d(i)=(6.0*m(i)/(pai*alio))**(1.0/3.0)
! 由该时刻冰雹直径和上一时刻冰雹直径推算出冰雹直径增长率
     dld=(d(i)-ord)/dlt
     go to 400
С -----
! 干增长
 500 continue
! 质量增长仅仅为碰并增长
     dlm=sp
! 如果kgwth=0, 冰雹质量率为0.0, 不增长(kgwth=1)
     if(kgwth.eq.0) dlm=0.0
! itex=2, alm=0.3
     if(itex.eq.2) alm=aln
! itex=1, alm=0.9
     if(itex.eq.1) alm=alg
! 如果温度小于零度, alm
     if(atr.lt.273.0) alm=0.11*(-a*vh(i)/(atr-273.16)/100.0)**0.76
! 确保alm小于等于0.9
     if(alm.ge.alio) alm=alio
! 冰雹直径增长率
     dld=2*dlm/(pai*alm*d(i)*d(i))
! 计算该时刻直径
     d(i)=d(i)+dld*dlt
! 计算该时刻冰雹质量
    m(i)=m(i)+dlm*dlt
! 控制直径不小于1.0e-6
```

```
if(d(i).le.ecr) d(i)=ecr
! 控制质量不小于1.0e-6
    if(m(i).le.ecr) m(i)=ecr
! 通过该直径和质量推算出该时刻冰雹的密度
    ali(i)=6.0*m(i)/(pai*d(i)**3)
! 如果密度小于0.9, 前往400
    if(ali(i).lt.alio) go to 400
! 如果密度大于等于0.9
! ord表示上一时刻冰雹直径
    ord=d(i)
! 通过该密度和质量推算出该时刻冰雹的直径
    d(i)=(6.0*m(i)/(pai*alio))**(1.0/3.0)
! 由该时刻冰雹直径和上一时刻冰雹直径推算出下一时刻冰雹直径
    d(i)=d(i)+(d(i)-ord)/dlt
! 密度从新调整为0.9
    ali(i)=alio
 400 continue
! 雨滴下落末速度重新赋值为0
    vr(i)=0.0
! 控制直径不小于1.0e-6
    if(d(i).le.ecr) d(i)=ecr
! 控制冰雹密度大于等于0.3
    if (ali(i).le.aln) ali(i)=aln
! 控制直径不小于1.0e-6
    if(m(i).le.ecr) m(i)=ecr
! 如果雨滴下落末速度大于1.0e-6, 重新计算雨滴的下落末速度
    if(ar.ge.ecr) vr(i)=6287.96*(alo*ar/(pai*0.08))**0.2
! 粒子下落末速度往往与其尺度有关
    vh(i) = sqrt(4.0*980.0*d(i)*ali(i)/(3.0*cd*alo))
! 下落末速度订正系数为0.6
    vh(i)=vh(i)*vlfa
! 如果温度温度大于零度, 前往405
    if(atr.gt.273.0) go to 405
С -----
! 如果温度温度小于等于零度
! 判断上一时刻冰雹为何种增长, 干增长前往401, 湿增长前往402
    if(jd(i).eq.1) go to 401
    go to 402
С -----
! 上一时刻为干增长, 若该时刻为湿增长jd(i)=0
 401 if(phwet.ge.sp) go to 403
    jd(i)=0
    go to 404
! 干增长则保持不变
 403 continue
    go to 405
C -----
! 上一时刻为湿增长, 若该时刻为干增长jd(i)=1
 402 if(phwet.lt.sp) go to 404
    jd(i)=1
C -----
! 湿增长则保持不变
 404 continue
C -----
```

```
! 輸出3rptxy.dat模块
 405 continue
! 0~14时刻交替更新
     nr=abs(nj-iii)
! 0~29时刻交替更新
     nq=abs(ni-iii)
! 非零项前往700, 即每隔15个时刻(75s)
     if(nr.gt.0.1) go to 700
! jpr(i)=0 冰雹直径大于显示出在终端的直径阈值
     if(jpr(i).eq.0.and.d(i).gt.dsh) then
! 得到整数和小数的网格点坐标信息
     xi=x(i)/dlx
     yi=y(i)/dly
     zi=z(i)/dlz
     ii=ifix(x(i)/dlx)
     jj=ifix(y(i)/dly)
     kk=ifix(z(i)/dlz)
! 模式模拟时间(单位分钟)
     tim=iii*dlt/60.0
! 写入内容输出到终端上
     write(6,600) i,xi,yi,zi,ali(i),d(i),vh(i),m(i),tim,
    1 tr(ii, jj, kk), nstep, con(i), kbig(i)
! 写入示踪粒子序号,网格坐标,密度,半径,冰雹下落末速度,冰雹质量,模拟时间(分钟),
! 网格点上的温度, 时间步数, 数浓度, kbig
     write(66,600) i,xi,yi,zi,ali(i),d(i),vh(i),m(i),tim,
    1 tr(ii, jj, kk), nstep, con(i), kbig(i)
 600 format(x, ' i=', i5, ' x=', f4.1, ' y=', f4.1, ' z=', f4.1, ' ali=',
    1 f4.2, 'd=',f6.2, 'vh=',f6.1, 'm=',e8.2/, 't=',f6.1, 'tr=',
    2 f5.1, 'nstep=', i6, 'con=', f6.1, 'kbig=', i4)
     endif
     go to 700
! 跑到边缘的粒子不参与循环计算, 跳步至此
 300 continue
! 如果jpr=1,前往700(jpr(i)=0)
     if(jpr(i).eq.1) go to 700
! 如果jpr=0(jpr(i)=0)
     if(jpr(i).eq.0) then
! 筛选高度降落至地表的冰雹
     if(z(i).le.dlz) then
! 把高度、示踪粒子序号、数浓度、冰雹质量输出到终端
     write(*,*) ' z(i)=',z(i),' i=',i,' con=',con(i),' m=',m(i)
! 把高度、示踪粒子序号、数浓度、冰雹质量写入3rptxy.dat
     write(66,*) ' z(i)=',z(i),' i=',i,' con=',con(i),' m=',m(i)
     endif
! 模式模拟时间(单位分钟)
     tim=iii*dlt/60.0
     x1=x(i)/dlx
     y1=y(i)/dly
     z1=z(i)/dlz
! 计数跑出区域外的粒子数
     nout=nout+1
     write(6,77) i, tim, d(i), x1, y1, z1, nstep, nout
     write(66,77) i,tim,d(i),x1,y1,z1,nstep,nout
  77 format(x, 'The I=', i6, ' was out off the domain of conputation',
    1' time(min)=',f6.2/,' d=',e10.4,' xi=',f6.1,' yi=',f6.1,
```

```
2 ' zi=', f6.1, ' nstep=', i6, ' nout=', i5)
    jpr(i)=1
  66 format(x, 'i=', i3, 6e10.3)
    endif
C -----
 700 continue
! 订正较大冰雹
    if(kbig(i).eq.0) then
! 如果直径大于dbk
    if(d(i).gt.dbk) then
! 直径除以1.25992
    d(i)=d(i)/1.25992
! 质量缩小为原来一半
    m(i)=0.5*m(i)
! 数浓度增加为原来两倍
    con(i)=2.0*con(i)
! 冰雹下落末速度
    vh(i) = sqrt(4.0*980.0*d(i)*ali(i)/(3.0*cd*alo))
! 下落末速度订正系数为0.6
    vh(i)=vh(i)*vlfa
    endif
    endif
C -----
1000 continue
! 定义初始化用于统计边缘粒子数目
     nn=0
С -----
    do 950 i=1, nk
! 粒子跑到边缘(kh(i)=1), nn计数加一
    if(kh(i).eq.1) nn=nn+1
! 跑出边缘的粒子大于等于所有示踪粒子,模拟步数大于最大时间步数(1500)
! 模拟步数大于自定义变量(mstep<=mm=1500), 跑出边缘的粒子大于等于所有示踪粒子
    if(nn.gt.nk.or.nstep.gt.mm.or.nstep.gt.mstep.or.nout.ge.nk)
! 跳出900时间当循环, 前往5000
      1 go to 5000
 950 continue
! 3trajxy.dat文件写入
! mpr为10的整数倍
    mpr=(nstep/10)*10
! if循环控制每隔50秒写入一次
    if(mpr.eq.nstep) then
! 写入总时间步数, 模式模拟时间(分钟)
    write(99) nstep, tim
! 写入示踪粒子网格坐标半径, 密度
    write(99) x,y,z,d,ali
    endif
    nsh=(nstep/nuw)*nuw
C -----
    go to 900
C -----
5000 continue
    write(*,*) ' nk=',nk,' nn=',nn,' nstep=',nstep,' mstep=',mstep
    write(*,*) ' nk=',nk,' nout=',nout
        return
```

```
! 将网格点上的物理场插值到示踪粒子所在轨迹处
     subroutine avag(x,y,z,a,avg,i)
! 外网格数为120*120*25,总网格数为ixx,共1500个时刻
     parameter (ix=120,jy=120,kz=25,ixx=ix*jy*kz,mm=1500)
     common /a1/dlx,dly,dlz,dlt
! 将所有冰雹轨迹点的坐标、以及需要插值的物理场a(温压湿风)
     dimension x(ixx), y(ixx), z(ixx), a(ix, jy, kz)
! ifix去除小数位取整
! 获得离轨迹点较近的网格点坐标nx、ny、nz
     nx=ifix(x(i)/dlx)
     ny=ifix(y(i)/dly)
     nz = ifix(z(i)/dlz)
! 轨迹点距网格点相差的距离:dx、dy、dz
     ddx=x(i)-nx*dlx
     ddy=y(i)-ny*dly
     ddz=z(i)-nz*dlz
! 轨迹点X坐标位于网格点nX和nX1之间
     nx1=nx+1
! 轨迹点y坐标位于网格点ny和ny1之间
     ny1=ny+1
! 轨迹点Z坐标位于网格点NZ和NZ1之间
     nz1=nz+1
! 插值部分
! 当Z=nZ, y=ny时X方向插值
     ax11=a(nx, ny, nz)+(a(nx1, ny, nz)-a(nx, ny, nz))*ddx/dlx
! 当Z=nZ, y=ny1时x方向插值
     ax12=a(nx, ny1, nz)+(a(nx1, ny1, nz)-a(nx, ny1, nz))*ddx/dlx
! 当Z=nZ时水平插值(在X方向插值基础上,对Y方向插值)
     ay1=ax11+(ax12-ax11)*ddy/dly
! 当z=nz1, y=ny时x方向插值
     ax21=a(nx, ny, nz1)+(a(nx1, ny, nz1)-a(nx, ny, nz1))*ddx/dlx
! 当z=nz1, y=ny1时x方向插值
     ax22=a(nx, ny1, nz1)+(a(nx1, ny1, nz1)-a(nx, ny1, nz1))*ddx/dlx
! 当Z=nZ1时水平插值(在X方向插值基础上, 对Y方向插值)
     ay2=ax21+(ax22-ax21)*ddy/dly
! 将水平方向插值结果沿Z方向插值得到最终的空间插值
     avg=ay1+(ay2-ay1)*ddz/dlz
     return
     end
```

4

end