

Giới thiệu về Simulink®

- · Giới thiệu chung
- · Nguyên lý hoạt động và quản lý
- · Giải phương trình vi phân
- Đơn giản hóa hệ thống
- Tương tác với MATLAB




85



Giới thiệu chung

- Simulink®:
 - Các quá trình phụ thuộc thời gian tuyến tính hay phi tuyến có thể được mô tả bởi các phương trình vi phân.
 - Một cách khác mô tả hệ thống động: thông qua sơ đồ khối





Mô tả một hệ thống động bằng sơ đồ khối


Simulink: bộ giải phương trình vi phân số.


HOC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỆN THỐNG
Posts & Telecommunications Institute of Technology


1








































Tương tác với MATLAB

- Truyền các biến giữa Simulink® và MATLAB:
 - Có nhiều cách thực hiện trong Simulink®:
 - · Sử dụng khối To Workspace trong Sinks
 - Trong thiết lập tham số cấu hình Simulink®: vào các biến phù hợp trong khối tham số ở mục Data Import/Export – Save to Workspace.
 - Sử dụng phần thiết lập tham số trong khối Scope/ Data History.
 - Giá trị các biến sử dụng trong chương trình Simulink[®] có thể được định nghĩa trong MATLAB bằng việc viết một chương trình m-file → vào tên biến thay cho giá trị cụ thể trong phần thiết lập tham số cho các khối.



101



Tương tác với MATLAB

- Lặp lại các mô phỏng Simulink® trong MATLAB:
 - Khi mô phỏng Simulink® phụ thuộc vào số lượng lớn các tham số → thiết lập sự phụ thuộc hệ thống mô phỏng vào các tham số.
 - Goi chương trình Simulink® thông qua MATLAB:
 - Sử dụng hàm sim [T,X,Y] = SIM('model', TIMESPAN, OPTIONS, UT)
 - Ví dụ: [t,x,y] = sim ('system', [starttime, endtime]);
 - Thiết lập các tham số Simulink[®]:
 - Sử dụng hàm set_param | SET_PARAM('OBJ', 'PARAMETER1', VALUE1, 'PARAMETER2', VALUE2,...)
 - Ví dụ: set_param('vdp','Solver','ode15s','StopTime','3000')
 - Xem các tham số Simulink®:
 - Sử dụng hàm *get_param* GET_PARAM('OBJ', 'PARAMETER')
 - Ví dụ: currentGain = get_param('s_denon3/Factorc', 'Gain')



02



Tương tác với MATLAB

- Lặp lại các mô phỏng Simulink® trong MATLAB
 - Gọi chương trình Simulink® nhiều lần:

```
for i=1:iterations
    % Set the block parameters with set_param
    % for each new iteration.
    reciprocalmass = num2str(1/M(i));
    set_param('s_denon3/invm', 'Gain', reciprocalmass);
    b = num2str(B(i));
    set_param('s_denon3/Factorb', 'Gain',b);
    c = num2str(Fc);
    set_param('s_denon3/Factorc', 'Gain',c);
    [t,x,y] = sim('s_denon3', [0,tm]);
    Y = [Y,y];
end;
```

- Truyền các biến thông qua biến toàn cục:
 - Khai báo tham số như biến toàn cuc:

```
global x y z p1 a2 ...
```



102



Giới thiệu về Simulink®

- · Bài tập:
 - 28. Thiết kế một hệ thống Simulink để giải bài toán giá trị ban đầu:

$$\ddot{y}(t) + y(t) = 0$$
, $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$.

Chạy và so sánh kết quả với nghiệm chính xác.

Biến đổi hệ thống để mô phỏng một hàm nhiễu loạn (vế bên phải $\neq 0$) được xác định là e^{-t}

- 29. Giải bài toán giá trị ban đầu: $ti\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 4y(t) = 4$, y(1) = 1, $\dot{y}(1) = 1$ bằng một hệ thống *Simulink* phù hợp.
- 30. Giải hệ phương trình vi phân sau:

$$\dot{y}_1(t) = -3y_1(t) - 2y_2(t) , \quad y_1(0) = 1 ,$$

$$\dot{y}_2(t) = 4y_1(t) + 2y_2(t) , \quad y_2(0) = 1$$

bằng một hệ thống Simulink phù hợp.

