

TCP/IP 교과서

12장 구성하기

- 12.1 | 네트워크에 연결하기
- 12.2 | 서버를 제공하는 IP 주소의 예
- 12.3 | DHCP란 무엇인가
- 12.4 | DHCP 작동 원리
- 12.5 | DHCP 서버 구성
- 12.6 | 네트워크 주소 변환
- 12.7 | 제로 구성
- 12.8 | TCP/IP 구성하기
- 12.9 | 요약
- 12.12 | 핵심 용어

12.1 네트워크에 연결하기



>> 네트워크 정보 구성

- 컴퓨터를 네트워크에 연결하기 위해서는 네트워크 정보를 설정해야 함
- 필요한 네트워크 정보는
 - IP 주소
 - 서브넷 마스크
 - 게이트웨이(기본 라우터) 주소
 - DNS 서버 주소
- 2가지 방법 중 선택
 - 정적 IP 주소 설정
 - 동적 IP 주소 설정 (DHCP 이용)

12.2 서버를 제공하는 IP 주소의 예



- >> 정적 IP 주소 지정은 다음과 같은 몇 가지 단점이 있음
 - 더 많은 구성: 각 클라이언트는 반드시 개별적으로 구성
 - 더 많은 주소: 각 컴퓨터는 현재 네트워크와 연결되어 있는지 상관없이 IP 주소를 사용
 - 유연성 감소: 컴퓨터는 다른 서브 네트워크에 할당되면 반드시 수동으로 재구성해야 함
- ▶ 이러한 제한 사항에 대한 해결책으로 DHCP를 이용해 요청에 따라 IP 주소를 할당
 - DHCP는 디스크 없는 컴퓨터를 부팅할 때 주로 사용된 BOOTP라고 하는 초기 프로토콜에서 시작(디스크 없는 컴퓨터는 부팅 시 네트워크를 통해 완전한 운영 시스템을 수신)

12.3 DHCP란 무엇인가



- >> DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
 - 호스트에 동적으로 IP 주소를 할당하기 위해 사용되는 응용계층 프로토콜
 - DHCP 서버가 호스트에 제공하는 중요 정보
 - 호스트에 할당할 IP 주소
 - Prefix
 - 라우터(게이트웨이) 주소
 - DNS 서버 주소
 - 각 클라이언트는 주소에 대해 제한된 임대 기간을 가짐
 - 만약 임대가 만료되었을 때 클라이언트가 더 이상 주소를 사용하지 않는다면, 해당 주소는 다른 클라이언트에게 할당할 수 있음
 - DHCP의 임대 기능은 네트워크가 일반적으로 클라이언트 수만큼 IP 주소가 많이 필요하지 않다는 효과를 가져옴

12.4 DHCP 작동 원리



>> DHCP 메시지 포맷

0	8 1	16	24	31			
Opcode	Htype	HLen	H	Count			
Transaction ID							
Time elapsed		Flags					
Client IP address							
Your IP address							
Server IP address							
Gateway IP address							
Client hardware address							
Server name							
Boot file name							
Options							

Opcode: Operation code, request (1) or reply (2)

Htype: Hardware type (Ethernet, ...)
HLen: Lengh of hardware address

HCount: Maximum number of hops the packet can travel Transaction ID: An integer set by client and repeated by the server Time elapsed: The number of seconds since the client started to boot Flags: First bit defines unicast (0) or multicast (1); other 15 bits not used Client IP address: Set to 0 if the client does not know it

Your IP address: The client IP address sent by the server Server IP address: A broadcast IP address if client does not know it Gateway IP address: The address of default router


Server name: A 64-byte domain name of the server

Boot file name: A 128-byte file name holding extra information Options: A 64-byte field with dual purpose described in text

12.4 DHCP 작동 원리




- >> DHCP 메시지 포맷
 - Option 형식



12.4 DHCP 작동 원리



>> DHCP 동작 절차



12.4 DHCP 작동 원리





>> 릴레이 에이전트(relay agent)

- DHCP 클라이언트와 DHCP 서버가 하나 이상의 라우터로 분리된 서로 다른 네트워크에 있다면, 프로세스가 조금 더 복잡해짐
- 라우터는 일반적으로 브로드캐스트를 다른 네트워크로 전송하지 않음
- DHCP가 작동하려면 중개자(릴레이 에이전트)가 반드시 DHCP 프로세스를 도와주어야
 항
- 중개자는 DHCP 클라이언트로, 동일한 네트워크에 있는 또 다른 호스트가 될 수도 있지만, 라우터 그 자체이기도 함
- 릴레이 에이전트는 정적 IP 주소로 구성되어 있고 DHCP 서버의 IP 주소 또한 알고 있음
- 릴레이 에이전트가 구성된 IP 주소를 가지고 있기 때문에 DHCP 서버에 지정된 데이터그램을 항상 송수신할 수 있음
- 릴레이 에이전트는 DHCP 클라이언트와 동일한 네트워크에 있기 때문에 브로트캐스트를 통해 DHCP 클라이언트와 통신할 수 있음(그림 12-2 참조)
- 일반적으로 라우터 자체에 DHCP 서버를 배치함

12.4 DHCP 작동 원리

▼ 그림 12-2 릴레이 에이전트는 클라이언트가 로컬 네트워크 세그먼트를 넘어서 DHCP 서버에 도달할 수 있도록 도와준다





12.5 DHCP 서버 구성

MIM →


>> DHCP 서버 구성 예 - 홈 라우터



12.6 네트워크 주소 변환



- >> 네트워크 주소 변환 (Network Address Translation)
 - 사설 IP 주소와 공인 IP 주소간 매핑 기능
 - NAT 장치는 로컬 네트워크의 모든 세부 내용을 가리고 실제로 로컬 네트워크의 존재를 숨김
 - NAT 장치는 인터넷에 접근하기 위한 로컬 네트워크에 있는 컴퓨터의 게이트웨이 역할을 함
 - 로컬 컴퓨터가 인터넷 자원에 연결을 시도하면 NAT 장치가 대신 연결
 - 인터넷 자원에서 받은 모든 패킷은 로컬 네트워크의 주소 체계로 변환되고 연결을 시작한 로컬 컴퓨터로 전송



12.6 네트워크 주소 변환




- >> NAT 장치는 외부 공격자가(비록 NAT 하나로 완전한 보안 시스템이라고는 할 수 없지만) 로컬 네트워크를 알아내는 것을 막기 때문에 보안을 향상시킴
- >> 외부에서 NAT 장치는 인터넷에 연결된 단일 호스트로 보임
- >> 공격자가 로컬 네트워크의 주소를 알아내더라도, 로컬 주소 지정 체계가 인터넷 주소 공간과 인접하지 않기 때문에 로컬 네트워크에 연결할 수 없음
- >> 일부 IP 주소 범위는 사설 IP 주소 영역으로 예약되어 있음

10.0.0.0~10.255.255.255 172.16.0.0~172.31.255.255 192.168.0.0~192.168.255.255

12.6 네트워크 주소 변환



>> 변환 과정



12.6 네트워크 주소 변환



>> 변환 과정

NAPT(Network Address and Port Translation)

Private address	Private port	External address	External port	Transport protocol
172.18.3.1	1400	25.8.3.2	80	TCP
172.18.3.2	1401	25.8.3.2	80	TCP
:	:	:	:	:

12.7 제로 구성



- ≫ 정적 구성 혹은 DHCP를 기반으로 한 동적 구성 없이 로컬 네트워크에 컴퓨터를 연결할 수 있게 하는 기술
- ▶ 마이크로소프트는 윈도 버전의 IPv4LL 자동 사설 IP 주소 지정(APIPA, Automatic Private IP Addressing)
 - 만약 윈도 컴퓨터의 정적 주소가 없고 동적 주소를 받을 수 없다면, 자체적으로(라우팅이 불가능한) 169.254.0.0에서 169.254.255.255까지의 범위 내 IP 주소를 지정함
 - 로컬 네트워크의 다른 컴퓨터가 비슷한 상황에 있다면, 동일한 범위 내에서 사용하고 있지 않은 주소를 할당
 - 컴퓨터는 이제 로컬 네트워크에서 성공적으로 통신할 수 있는 상태가 됨
 - 물론 주소 라우팅이 불가능하기 때문에 컴퓨터는 인터넷을 쓸 수 없고 로컬 네트워크를 벗어난 자원에 접근할 수 없음

12.7 제로 구성




>> 제로콘프(Zeroconf)

- 제로콘프는 IPv4LL의 철학을 확장해서 소규모 로컬 네트워크를 위한 거의 완전한 네트워크 환경의 가능성을 제공
- 제로콘프 시스템은 봉주르(Bongjour)라는 이름으로 애플 매킨토시 시스템에서 구현
- 리눅스와 유닉스 시스템을 위한 제로콘프인 아바히(Avahi)는 애플 버전과 유사함
- 구성 절차
 - **링크 로컬 주소 지정:** 컴퓨터는 169.254.0.0에서 169.254.255.255까지의 사설 IP 주소 범위에서 자체 할당
 - **멀티캐스트 DNS(mDNS):** 로컬 이름공간에서 도메인 이름을 선택한 후 정해진 멀티캐스트 IP 주소로 멀티캐스트. mDNS를 지원하는 컴퓨터는 개별적으로 DNS 테이블을 유지함
 - DNS 서비스 검색: DNS 서비스 검색을 통해 호스트 또는 서비스의 IP 주소를 파악

12.7 제로 구성



◆ 그림 12-5 멀티캐스트 DNS에서 각 컴퓨터는 자신만의 DNS 테이블을 유지한다(실제 상황에서 컴퓨터는 기본 이름-IP 주소 이외에 추가적으로 다른 DNS 정보를 전달하고 저장함)



12.9 요약



>> 요약

- 이 장에서는 IP 주소와 다른 설정을 쉽게 구성할 수 있는 수단을 제공하는 필수 프로토콜인 DHCP에 대한 설명으로 시작
- DHCP 서버는 DHCP 클라이언트에 IP 주소(및 다른 구성 정보)를 제공
- DHCP는 너무 대중적이어서 실제로 TCP/IP 네트워크 대부분의 기본 작동 모드
- 동적 IP 주소를 받기 위해 컴퓨터를 구성할 때 DHCP 클라이언트의 역할을 하도록 구성하는 것
- NAT와 제로 구성 프로토콜을 알아봤음

12.12 핵심 용어



>> 핵심 용어

- 다음 핵심 용어를 복습
 - APIPA(자동 개인 IP 주소 지정): 일부 마이크로소프트 시스템에서 사용되는 링크 로컬 주소
 - 지정 기술
 - BOOTP: 디스크 없는 클라이언트에 주소를 할당하기 위해 주로 사용되는 프로토콜 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜): 동적 IP 주소를 할당하는 프로토콜
 - **DHCP 클라이언트:** DHCP를 통해 동적 IP 주소를 받는 컴퓨터
 - **DHCP 서버:** DHCP를 통해 클라이언트 컴퓨터에 TCP/IP 구성 매개변수를 배분하는 컴퓨터
 - DNS-SD: DNS 서비스 검색. 클라이언트가 제로 구성 네트워크의 서비스에 대해 알아볼 수
 - 있는 수단

제로콘프: TCP/IP 서비스를 구성 없이 전달할 수 있게 설계된 프로토콜 집합