科大讯飞股份有限公司 iFLYTEK CO.,LTD

自动更新 Android SDK 接入指南




1. 概述

尊敬的开发者朋友,本文档将帮助您以最快速最简洁的方式集成使用自动更新组件。

2. 集成说明

2.1 导入 SDK

1. 下载最新版 SDK 的 zip 包,将其中的 sdk 文件夹中的 android-support-v4.jar 和 AutoUpdate_SDK.jar 复制到本地工程 libs 子目录下。



2. Eclipse 用户右键点击工程根目录,选择 Properties -> Java Build Path -> Libraries,然后点击 Add External JARs... 选择上述说明的两个 jar 文件,点击 OK。

注意:

Eclipse ADT 17 以上版本用户,不要通过上述步骤手动添加 jar 包引用。请在工程目录下建一个文件夹 libs,把 jar 包直接拷贝到这个文件夹下,再在 Eclipse 里面刷新一下工程就好了。详情请参考 Dealing with dependencies in Android projects.

2.2 配置 AndroidManifest 文件

打开 AndroidManifest.xml 文件,将 SDK 所需的权限配置到<manifest>标签下,将 APPKEY 及渠 道配置到<application>标签下:

を記す Mabbile action が か 小 .	
权限	用途
INTERNET	允许程序联网和发送统计数据的权限
ACCESS_NETWORK_STATE	允许应用检测网络连接状态
WRITE_EXTERNAL_STORAGE	允许应用获取写 sd 卡权限
meta-data	用途
IFLYTEK_APPKEY	用来唯一标识您的应用,请将以下示例代码中your_appid 替换为您在讯飞开放平台(http://www.xfyun.cn)申请的应用 appid。
IFLYTEK_CHANNEL	用来标注应用推广渠道,区分用户来源,请将以下示例 代码中 your_channel 替换为您自定义的渠道名称。 格式: 32 个字符以内,支持中文、英文、数字,请勿 使用其他符号。

1



代码示例:

2.3 添加下载 Service 及更新提示界面

添加下载所需的服务和提示弹出框。

```
<manifest.....>
  <application .....>
  <activity android:name ="com.iflytek.autoupdate.IFlytekUpdateDialog"/>
    <service android:name="com.iflytek.autoupdate.IFlytekDownloadService"/>
    </application>
  </manifest>
```

2.4 自定义样式

自动更新 SDK 提供两种更新提醒方式: 1) 对话框提醒更新; 2) 通知栏提醒更新。

使用第一种提醒方式时,需将 AutoUpdate_Demo 的 autoupdate_dialog_layout.xml 文件导入到您的 layout 文件夹中,如下所示。通过 autoupdate_ dialog_layout.xml,您可以修改对话框的样式。

注意:不能修改控件的 id。(2.0.3 版本之后优化了界面布局,请注意替换)



2



2.5 使用更新接口

主要应用场景:最常见的自动更新模式,当用户进入应用首页后,如果处于 Wi-Fi 环境则检测 更新,如果有更新,弹出对话框提示有新版本,用户点选更新开始下载更新。

在应用程序入口方法中调用,代码示例如下:

```
//初始化自动更新对象
IFlytekUpdate updManager = IFlytekUpdate.getInstance(mContext);
//开启调试模式,默认不开启
updManager.setDebugMode(true);
//开启wifi环境下检测更新,仅对自动更新有效,强制更新则生效
updManager.setParameter(UpdateConstants.EXTRA_WIFIONLY, "true");
//设置更新提示类型,默认为通知栏提示
updManager.setParameter(UpdateConstants.EXTRA STYLE,UpdateConstants.UPDATE UI
DIALOG);
// 启动自动更新
updManager.autoUpdate(MainActivity.this, updateListener);
//自动更新回调方法,详情参考demo
IFlytekUpdateListener updateListener = new IFlytekUpdateListener() {
       @Override
       public void onResult(int errorcode, UpdateInfo result) {}
};
```

考虑到用户流量的限制,本自动更新 SDK 提供两种更新请求接口,应用于不同场景;

- 1. 自动更新:该场景适用于后台自动检测更新。此场景支持仅在 Wi-Fi 场景下才会请求更新信息,在移动网路下调用是不会进行更新请求;调用请见 *IFlytekUpdate*.autoUpdate(**this,lis tener**);
- 2. 强制更新:该场景为用户自动请求自动更新信息。此场景无网络条件限制,即 Wi-Fi 环境和移动网络环境均能请求更新;调用请见 *IFlytekUpdate*.forceUpdate(this,listener);

注:无论是自动更新还是强制更新,如果开发者在启动更新时主动传入 IFlytekUpdateListener 对象,请求到的更新信息会通过回调接口进行返回。开发者获取到更新信息后可以选择继续调用本 SDK 模块或者进行自己的逻辑处理。如果开发者在启动更新时未传 IFlytekUpdateListener 对象,sdk 会自行完成更新流程,即正常进行更新提示和用户点击下载流程,且该流程不会返回更新信息。

2.6 上传最新 APK

如果开发者已经有了最新的 APK 版本,只要上传到讯飞开放平台(<u>http://www.xfyun.cn</u>),同时客户端版本的版本号小于上传的最新版本,客户端在启动时就会有更新提示。

上传位置:

1) 登录讯飞开放平台,在顶部标签处选择"我的语音云" -> "我的应用";





- 2) 在"我的应用"界面中,点击"创建新应用",创建您的 APP。如果您已经创建过应用,则跳过该步骤,执行 3);
- 3) APP 创建成功后,选择"立即开通服务",在弹出框中选择"版本自动更新",上传最新 APK。如果您已经创建过应用,则选择"开通更多服务",执行上传操作。



2.7 集成检测

sdk 中默认开启了集成检测功能,在调用任意更新接口后,我们将替您自动检查上述集成过程中 2.2、2.3、2.4 三个步骤是否被正确完成。如果正确完成不会出现任何提示,否则会打印出以下错误 log。

log 的含义如下:

"Please set IFLYTEK_APPKEY!": 请检查上述步骤 2.2 中的 IFLYTEK_APPKEY 是否正确添加。

"Please add Permission in AndroidManifest!": 请检查上述步骤 2.2 中 permission 是否正确添加。

"Please add Activity in AndroidManifest!": 请检查上述步骤 2.3 中的 Activity 是否正确添加。

"Please add Service in AndroidManifest!": 请检查上述步骤 2.3 中的 Service 是否正确添加。