



华中科技大学

寻址方式

《x86汇编语言程序设计》第4章，许向阳，华科大学出版社，2020年





第4章 寻址方式

- 茫茫内存，何处寻觅操作数？
- CPU如何知道操作数的地址？
- 日常生活中，有哪些给出地址的方式？
- C程序中，有哪些给出地址的方式？



第4章 寻址方式

```
int    i, j;                struct point {
int    a[10];                int px;
int    *p;                   int py;
int    *q[10];               };
int    b[20][10];

point  original;             point  lists[10];
```

思考： 如何得到要访问单元的地址？

```
a[i] =5;
b[i][j] =10;
original.px=12;
lists[5].px=15;
```



第4章 寻址方式



学习内容

立即寻址

寄存器寻址

直接寻址

寄存器间接寻址

变址寻址

基址加变址寻址

相对寻址

x86机器指令编码规则

Intel格式和
AT&T格式汇编语
句的差别



第4章 寻址方式



课堂目标

- 能够正确指出机器指令中，源操作数、目的操作数的寻址方式；
- 对于 C 语句中的变量（简单变量、数组、结构、指针等），能给出对应的寻址方式；
注意：全局变量与局部变量地址表示形式不同
- 能根据寻址方式写出对应的 C 语句；
- 能够计算出访问单元的地址。





4.1 寻址方式概述

对一条指令，关注的焦点有哪些？

➤ 执行什么操作？

➤ 操作数在哪里？

操作数的存放位置
即存放地址

CPU内的寄存器

主存

I/O设备端口

操作数在主存时：关注段址/段选择符、段内偏移

➤ 操作数的类型 字节/字/双字？

寻找操作数存放地址的方式称为寻址方式。



4.1 寻址方式概述

双操作数的指令格式
Intel格式

操作符 OPD, OPS

ADD EAX, EBX



目的操作数地址

源操作数地址

$(OPD) + (OPS) \rightarrow OPD$

$(EAX) + (EBX) \rightarrow EAX$

Question: 操作结束后，运算结果保存在哪？
源操作数是否变化？



4.2 立即寻址

- ◆ 操作数直接放在指令中，在指令的操作码后；
- ◆ 操作数是指令的一部分，位于代码段中；
- ◆ 指令中的操作数是8位、16位或32位二进制数。

使用格式： n

操作码及目的操作数寻址方式码

立即操作数 n

立即操作数只能作为源操作数。

例： **MOV EAX, 12H**

机器码： **B8 12 00 00 00**





4.2 立即寻址

```
MOV EAX, 12H    // B8 12 00 00 00
MOV  AX, 12H     // 66 B8 12 00
MOV  AL, 12H     // B0 12
```

Q: 不同指令中，立即操作数各占多少个字节？

```
int global; // 注：global 是全局变量
global = 2 * 5;
```

```
C7 05 B8 A5 52 00 0A 00 00 00
```

```
mov dword ptr [global (052A5B8h)], 0Ah
```

立即操作数与操作数地址位移量，是两个不同的概念！

0000000A

0052A5B8





4.3 寄存器寻址

使用格式: R

功能: 寄存器R中的内容即为操作数。

说明: 除个别指令外，R可为任意寄存器。

例1: DEC BL

BL

4 3 H



BL

4 2 H

执行前: (BL)=43H

执行: (BL) - 1 = 43 H - 1 = 42H → BL

执行后: (BL)=42H



4.4 直接寻址

- ◆ 操作数在内存中；
- ◆ 操作数的偏移地址EA紧跟在指令操作码后面。

格式：[地址偏移量]

```
int global; // 注：global 是全局变量
```

```
global = 2 * 5 ;
```

```
C7 05 B8 A5 52 00 0A 00 00 00
```

```
mov dword ptr [global (052A5B8h)],0Ah
```

```
*((char *) &global+1) = 20 ;
```

```
mov byte ptr [ 052A5B9h ], 14h
```





4.4 直接寻址

Q : 下面三种写法各自的含义是什么？

`*((char*)&global + 1) = 20;`

`*((char*)(&global + 1)) = 20;`

`*(int *)((char*)&global + 1) = 20;`

注意：C语言的写法
与 机器语言程序的
差异！

```
global = 2*5;
C7 05 CC A5 99 00 0A 00 00 00 mov     dword ptr ds:[0099A5CCh], 0Ah
    *((char*)&global + 1) = 20;
C6 05 CD A5 99 00 14 mov     byte ptr ds:[0099A5CDh], 14h
    *((char*)(&global + 1)) = 20;
C6 05 D0 A5 99 00 14 mov     byte ptr ds:[0099A5D0h], 14h
    ▶*(int *)((char*)&global + 1) = 20;
C7 05 CD A5 99 00 14 00 00 00 mov     dword ptr ds:[0099A5CDh], 14h
    ...
```

地址差异、机器指令中的类型！

global 是 int 类型，其下一个整型数相距 4个字节





4.4 直接寻址

测验：C 语句填空

```
int global[10]; // 注：global 是全局变量  
global[0] = 10;
```

```
C7 05 B8 A5 52 00 0A 00 00 00
```

```
mov dword ptr [global (052A5B8h)],0Ah
```

```
mov dword ptr [052A5BC h],14h
```

对应的C语句

```
global [ 1 ] = 20 ;
```





4.4 直接寻址

C语言中，全局变量、局部变量的使用没有什么差别。

但是：两者分配的空间位置不同，寻址方式不同！

```
int global;
void address_compare()
{
    int local;
    global = 2*5;
    *((char*)&global + 1) = 20;
    printf("global = %d  %08x\n", global, global);

    local = 10;
    *((char*)&local + 1) = 20;
    printf("local = %d  %08x\n", local, local);
}
```

C:\新书示例\C04 寻址方式\Debug\C语言表达寻址方式.exe

global	=	5130	0000140a
local	=	5130	0000140a





4.4 直接寻址

全局变量的访问：直接寻址

```
global = 2*5;
C7 05 44 A1 E9 00 0A 00 00 00 mov     dword ptr ds:[00E9A144h], 0Ah
    *((char*)&global + 1) = 20;
C6 05 45 A1 E9 00 14 mov     byte ptr ds:[00E9A145h], 14h
```

局部变量的访问：变址寻址

```
local = 10;
C7 45 F4 0A 00 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-0Ch], 0Ah
    *((char*)&local + 1) = 20;
C6 45 F5 14 mov     byte ptr [ebp-0Bh], 14h
```






4.5 寄存器间接寻址

格式: [R]

功能: 操作数在内存中, 操作数的偏移地址在寄存器R中。即 (R) 为操作数的偏移地址。

例如: MOV AX, [ESI]



寄存器间接寻址方式的寻址过程





4.5 寄存器间接寻址

➤ R 可以是：

32位程序：8个32位通用寄存器中的任意一个
EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP

64位程序：16个64位通用寄存器中的任意一个
RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RSP, RBP, R8-R15

➤操作数的**偏移地址**在指令指明的寄存器中

➤操作数所在的段是？

扁平内存管理模式下， $(DS) = (SS)$





4.5 寄存器间接寻址

➤ 寄存器寻址 VS 寄存器间接寻址

天壤之别

➤ MOV EBX, EAX

MOV EBX, [EAX]

~~➤ MOV BX, EAX~~

绝对不会出现的指令
两个操作数的类型不匹配

MOV BX, [EAX]

注：C语句中两个操作数的类型可以不一样，
但编译器在生成机器指令时，会扩展或者截断。




4.6 变址寻址

格式: $V[R \times F]$

功能： R中的内容 $\times F + V$ 为操作数的偏移地址。

例如: `MOV AL, 5[EBX*2]`





4.6 变址寻址

➤ R 可以是：

32位程序： 8个32位通用寄存器

EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP

64位程序： 16个64位通用寄存器中的任意一个

RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RSP, RBP, R8-R15

➤ F 可为 1, 2, 4, 8





4.6 变址寻址

```
19 | short gsa[5];
20 | int main(int argc, char* argv[])
21 | {
22 |     short lsa[5];
23 |     int i = 2;
24 |     gsa[1] = 20;
25 |     lsa[1] = 20;
26 |     gsa[i] = 30;
27 |     lsa[i] = 30;
```

```
    gsa[1] = 20;
```

007D1A19	B8 02 00 00 00	mov	eax, 2
007D1A1E	C1 E0 00	shl	eax, 0
007D1A21	B9 14 00 00 00	mov	ecx, 14h
007D1A26	66 89 88 C0 A5 7D 00	mov	word ptr [eax+007DA5C0h], cx

全局变量 编译后对应一个数值化的地址

gsa[1]的编译结果并非固定，也可能是 [007DA5C2h]





4.6 变址寻址

全局变量数组访问：比较常量下标与变量下标的差异

```
gsa[1] = 20;
```

```
007D1A19 B8 02 00 00 00      mov     eax, 2
007D1A1E C1 E0 00          shl     eax, 0
007D1A21 B9 14 00 00 00      mov     ecx, 14h
007D1A26 66 89 88 C0 A5 7D 00 mov     word ptr [eax+007DA5C0h], cx
```

```
gsa[i] = 30;
```

```
007D1A3F B8 1E 00 00 00      mov     eax, 1Eh
007D1A44 8B 4D E0          mov     ecx, dword ptr [ebp-20h]
007D1A47 66 89 04 4D C0 A5 7D 00 mov     word ptr [ecx*2+007DA5C0h], ax
```

全局变量 编译后对应一个数值化的地址

注意， $i=1$ 时，`gsa[1]` 与 `gsa[i]` 对应的单元相同，但是地址表达形式不同。

编译结果并非固定不变，可能进行一些优化





4.6 变址寻址

局部变量数组访问：比较常量下标与变量下标的差异

lsa[1] = 20;

007D1A2D B8 02 00 00 00	mov	eax, 2
007D1A32 C1 E0 00	shl	eax, 0
007D1A35 B9 14 00 00 00	mov	ecx, 14h
007D1A3A 66 89 4C 05 EC	mov	word ptr <u>[ebp+eax-14h], cx</u>

lsa[i] = 30;

007D1A4F B8 1E 00 00 00	mov	eax, 1Eh
007D1A54 8B 4D E0	mov	ecx, dword ptr [ebp-20h]
007D1A57 66 89 44 4D EC	mov	word ptr <u>[ebp+ecx*2-14h], ax</u>

局部变量 编译后对应一个地址为 [ebp - n]

注意，i=1时，lsa[1] 与 lsa[i] 对应的单元相同，
但是地址表达形式不同。





4.6 变址寻址

测验：根据反汇编代码，将C语句补充完整

```
short lsa[5];
```

```
int i=1;
```

```
    mov     dword ptr [ebp-20h], 1
```

```
lsa[ i ] = 30;
```

```
    mov     eax, 1Eh
```

```
    mov     ecx, dword ptr [ebp -20h]
```

```
    mov     word ptr [ebp+ecx*2 -14h], ax
```

注意， lsa[1] 与 lsa[i] 对应的单元相同，
但是地址表达形式不同，不能写成 lsa[1]=30。





4.7 基址加變址尋址

格式: $[BR + IR \times F + V]$

或 $V[BR][IR \times F]$ 或 $V[IR \times F][BR]$

或 $V[BR + IR \times F]$

功能: 操作數的偏移 = 變址寄存器IR中的內容
× 比例因子F + 位移量V + 基址寄存器BR中的內容。

$$EA = (IR) * F + V + (BR)$$

例如: `MOV EAX, -6[EDI*2][EBP]`





4.7 基址加变址寻址

- ◆ F 可为 1, 2, 4, 8

- ◆ 32位 程序

BR、IR 是 32 位 寄存器

- ◆ 64 位 程序

BR、IR 是 64 位 寄存器





4.8 相对寻址

X86-64 程序中，对应 全局变量，使用相对寻址
由 RIP + 指令中的位移量 -> 全局变量的地址

```
34:    g = 10;
      00007FF610C52CEB    C7 05 7B B4 00 00 0A 00 00 00
                        mov     dword ptr [g (07FF610C5E170h)], 0Ah

35:    *((char*)&g + 1) = 20;
      00007FF610C52CF5    C6 05 75 B4 00 00 14
                        mov     byte ptr [g+1h (07FF610C5E171h)], 14h

36:    .....
      00007FF610C52CFC    .....

      00007FF610C52CF5 + 0000B47B = 7FF610C5E170
      00007FF610C52CFC + 0000B475 = 7FF610C5E171
```

尽管全局变量的地址不变，但它出现在不同的指令中，相应指令与 该变量之间的位移量 是不同的。



总结



华中科技大学

寻址方式有7种。
根据操作数的存放位置，寻址方式归为3类：

立即方式
寄存器方式

存储器方式

寄存器间接寻址
变址寻址
基址加变址寻址
直接寻址
相对寻址





思考题

从机器语言的角度，有七种寻址方式。
C语言程序是要编译成机器语言程序的。
C程序中存储单元的各种访问方式，
分别会翻译成怎样的寻址方式呢？





4.9 x86机器指令编码规则

- 从机器语言的角度，看待指令的组成部分；
- 加深对计算机是 0-1世界的认识
- 了解指令的编码与解码，强化 汇编与反汇编的概念
- 更好的理解指令组成的核心：操作与操作数地址
- 判断写的汇编语句是否正确，可以看它能否编译成机器指令，即各部分能否转换成指令中组成的要素。



4.9 x86机器指令编码规则

指令前缀	操作码	内存/寄存器操作数	索引寻址描述	地址偏移量	立即数
------	-----	-----------	--------	-------	-----

① 指令前缀(prefix, 非必需, 0个或多个字节)

② 操作码(opcode, 必须, 1字节~3字节)

③ 内存/寄存器操作数(ModR/M, 非必需)

指明寻址方式

④ 索引寻址描述 (SIB, 非必需)

指明: 基址寄存器、变址寄存器、比例因子

⑤ 地址偏移量(Displacement, 非必需)

⑥ 立即数(Immediate, 非必需)





4.9 x86机器指令编码规则

指令前缀

种类	名称	二进制码	说明
LOCK	LOCK	F0H	让指令在执行时候先禁用数据线的复用特性，用在多核的处理器上，一般很少需要手动指定
REP	REPNE/REPNZ	F2H	用 CX(16 位下)或 ECX(32 位下)或 RCX(64 位下)作为指令是否重复执行的依据
	REP/REPE/REPZ	F3H	同上
Segment Override	CS	2EH	段重载(默认数据使用 DS 段)
	SS	36H	同上
	DS	3EH	同上
	ES	26H	同上
	FS	64H	同上
	GS	65H	同上
REX	64 位	40H-4FH	x86-64 位的指令前缀，见第 18 中的介绍
Operand size Override	Operand size Override	66H	用该前缀来区分：访问 32 位或 16 位操作数；也用来区分 128 位和 64 位操作数
Address Override	Address Override	67H	64 位下指定用 64 位还是 32 位寄存器作为索引





4.9 x86机器指令编码规则

操作码

- 指明了要进行的操作
- 指明操作数的类型（一般看最后一个二进制）
0：字节操作； 1：字操作（32位指令中为双字操作）；
有指令前缀 66H时，对字操作。
- 指明源操作数是寄存器寻址，还是目的操作数是寄存器寻址（操作码的倒数第二个二进制位）
1：目的操作数是寄存器寻址，0：源操作数寄存器寻址与[寻址方式字节]配合使用
- 在有些指令中（如立即数传送给寄存器），操作码含有寄存器的编码。
- 一般在opcode的编码中体现了源操作数是否为立即数。





4.9 x86机器指令编码规则

内存/寄存器操作数(ModR/M)

Mod (6-7 位)	Reg/Opcode (3-5 位)	R/M (0-2 位)
-------------	--------------------	-------------

- Mod由2个二进制位组成，取值是00、01、10、11。
- Mod与为R/M配合使用，明确一个操作的获取方法。
- Reg/Opcode 确定另外一个寄存器寻址的寄存器编码



4.9 x86机器指令编码规则

内存/寄存器操作数(ModR/M)

Mod (6-7 位)	Reg/Opcode (3-5 位)	R/M (0-2 位)
-------------	--------------------	-------------

R/M	Mod
[EAX], [ECX], [EDX], [EBX], [--][--], disp32, [ESI], [EDI]	00
[EAX]+disp8, [ECX]+disp8, [EDX]+disp8, [EBX]+disp8, [--][--]+disp8, [EBP]+disp8, [ESI]+disp8, [EDI]+disp8	01
[EAX]+disp32, [ECX]+disp32, [EDX]+disp32, [EBX]+disp32, [--][--]+disp32, [EBP]+disp32, [ESI]+disp32, [EDI]+disp32	10
EAX/AX/AL/MM0/XMM0, ECX/CX/CL/MM1/XMM1, EDX/DX/DL/MM2/XMM2, EBX/BX/BL/MM3/XMM3, ESP/SP/AH/MM4/XMM4, EBP/BP/CH/MM5/XMM5, ESI/SI/DH/MM6/XMM6, EDI/DI/BH/MM7/XMM7	11

Mod=00, R/M =000, 表示用 [EAX] 寻址

Mod=00, R/M=100, 表示用 [--][--], 无位移量的基址加变址
在 SIB 字节指明基址/变址寄存器的编码



4.9 x86机器指令编码规则

内存/寄存器操作数(ModR/M)

Mod (6-7 位)			Reg/Opcode (3-5 位)			R/M (0-2 位)	
000	001	010	011	100	101	110	111
AL	CL	DL	BL	AH	CH	DH	BH
AX	CX	DX	BX	SP	BP	SI	DI
EAX	ECX	EDX	EBX	ESP	EBP	ESI	EDI
MM0	MM1	MM2	MM3	MM4	MM5	MM6	MM7
XMM0	XMM1	XMM2	XMM3	XMM4	XMM5	XMM6	XMM7

Reg/Opcode 的编码

- 同一编码有多个寄存器
- 用哪一个寄存器，取决于指令前缀和操作码中的编码

`mov eax, [ebx]` ; 机器码是: 8B 03 =》 00 000 011 **[EBX]**

`mov [ebx], eax` ; 机器码是: 89 03 =》 1000 100**1** VS 1000 101**1**

操作码的倒数第二位: 1: OPD是寄存器, 0: OPS是寄存器





4.9 x86机器指令编码规则

内存/寄存器操作数(ModR/M)

Mod (6-7 位)		Reg/Opcode (3-5 位)		R/M (0-2 位)			
000	001	010	011	100	101	110	111
AL	CL	DL	BL	AH	CH	DH	BH
AX	CX	DX	BX	SP	BP	SI	DI
EAX	ECX	EDX	EBX	ESP	EBP	ESI	EDI
MM0	MM1	MM2	MM3	MM4	MM5	MM6	MM7
XMM0	XMM1	XMM2	XMM3	XMM4	XMM5	XMM6	XMM7

`mov eax, [ebx]` ; 机器码是: 8B 03 =》 00 000 011 [EBX]

`mov [ebx], eax` ; 机器码是: 89 03 =》 1000 1001 VS 1000 1011

`mov ax, [ebx]` ; 机器码是: 66 8B 03 指令前缀, 字类型操作

`mov al, [ebx]` ; 机器码是: 8A 03 => 1000 1010

32位指令 op 码的最后一位为 0, 字节操作; 为1; 双字操作
有前缀 66, 为 1: 字操作





4.9 x86机器指令编码规则

索引寻址描述 SIB

Scale (6-7 位)	Index (3-5 位)	Base (0-2 位)
---------------	---------------	--------------

000	001	010	011	100	101	110	111
AL	CL	DL	BL	AH	CH	DH	BH
AX	CX	DX	BX	SP	BP	SI	DI
EAX	ECX	EDX	EBX	ESP	EBP	ESI	EDI
MM0	MM1	MM2	MM3	MM4	MM5	MM6	MM7
XMM0	XMM1	XMM2	XMM3	XMM4	XMM5	XMM6	XMM7

- 与内存/寄存器操作数(ModR/M) 配合使用
- 在32位指令系统中，基址寄存器与变址寄存器都是 32 位的
- **Base =000**，表示基址寄存器为 **EAX**

mov eax, [ebx+ecx*4] ; 机器码是 8B 04 8B

10 001 011 : 比例因子10 (4)，变址寄存器 001，即ECX
基址寄存器 011，即 EBX

04 : 00 000 100 =》 00 /100 对应的就是 [-][-]





4.9 x86机器指令编码规则

地址偏移量(Displacement)

- 由1、2 或 4 个字节组成，分别对应8位、16位或32位的偏移量；
- 数据按照小端顺序存放，即数据的低位存放在小地址单元中。

立即数(Immediate)

- 对应立即寻址方式
- 占1、2 或 4个字节, 按照小端顺序存放。





test.cpp

```
#include <iostream>
int g;
int a[5];
int b[3][5];
char* p = (char*)malloc(10);
int main()
{
    int i, j, k;
    g = 10;
    *((char*)&g + 1) = 20;
    printf("%d %x \n", g, g);
    a[0] = 20;
    a[1] = 25;
    i = 2;

    a[i] = 10;
    *(a + 3) = 17;
    j = 3;
    b[i][j] = 12;
    k = b[i][j];
    *p = 'a' ;
    *(p + 1) = 'b' ;
    *(p + 2) = 0;
    return 0;
}
```

反汇编，强化六种寻址方式的用法
C中变量访问与 机器指令寻址方式





华中科技大学

Intel格式和AT&T格式汇编区别



Intel格式和AT&T格式汇编区别



华中科技大学

- 指令助记符的差异
- 源操作与目的操作数的摆放顺序差异
- 寻址方式表达差异
- 寄存器表示方式上的差异
- 立即数表示的差异





Intel格式和AT&T格式汇编区别

➤ 指令助记符的差异

操作数的字长由操作符的最后一个字母决定，后缀 ‘b’ 、
‘w’ 、 ‘l’ 分别表示操作数为字节、字和双字

`movb    movw    movl`

VS `mov byte ptr...` 、 `mov word ptr...` 、 `mov dword ptr...`





Intel格式和AT&T格式汇编区别

➤ 源操作与目的操作数的摆放顺序差异

AT&T 格式中，目的操作数在源操作数的右边；

Intel 格式中，目的操作数在左边

➤ 寻址方式表达差异

AT&T 格式：

段寄存器:位移量(基址寄存器, 变址寄存器, 比例因子)

Intel 格式：

段寄存器:[基址寄存器+变址寄存器*比例因子+位移量]





Intel格式和AT&T格式汇编区别

➤ 寄存器表示方式上的差异

AT&T 格式中寄存器名前要加上 ‘%’ 作为前缀

Intel 格式不需要

➤ 立即数表示的差异

用 ‘\$’ 前缀表示一个立即操作数，用 0x表示16进制

注意：立即操作数 与 地址偏移量是两个不同的概念





Intel格式和AT&T格式汇编区别

AT&T 格式

`movl -4(%ebp), %eax`

`movl array(, %eax, 4), %eax`

`movw array(%ebx, %eax, 4), %cx`

`movb $4, %fs:(%eax)`

Intel 格式

`mov eax, [ebp - 4]`

`mov eax, [eax*4 + array]`

`mov cx, [ebx + 4*eax + array]`

`mov fs:eax, 4`



华中科技大学

32位和64位指令格式区别





64位指令格式

寄存器间接寻址、变址寻址、基址加变址寻址采用64位的寄存器增加了相对于 RIP 的寻址方式

34: g = 10;

00007FF610C52CEB C7 05 7B B4 00 00 0A 00 00 00

mov dword ptr [g (07FF610C5E170h)], 0Ah

35: *((char*)&g + 1) = 20;

00007FF610C52CF5 C6 05 75 B4 00 00 14

mov byte ptr [g+1h (07FF610C5E171h)], 14h

36:

00007FF610C52CFC

00007FF610C52CF5 + 0000B47B = 7FF610C5E170

00007FF610C52CFC + 0000B475 = 7FF610C5E171





64位指令格式

寄存器间接寻址、变址寻址、基址加变址寻址采用64位的寄存器增加了相对于RIP的寻址方式

```
15:    int  a[5];
16:    int  i;
17:    int* p;
18:    short x = 0xf100;
        mov     eax, 0FFFFFF100h
        mov     word ptr [rbp+00000000000000094h], ax
19:    a[0] = 10;
        mov     eax, 4
        imul    rax, rax, 0
        mov     dword ptr [rbp+rax+28h], 0Ah
```



总结



立即寻址 n

寄存器寻址 R $R8$ 、 $R16$ 、 $R32$ 、 $R64$

直接寻址 $[n]$

寄存器间接寻址 $[R32]$ 或者 $[R64]$

变址寻址 $[R32 * F + n]$ 或者 $[R64 * F + n]$

基址加变址寻址 $[BR32 + IR32 * F + n]$

或 $[BR64 * IR64 * F + n]$

相对寻址 $[n]$ (64位指令)

$F = 1, 2, 4, 8$

