alluxio安装和 结合cdh使用, alluxio和 spark整合

访问官网下载地址: http://www.alluxio.org/download,选择你想下载的对应版本。如果使用的Hadoop环境是CDH的,那么下载相应的CDH版本就好。这样兼容性更好。

wget http://downloads.alluxio.org/downloads/files/

第二步:安装好JDK8,解压Alluxio并配置环境变量。

export JAVA HOME=/opt/core/jdk1.8.0 102

export ALLUXIO HOME=/opt/core/alluxio

export PATH=.:\$JAVA_HOME/bin:\$ALLUXIO_HOME/bin:\$PATH

第三步:配置alluxio配置文件。

1) 在目录\$ALLUXIO_HOME/conf的目录下面找到配置文件alluxio-env. sh 编辑以及更改一下配置项:

ALLUXIO RAM FOLDER=/opt/data/ramdisk

解释:内存映射到磁盘下目录(读取文件的时候读

的是内存,内存!!不是磁盘。)

ALLUXIO_UNDERFS_ADDRESS=hdfs://serviceName/alluxio

解释: Alluxio底层存储的文件系统,可以是s3以

及其他的文件系统,这里用HDFS。(官方配置的是namenode的地址和服务端口,这里直接用的serviceName,目的是支持多个Namenode HA的情况)

ALLUXIO WORKER MEMORY SIZE=90GB

解释:这个是每台机器上面的worker节点所占用的

内存大小,根据需求自动调整。

ALLUXIO JAVA OPTS="-

Dalluxio. zookeeper. enabled=true -

Dalluxio, zookeeper. address=zk1:2181, zk2:2181, zk3:2181 -

Dalluxio. master. journal. folder=hdfs://serviceName/alluxio/journal"

解释: 启用Alluxio高可用的配置项, 启动用户必

须有权限在HDFS上面写数据。这个配置项是全局的,也就是在master, worker, client 上面都起作用。

ALLUXIO_USER_JAVA_OPTS="-Dalluxio.zookeeper.enabled=true -

Dalluxio. zookeeper. address=zk1:2181, zk2:2181, zk3:2181"

解释: 配置客户端的配置项,全局已经配置,这里

可以省略。

2) 更加高级的配置项可以在\$ALLUXIO_HOME/conf/alluxio-site.properties定制化配置。

如: 启用多个存储策略(目前支持mem, SSD, disk),也可以定制存储

的算

法。

同时也可以配置用户的权限。

其他的配置项目可以参考官方网址:

第四步: 把hadoop下面的core-site.xml, hdfs-site.xml拷贝到\$ALLUXIO_HOME/conf/的目录下面。若没有拷贝可能造成解析不了hdfs的serviceName,最后把worker的配置文件配置你想要配置的worker节点。

第五步: 启动master, worker节点。

alluxio-start.sh master alluxio-start.sh worker

使用HDFS在本地运行Alluxio

配置完成后,你可以在本地启动Alluxio,观察一切是否正常运行:

- 1. \$./bin/alluxio format
- 2. \$./bin/alluxio-start.sh local

该命令应当会启动一个Alluxio master和一个Alluxio worker,可以在浏览器中访问 <a href="http://localhost:19999查看master Web UI。

接着, 你可以运行一个简单的示例程序:

\$./bin/alluxio runTests

运行成功后,访问HDFS Web UI http://localhost:50070, 确认其中包含了由 Alluxio创建的文件和目录。在该测试中,创建的文件名称应像这样:/alluxio/data/default_tests_files/BasicFile_STORE_SYNC_PERSIST。运行以下命令停止Alluxio:

\$./bin/alluxio-stop.sh all

测试:

```
sudo -u spark spark-shell --jars /opt/alluxio/client/alluxio-1.7.1-
client.jar

hadoop fs -put -f LICENSE hdfs://192.168.33.101:8020/alluxio/LICENSE
val s = sc. textFile("alluxio://localhost:19998/LICENSE")
val double = s. map(line => line + line)
double.saveAsTextFile("alluxio://localhost:19998/LICENSE5")
```

ALLuxio使用常见问题

问题: 出现 "No FileSystem for scheme: alluxio" 这种错误信息是什么原因?

解决办法: 当你的应用(例如MapReduce、Spark)尝试以HDFS兼容文件系统接口访问 Alluxio, 而又无法解析alluxio://模式时会产生该异常。要确保HDFS配置文件coresite.xml(默认在hadoop安装目录,如果为Spark自定义了该文件则在spark/conf/目录下)包含以下配置:

<configuration>

property>

<name>fs.alluxio.impl</name>

 $\label{lem:condition} $$ \langle value \rangle alluxio.\ hadoop.\ FileSystem \\ \langle value \rangle $$$

</property>
</configuration>

问题: 出现"java.lang.RuntimeException: java.lang.ClassNotFoundException: Class alluxio.hadoop.FileSystem not found"这种错误信息是什么原因?

解决办法: 当你的应用(例如MapReduce、Spark)尝试以HDFS兼容文件系统接口访问 Alluxio,并且alluxio://模式也已配置正确,但应用的classpath未包含Alluxio客户端jar包时会产生该异常。用户通常需要通过设置环境变量或者属性的方式将Alluxio客户端jar包添加到所有节点上的应用的classpath中,这取决于具体的计算框架。以下是一些示例:

- 对于MapReduce应用,可以将客户端jar包添加到\$HADOOP_CLASSPATH: export HADOOP_CLASSPATH/opt/alluxio/client/alluxio-1.7.1-client.jar:\${HADOOP_CLASSPATH}
 - 对于Spark应用,可以将客户端jar包添加到\$SPARK_CLASSPATH:

export SPARK_CLASSPATH=/opt/alluxio/client/alluxio-1.7.1client.jar:\${SPARK CLASSPATH}

除了上述方法,还可以将以下配置添加到spark/conf/spark-defaults.conf中: spark.driver.extraClassPath /opt/alluxio/client/alluxio-1.7.1-client.jar spark.executor.extraClassPath /opt/alluxio/client/alluxio-1.7.1-client.jar 如果已经设置相关的classpath,但是异常仍然存在,用户可以这样检测路径是否有效:

ls /opt/alluxio/client/alluxio-1.7.1-client.jar

临时方法:

sudo -u hdfs spark-shell --jars /opt/alluxio/client/alluxio-1.7.1-client.jar

错误二

java.io.IOException: alluxio.exception.AccessControlException:
Permission denied: user=hdfs, access=-w-, path=/LICENSE2/_temporary/0:
failed at /, inode owner=root, inode group=root, inode mode=rwxr-xr-x

解决方法:

vi conf/alluxio-site.properties

增加

alluxio.security.login.username=hdfs

错误三

最新版需要jdk1.8 , 修改spark用jdk1.8

参考官网文档:

https://www.alluxio.org/docs/master/cn/Getting-Started.html