# top命令指南

## ####top 字段信息

• PID: 进程的ID

• USER: 进程所有者

• PR: 进程的优先级别, 越小越优先被执行

• NInice: 值

VIRT: 进程占用的虚拟内存RES: 进程占用的物理内存SHR: 进程使用的共享内存

• S: 进程的状态。S表示休眠,R表示正在运行,Z表示僵死状态,N表示该进程 优先值为负数

• %CPU: 进程占用CPU的使用率

• %MEM: 进程使用的物理内存和总内存的百分比

• TIME+: 该进程启动后占用的总的CPU时间,即占用CPU使用时间的累加值。

• COMMAND: 进程启动命令名称

# top命令操作指令

# 【头部信息】

- 1. 1 切换uptime负载信息
- 2. t 切换 task/cpu 信息
- 3. m 切换内存信息

#### 【显示】

- 1. 按数字1 显示每个物理cpu 的负载G情况
- 2. c 显示完整的命令行参数
- 3. H(Shift + h)显示线程信息
- 4. f 调整显示的字段
- 5. o 调整显示列的顺序
- 6. S(Shift + s)累计模式,会把已完成或退出的子进程占用的CPU时间累计到父进程的 MITE+

## (高亮)

- 1. b 打开或关闭高亮
- 2. x 打开或关闭排序列高亮
- 3. y 打开或关闭行高亮

#### 【控制】

- 1. h 显示帮助信息
- 2. q 退出top命令

- 3. 〈Space〉立即刷新
- 4. k 杀死某个进程 pid
- 5. r 修改进程的renice 值
- 6. s 改变刷的时间间隔
- 7. W(Shift + w)保存对top的设置到文件<sup>~</sup>/.toprc,下次启动将自动调用toprc 文件的设置。

# (窗□)

- 1. A(Shift + a)切换单窗口与多窗口显示
- 2. G(shift + g) 切换显示的 窗口(field group),1 = Def 默认,2= Job,3=Mem,4 =usr 用户。 或在多窗口模式下,选择当前窗口。
- 3. a,w 在多窗口模式时,循环列表, a = Forward ,w = Backward.
- 4. 减号 打开或关闭当前窗口

#### 【排序】

- 1. P(Shift + p) 按cpu占用排序
- 2. M(Shitf + m) 按内存占用排序
- 3. N(Shift + n)按进程id (pid) 进行排序
- 4. T(Shitf + t)按进程生存时间排序MP<<<
- 5. R(Shift + r) 倒序,改变排序方式
- 6. < (Shift + , ) 或 >(Shift + .) 改变排序字段
- 7. F (Shift + f) 或 O(Shift + o) 选择排序的字段

# 【过滤】

- 1. u 过滤用户
- 2. g 过滤组
- 3. i 不显示睡眠进程与僵尸进程,只显示正在运行的进程

## #####top命令行参数

top -hv | -bcisSHM -d delay -n iterations [-u user | -U user] -p pid [,pid ...]

- -h 显示帮助
- -b 批处理模式
- -c 显示程序名称或命令行参数
- -d delay 指定刷新时间
- -H 显示线程
- -i Idle process toggle
- -M 按 (k/M/G) 的方式来显示内存信息
- -u user 指定用户
- -p pid 指定进程id