## IES JACARANDÁ



## Despliegue de Aplicaciones Web

# Guía para desplegar un contenedor con Moodle

Por: Chisela Marien Colás Gil

**2 DAW** 

## Índice

| Introducción              | 3 |
|---------------------------|---|
| Configuración por defecto | 3 |
| Persistencia de datos     | 3 |
| Configuración manual      | 4 |
| Descargar imagen          | 4 |
| Cómo usar la imagen       | 4 |

### Introducción

Moodle LMS es un sistema de gestión de aprendizaje online de código abierto muy usado en universidades, colegios o compañías. En la siguiente guía se van a dar los pasos necesarios para configurar un contenedor con Moodle de dos formas diferentes incluyendo la configuración para persistir los datos.

## Configuración por defecto

Para desplegar el contenedor de la forma más rápida y sencilla se usa la configuración por defecto siguiendo los siguientes pasos:

1. Verificamos que tenemos docker instalado.

```
$ docker --version
$ docker-compose --version
```

Descargamos el fichero docker-compose.yml del repositorio oficial y lo creamos en nuestro sistema.

```
$ curl -sSL
```

https://raw.githubusercontent.com/bitnami/containers/main/bitnami/moodle/dock er-compose.yml > docker-compose.yml

3. Inicializamos el archivo docker-compose.yml.

\$ docker-compose up -d (levantamos los contenedores descritos en el archivo .yml)

4. Verificamos que el contenedor está levantado.

```
$ docker ps -a
```

Accedemos a Moodle.

#### Persistencia de datos

Para poder mantener los datos de nuestro contenedor tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones al fichero docker-compose.yml, cambiando la ruta de los volúmenes de datos:

```
mariadb:
...
volumes:
- - 'mariadb_data:/bitnami/mariadb'
+ - /path/to/mariadb-persistence:/bitnami/mariadb
...
```

#### moodle:

• • •

#### volumes:

- 'moodle data:/bitnami/moodle'
- + /path/to/moodle-persistence:/bitnami/moodle

•••

#### -volumes:

- mariadb data:
- driver: local
- moodle\_data:
- driver: local

## Configuración manual

#### Descargar imagen

El primer paso para desplegar nuestro entorno es conseguir la imagen. La forma recomendada es usar el comando docker pull bitnami/moodle para descargarnos la última versión, pero podemos usar una versión específica con docker pull bitnami/moodle:[TAG].

También hay otras opciones más elaboradas que implican clonar el repositorio oficial y ejecutar un docker build, pero con la primera opción es suficiente.

#### Cómo usar la imagen

Para usar esta imagen necesitamos una base de datos MySQL o MariaDB para guardar los datos. Para trabajar con varios contenedores lo más cómodo es trabajar con docker-compose, pero si decides hacerlo de forma manual, estos son los pasos a sequir:

- Crear una red.
  - \$ docker network create moodle-network
- 2. Crear un volumen de datos para la base de datos.
  - \$ docker volume create --name mariadb\_data
- Crear el contenedor de MariaDB incluyendo las variables de entorno necesarias (usuario, contraseña, nombre de base de datos, network, ruta del volumen y versión).

\$ docker run -d --name mariadb \

- --env ALLOW\_EMPTY\_PASSWORD=yes \
- --env MARIADB USER=bn moodle \
- --env MARIADB PASSWORD=bitnami \
- --env MARIADB\_DATABASE=bitnami\_moodle \
- --network moodle-network \
- --volume mariadb\_data:/bitnami/mariadb \ bitnami/mariadb:latest

- 4. Crear un volumen para Moodle.
  - \$ docker volume create --name moodle\_data
- 5. Crear el contenedor de Moodle incluyendo las variables de entorno necesarias (usuario, contraseña, nombre de base de datos, network, ruta del volumen y versión) al igual que hemos hecho con el contenedor de MariaDB.

```
$ docker run -d --name moodle \
-p 8080:8080 -p 8443:8443 \
--env ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes \
--env MOODLE_DATABASE_USER=bn_moodle \
--env MOODLE_DATABASE_PASSWORD=bitnami \
--env MOODLE_DATABASE_NAME=bitnami_moodle \
--network moodle-network \
--volume moodle_data:/bitnami/moodle \
bitnami/moodle:latest
```

- 6. Verificar que el contenedor está levantado.
  - \$ docker ps -a
- 7. Acceder a Moodle.