
# CHƯƠNG 5. T**ẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU**

1

# Nội dung


- 1. Tổng quát về tầng liên kết dữ liệu
- 2. Điều khiển truy nhập đường truyền
- 3. Mạng cục bộ (LAN)
- 4. Mạng diện rộng (WAN)

# 1. TỔNG QUAN



# Các chức năng chính

- · Đóng gói:
  - Đơn vị dữ liệu: khung tin (frame)
  - Bên gửi: thêm header, trailer cho gói tin nhận được từ tầng mạng
  - · Bên nhận: bỏ header và trailer, đẩy lên tầng mạng
- · Địa chỉ hóa: sử dụng địa chỉ MAC
- Điều khiển truy nhập đường truyền: nếu mạng đa truy nhập, cần có giao thức điều khiển đa truy nhập
- · Kiểm soát luồng: đảm bảo bên nhận không bị quá tải
- · Kiểm soát lỗi: phát hiện và sửa lỗi bit trong các khung tin
- · Chế độ truyền: simplex, half-duplex, full-duplex



## Mã phát hiện lỗi

#### Mã vòng CRC (Cyclic Redundancy Check)

- Phía gửi
  - Chọn 1 đa thức sinh bậc k
  - Biểu diễn đa thức dưới dạng chuỗi bit P
  - Thêm k bit 0 vào frame dữ liệu F được Fk
  - Chia Fk cho P, lấy phần dư R
  - Ghép phần dư vào chuỗi dữ liệu được FR
- Phía nhận : lấy FR chia cho P
  - Nếu chia hết → truyền đúng
  - Nếu chia có dư, căn cứ vào số dư (syndrom) để phát hiện và sửa lỗi (nếu được)

7

#### Mã CRC - Ví dụ

Frame: 1101011011

Generator :  $G(x) = x^4 + x + 1 \rightarrow P = 10011$ 


Dividend : Fk = 11010110110000

 $R = Fk \mod P = 1110$ 

Send: 11010110111110


# Triển khai trên hệ thống mạng

- Điều khiển truyền dữ liệu trên liên kết vật lý giữa 2 nút mạng kế tiếp
- Triển khai trên mọi nút mạng
- Các thức triển khai và cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào đường truyền(WiFi, Wimax, 3G, cáp quang, cáp đồng...)
- Truyền thông tin cậy (cơ chế giống TCP nhưng đơn giản hơn) hoặc không
- Đơn vị truyền: frame (khung tin)



# Triển khai trên các nút mạng

- Tàng liên kết dữ liệu được đặt trên cạc mạng (NIC-Network Interface Card) hoặc trên chip tích hợp
  - Cùng với tầng vật lý
- NIC được kết nối với hệ thống bus



# 2. ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN

11

# 2. Điều khiển truy nhập đường truyền

- Các dạng liên kết
  - Điểm-điểm(point-to-point): ADSL, Telephone modem, Leased line...
  - Điểm-đa điểm (point-to-multipoint):
    - · Mạng LAN có dạng bus, mạng LAN hình sao dùng hub
    - Mạng không dây
    - · Cần giao thức điều khiển truy nhập để tránh xung đột



shared wire (e.g., cabled Ethernet)



shared RF (e.g., 802.11 WiFi)



shared RF (satellite)



humans at a cocktail party (shared air, acoustical)


#### Phân loại các giao thức đa truy nhập


- Phân hoạch tài nguyên sử dụng kỹ thuật chia kênh:
  - Chia tài nguyên của đường truyền thành nhiều phần nhỏ (Thời gian - TDMA, Tần số - FDMA, Mã - CDMA)
  - Chia từng phần nhỏ đó cho các nút mạng
- Truy nhập ngẫu nhiên:
  - Kênh không được chia, cho phép đồng thời truy nhập, chấp nhận là có xung đột
  - Cần có cơ chế để phát hiện và tránh xung đột
  - e.g. Pure Aloha, Slotted Aloha, CSMA/CD, CSMA/CA...
- Lån lượt:
  - Theo hình thức quay vòng
  - Token Ring, Token Bus....

13

# 2.1. Các phương pháp chia kênh


- FDMA: frequency division multiple access
- TDMA: time division multiple access
- CDMA: code division multiple access





# 2.2. Các phương pháp điều khiển truy nhập ngẫu nhiên


- Aloha
  - Frame-time: thời gian để truyền hết một frame có kích thước lớn nhất
  - Khi một nút mạng cần truyền dữ liệu:
    - Frame đầu tiên: truyền ngay. Nếu có đụng độ thì truyền lại với xác suất p
    - Các frame sau: truyền với xác suất là p
    - Trong 1 frame-time chỉ được truyền 1 frame
  - Xác suất truyền thành công là ~18.4%



17

#### Slotted Aloha

- Hoạt động như Aloha với các yêu cầu:
  - · Frame-time là như nhau với mọi nút
  - Tất cả các nút phải đồng bộ về thời gian
  - Xác suất truyền thành công: 36.8%



Slotted ALOHA protocol (shaded slots indicate collision)

# Điều khiển truy nhập đường truyền cảm nhận sóng mang

- CSMA:Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
  - Cảm nhận sóng mang để quyết định đường truyền có bận hay không?
  - Nghe trước khi nói
  - Đụng độ xảy ra do trễ trên đường truyền




<sup>blah</sup> blah

- CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
  - Phát hiện đụng độ : nghe trong khi nói
  - Giải quyết đụng độ với backoff

19

# Dụng độ trong CSMA spatial layout of nodes - Giả sử kênh truyền có 4 nút - Tín hiệu điện từ lan truyền từ nút này đến nút kia mất một thời gian nhất định (trễ lan truyền) - Ví dụ:



# So sánh chia kênh và truy nhập ngẫu nhiên

- Phân hoạch tài nguyên
  - · Hiệu quả, công bằng cho đường truyền với lưu lượng lớn
  - Lãng phí nếu chúng ta cấp kênh con cho một nút chỉ cần lưu lượng nhỏ
- Truy nhập ngẫu nhiên
  - Khi tải nhỏ: Hiệu quả vì mỗi nút có thể sử dụng toàn bộ kênh truyền
  - Tải lớn: Xung đột tăng lên
- Phương pháp quay vòng: Có thể dung hòa ưu điểm của hai phương pháp trên

# 2.3. Token passing


- •Bit trạng thái : rỗi hay bận
- •Nút mạng nhận được thẻ bài rỗi, không mang dữ liệu : được phép truyền dữ liệu
  - ➤Thiết lập trạng thái thẻ bài về trạng thái bận
  - ▶Tổ chức dữ liệu để truyền, thẻ bài trở thành tiêu đề của frame
  - ➤Sau khi truyền xong dữ liệu : thiết lập trạng thái thẻ bài là rỗi
- •Nút đích : sao chép dữ liệu trên frame và trả lại frame cho nút nguồn
- •Token Ring : vòng luân chuyển thẻ bài là vòng vật lý
- •Token Bus : vòng luân chuyển thẻ bài là vòng logic
- •Han chế

23

ED

### Khuôn dạng thẻ bài và gói tin

- Thẻ bài trống
- SD AC
- Starting Delimiter (8bit): bắt đầu frame
- · Access Control (8bit): điều khiển
  - Mức ưu tiên (3 bit): xác lập quyền ưu tiên sử dụng thẻ bài
  - Trạng thái thẻ bài (1 bit)
  - · Giám sát (1bit)
- ED (8 bit): kết thúc frame
- · Frame dữ liệu:




- FC(8 bit): kiểu frame dữ liệu mang theo trong thẻ bài
- FS (8bit): báo nhận

# 3. MẠNG CỤC BỘ (LAN)

25


# 3.1. Các thiết bị kết nối trong mạng LAN

- Repeater (bộ lặp), Hub(bộ chia)
  - · Đảm nhiệm chức năng tầng 1
  - Tăng cường tín hiệu → mở rộng phạm vi kết nối
  - <=4 repeater / 1 đoạn mạng</p>
- Bridge (Câu), Switch (Bộ chuyển mạch)
  - Đảm nhiệm chức năng tầng 1 và 2
  - · Cho phép kết nối các loại đường truyền vật lý khác nhau
  - · Chia nhỏ miền đụng độ
  - · Chuyển mạch cho khung tin dựa trên địa chỉ MAC
- Router (Bộ định tuyến)



# 3.2. Các hình trạng cơ bản của LAN

- Tất cả các nút mạng sử dụng chung đường truyền – trục (backbone)
- Mỗi nút mạng kết nối vào trục bằng đầu nối chữ T
- Phương thức truyền : điểm đa điểm(point-to-multipoint)
  - Dữ liệu truyền theo 2 hướng
  - Nút nhận : kiểm tra địa chỉ đích của dữ liêu
- Terminator
- Ưu điểm
- Nhược điểm



# 3.2. Các hình trạng cơ bản của LAN

#### Hình sao

- Một nút mạng đóng vai trò thiết bị trung tâm
  - Hub
  - Switch
  - Router
- Các nút mạng khác kết nối trực tiếp với thiết bị trung tâm
- Phương thức truyền điểm điểm
- Ưu điểm
- Nhược điểm




29

# 3.2. Các hình trạng cơ bản của LAN

#### Hình vòng

- Các nút mạng chung đường truyền khép kín
- Phương thức truyền : điểm điểm (point-to-point) hoặc điểm-đa điểm
- Dự phòng
- Ưu điểm
- Nhược điểm



#### 3.3. Định địa chỉ trong mạng LAN

- Địa chỉ MAC: 48 bit, được quản lý bởi IEEE
- Mỗi cổng mạng được gán một MAC
  - Không thể thay đổi → địa chỉ vật lý
- Không phân cấp, có tính di động
  - Không cần thay đổi địa chỉ MAC khi host chuyển sang mạng khác
  - · Địa chỉ IP không có tính di động
- · Địa chỉ quảng bá trong mạng LAN:

FF-FF-FF-FF

31

# Địa chỉ MAC và ARP

- Address Resolution Protocol
- Tìm địa chỉ MAC (định danh tàng liên kết dữ liệu) của một nút mạng khi đã biết địa chỉ IP
- Tại sao cần ARP?
  - Truyền tin trên tầng mạng dùng địa chỉ IP
  - Truyền tin trên tầng liên kết dữ liệu dùng địa chỉ MAC
  - Khi gửi: dữ liệu chuyển từ tầng mạng xuống tầng liên kết dữ liệu.
    - Dữ liệu gửi trong mạng LAN: Máy nguồn cần phải biết địa chỉ MAC của máy đích
    - Dữ liệu gửi ra ngoài mạng LAN: Máy nguồn phải biết địa chỉ MAC của bộ định tuyến mặc định


# Hoạt động của ARP

- Mỗi nút trong mạng LAN sử dụng bảng ARP Table:
  - Ánh xạ <Địa chỉ IP, Địa chỉ MAC, TTL)</li>
  - TTL: Thời gian giữ ánh xạ trong bảng
- Khi cần biết địa chỉ MAC tương ứng với địa chỉ IP không có trong ARP Table, nút mạng gửi quảng bá gói tin ARP Request lên trên mạng để hỏi.
- Nút mạng mang địa chỉ IP được hỏi sẽ gửi ARP Reply trả lời


33

# 3.4. Chuyển tiếp dữ liệu trong mạng LAN

- Bảng MAC Table
  - Đia chỉ MAC của host
  - Cổng kết nối với host
  - TTL: thời gian giữ lại thông tin trong bảng
- Cơ chế tự học
- Chuyển mạch
- Quảng bá : địa chỉ MAC
   là FF:FF:FF:FF:FF



MAC Addr.	Interface	TTL




#### Switch: Cơ chế chuyển tiếp

#### Khi nhận được 1 frame


- 1. Tìm đ/c cổng vào (tự học)
- 2. Tìm địa chỉ cổng ra dùng bảng chuyển tiếp

```
3. if tìm thấy cổng ra then {
    if cổng ra == cổng vào then hủy bỏ frame
        else chuyển tiếp frame đến cổng ra
    }
    else quảng bá frame
```



# Nối các switch với nhau

- Các switch có thể được nối với nhau



• Cũng dùng cơ chế tự học

# Các chế độ chuyển mạch


- Store and forward: nhận đầy đủ frame, kiểm tra lỗi và chuyển mạch theo địa chỉ MAC đích
- Cut and through: chuyển frame ngay lập tức sau khi đã xác định được cổng.
- Fragment free: kiểm tra 64 byte đầu tiên
  - Frame tin bị lỗi do đụng độ có kích thước < 64 byte</li>
- Adaptive: tự động lựa chọn 1 trong 3 chế độ trên

39


# Spanning tree


 Hiện tượng loop khi kết nối giữa các bridge và switch tạo thành vòng kín

- Spanning Tree Protocol
  - Tìm cây khung và chỉ chuyển gói tin lên các liên kết thuộc cây khung
  - · Các liên kết khác ở trạng thái inactive




#### Chuyển tiếp dữ liệu tới LAN khác Ví dụ: Gửi dữ liệu từ A tới B qua router R · A soạn một gói tin IP với địa chỉ nguồn là A, địa chỉ đích là B Gói tin chuyển xuống tầng liên kết dữ liệu: đóng gói thành khung tin tầng 2 với địa chỉ MAC nguồn là A, địa chỉ MAC đích là R MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55 MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B IP src: 111.111.111.111 IP dest: 222.222.222.222 ΙP Eth Phy 111.111.111.111 Swit Swit 222.222.222.222 74-29-9C-E8-FF-55 49-BD-D2-C7-56-2A 222.222.222.220 1A-23-F9-CD-06-9B 111.111.111.110 222.222.222.221 111.111.111.112 E6-E9-00-17-BB-4B 88-B2-2F-54-1A-0F CC-49-DE-D0-AB-7D






# 3.5. Chuẩn Ethernet IEEE802.3

- Data-link & Physical Layers
- Điều khiển truy nhập: CSMA/CD
- Có nhiều chuẩn Ethernet khác nhau
  - Cùng giao thức điều khiển truy nhập và cấu trúc Frame
  - Hướng không liên kết, không báo nhận-phát lại
  - Tốc độ khác nhau: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10G bps
  - Phương tiện truyền khác nhau: Cáp quang, cáp đồng trục, cáp xoắn đôi.



#### Cấu trúc đơn vị dữ liệu



- Preamble (8 byte): Bắt đầu một khung tin
- Address: Địa chỉ vật lý của trạm nguồn, trạm đích
  6 bytes
- Type (2 byte): Giao thức tầng trên (IP, Novell IPX, AppleTalk, ...)
- CRC(4 byte): Mã kiểm soát lỗi


45

# Một số chuẩn Ethernet IEEE802.3

- Ethernet
- Fast Ethernet
- Giga Ethernet

Chuẩn LAN	Môi trường	Tốc độ truyền	Mô hình truyền	Chiều dài lớn nhất	Phương thức điều khiển	Chú ý
10BASE2	Cáp gầy	10Mbps	Bus	185m	CSMA/CD	LAN cỡ nhỏ
10BASE5	Cáp chuẩn			500m		Mạng trục
10BASE-T	Cáp xoắn đôi		Star <sup>34</sup>	100m		Tổi đa 4 tầng
10BASE-F	Cáp quang			2km		Tối đa 22 tầng
100BASE-T	Cáp xoắn đôi			100m		T2, T4, TX
100BASE-FX	Cáp quang	100Mbps		Tối đa 20km		Chất lượng cao
1000BASE-X	Cáp đồng truc	1000Mbps (1Gbps)		25m		1000BASE-CX
	Cáp quang			Tối đa 5km		LX, SX
1000BASE-T	Cáp xoắn đôi			100m		Tối đa 2 tầng
FDDI	Cáp quang	100Mbps	Ring	200km	Token passing	Mạng trục

# 3.6. Mạng LAN ảo - VLAN • Yêu cầu thực tế • Chia sẻ tài nguyên (file, máy in, v.v..) giữa các trạm "xa nhau" • Bảo mật thông tin nội bộ trong một phòng ban • Giải pháp mạng LAN ảo • Nhóm các trạm thành một mạng LAN logic • Mạng LAN logic không bị ràng buộc về mặt địa lý của các trạm • Mạng LAN logic độc lập với các ứng dụng mạng



#### Các phương pháp chia VLAN

- Chia theo cổng trên switch VLAN tĩnh (Static VLAN): tất cả các thiết bị gắn với cổng đó phải cùng VLAN
- Chia theo địa chỉ MAC của thiết bị VLAN động (Dynamic VLAN): linh hoạt
- Chia theo giao thức tầng 3 (địa chỉ IP): phụ thuộc vào giao thức tầng trên


49

# VLAN (tiếp)

- Các loại liên kết trong mạng chuyển mạch chứa
   VLAN
  - Access link: thuộc về một VLAN đơn lẻ, thường nối trực tiếp từ 1 cổng đến 1 máy trạm. Switch gỡ bỏ các thông tin VLAN trong frame trước khi chuyển tiếp đến cổng chứa access link. Các thiết bị nối với access link không thể truyền thông với trực tiếp với thiết bị khác VLAN
  - Trunk link: dùng chung cho nhiều VLAN khác nhau, thường nối giữa switch với nhau hoặc giữa switch với router. Trunk link cho phép 1 cổng thuộc về nhiều VLAN tại cùng một thời điểm để kết nối đến server hoặc với các swtich khác

# 3.7. Wireless LAN (WLAN)

- · LAN sử dụng môi trường truyền dẫn vô tuyến
- · Ưu điểm :
  - · Khả năng di động
  - Triển khai dễ dàng
  - · Khả năng mở rộng
- Nhược điểm
  - Bảo mât
  - · Pham vi
  - Độ tin cậy
  - Tốc độ



# Chuẩn WLAN

- IEEE 802.11 b
  - 6/1999
  - 11 Mbps
  - 2.4 GHz
  - · Giá thành thấp, phạm vi phủ sóng rộng
  - Dễ bị nhiễu
- IEEE 802.11a
  - 54 Mbps
  - 5 GHz
  - Tốc độ nhanh, khó bị xuyên nhiễu
  - · Giá thành cao, phạm vi phủ sóng hẹp


53

# Chuẩn WLAN (tiếp)

- IEEE 802.11g
  - 2002-2003
  - 54 Mbps
  - 2.4 GHz, 5GHz
- IEEE 802.11n
  - 10/2009
  - >100Mbps
  - 2.4 GHz

#### Các mô hình triển khai WLAN


- Mô hình mạng Ad-hoc
  - Các nút di động tập trung lại trong một không gian nhỏ để hình thành nên kết nối ngang cấp (peer-to-peer) giữa chúng.
  - Các nút di động có thể trao đổi thông tin trực tiếp với nhau , không cần phải quản trị mạng.



55

# Mô hình Base Service Set (BSS)


- Bao gồm các điểm truy nhập AP (Access Point) gắn với mạng hữu tuyến → vùng phủ sóng -cell
- AP đóng vai trò điều khiển cell
- Các thiết bị di động không giao tiếp trực tiếp với nhau mà giao tiếp với các Người dùng A AP.
- Các cell có thể chồng lấn lên nhau khoảng 10-15 %
- Các trạm di động sẽ chọn AP tốt nhất để kết nối.



Hinh 1-2 Mô hình mang cơ sở

# Mô hình mở rộng ESS

Tập hợp các BSSs




57

# 4. MẠNG DIỆN RỘNG (WAN)

# 3.1. Tổng quan về mạng diện rộng

- Mạng có phạm vi kết nối rộng
- Số lượng nút mạng rất lớn
- Kết nối nhiều mạng cục bô



# Các công nghệ kết nối WAN

- Kết nối dạng điểm-điểm (Point-to-point)
  - Kết nối dành riêng từ máy trạm tới mạng WAN
  - · Chi phí cao, phụ thuộc băng thông và khoảng cách kết nối
  - VD: PPP, HDLC, SDLC...
- Chuyển mạch kênh (Circuit switching): ISDN, PSTN
- Chuyển mạch gói (Packet switching): X25, Frame Relay, ATM
- Chuyển mạch ảo (Virtual circuit): kết nối logic giữa 2 nút mạng

### Một số thiết bị kết nối trên mạng WAN

- · Access server: điểm tập trung các kết nối quay số
- Modem: điều chế tín hiệu tương tự-số để truyền dữ liệu trên cáp viễn thông
- CSU/DSU: Chanel Service Unit/Digital Service Unit
  - Kết nối giữa một thiết bị DTE (Data Terminal Equipment) với một mạng chuyển mạch số.
  - Chuyển đổi tín hiệu từ LAN sang WAN
  - CSU: truyền và nhận tín hiệu trên đường truyền WAN
  - DSU : ghép nối giữa DTE và CSU
- WAN switch, WAN router, gateway

61

#### 4.2. Giao thức PPP

- PPP: điều khiển việc thiết lập kết nối điểm-điểm giữa 2 nút mạng
  - · Liên kết dành riêng cho 2 nút
  - Không cần điều khiển truy nhập
  - Không cần địa chỉ
- Các thành phần của PPP:
  - · Cách thức đóng gói dữ liệu
  - Giao thức thiết lập, cấu hình và kiểm tra liên kết LCP (Link Control Protocol)
  - Các giao thức NCP (Network Control Protocol) để tương thích với các giao thức tầng mạng khác nhau
- Hiện nay phổ biến PPP over Ethernet (PPPoE) và PPP over ATM (PPPoA)

# Các đặc điểm của PPP

- Đóng gói dữ liệu(packet framing):
  - Đóng gói dữ liệu của mọi giao thức tầng mạng chuyển xuống
  - Dồn kênh và phân kênh
- Có thể mang mọi mẫu bit thông tin (Bit transparency)
- · Tương thích với nhiều công nghệ tầng dưới
- Phát hiện lỗi (không sửa lỗi)
- · Giám sát trạng thái kết nối
- · Thỏa thuận giao thức

63

#### Khuôn dạng khung tin PPP


 1
 1
 1
 2
 Variable
 2 or 4

 Flag
 Address
 Control
 Protocol
 Data
 FCS

- Flag(=01111110): cờ báo bắt đầu 1 khung tin
  - Làm thế nào phân biệt flag và byte dữ liệu 01111110?
- Address: 111111111
- Control(=00000011): dự trữ
- · Protocol: giao thức tầng trên
- · Data: dữ liêu
- FCS: mã phát hiện lỗi (sử dụng CRC-16 hoặc CRC-32)

# Vòng đời của liên kết PPP

- Thiết lập liên kết
  - Thỏa thuận thông số cấu hình liên kết
  - Xác định tình trạng kết nối 2 bên
  - · Xác thực thuê bao
  - Thỏa thuận thông số giao thức tầng mạng
- · Truyền dữ liệu
- Hủy kết nối



65

#### 3.3. ATM (Asyncronous Tranfer Mode)

- Dữ liệu được chia thành các cell có kích thước cố định, rất nhỏ - 53 bytes
  - Tốc độ truyền cực nhanh: 155Mbps-622 Mbps hoặc cao hơn
  - Trễ rất thấp
  - Hiệu suất truyền tin thấp (45/53)
- Hướng kết nối
- Có đầy đủ các cơ chế định địa chỉ, định tuyến...khác với mạng Internet

# Các thiết bị trong mạng ATM


- ATM switch:
  - · Chuyển mạch cho các cell trên mạng ATM
  - Nhận cell trên cổng vào
  - Đọc và cập nhật các trường trong tiêu đề cell
  - Chuyển cell tới cổng ra thích hợp
- Các thiết bị đầu cuối



67


#### **ATM** interface

- UNI (User to Network Interface): giữa thiết bị ATM cuối và ATM switch
- NNI (Network to Network Interface): giữa các ATM switch
- B-ICI (Broadband Inter-Carrier Interface) : giữa các ATM switch của các nhà cung cấp dịch vụ.



#### **ATM Header**

- 5 bytes
- · UNI cell : giữa thiết bị ATM đầu cuối và ATM switch
- · NNI cell : giữa các ATM switch



#### **ATM Header**

- Generic Flow Control (GFC): phân biệt các trạm đầu cuối sử dụng chung 1 cổng ATM.
- Virtual Path Identifier (VPI) : két hợp với VCI chỉ ra ATM switch tiếp theo trên đường đi tới đích
- Virtual Channel Identifier (VCI)
- Payload Type (PT)
  - 1st bit: 0 = user data, 1 = control data
  - 2<sup>nd</sup> bit : 0 = no congestion, 1 = congestion
  - 3<sup>rd</sup> bit : 1 = cell cuối cùng của khung dữ liệu
- Cell Loss Priority (CLP) : 1 = cell bị loại bỏ nếu có tắc nghẽn
- Header Error Control: checksum

# Chuyển mạch ảo trong ATM • Yêu cầu thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu VC VP VP VC VC VP VP VC Transmission path VP VC VC

