Acciones Atómicas complejas

Habíamos supuesto que

- Acciones atómicas:
 - Read
 - Write
- Vamos a suponer que hay otras acciones atómicas
 - Test-and-set
 - Exchage
 - Fetch-and-add
 - Compare-and-swap

Test-and-set

```
Test-and-set(compartida, local) es
```

local :=compartida;

compartida:=1;

Se ejecutan de manera atómica sin posibilidad de interleaving

Test-and-set

• Usar una variable compartida **compartida**= 0

ThreadId = 0

```
int local
Sección no crítica
repetir
test-and-set(compartida,local)
hasta (local = 0)
Sección crítica
compartida = 0
Sección no crítica
```

```
int local
Sección no crítica
repetir
test-and-set(compartida,local)
hasta (local = 0)
Sección crítica
compartida= 0
Sección no crítica
```

Exchange

```
exchange(a,b) es
    temp = a
    a := b;
    b :=temp;
```

Se ejecutan de manera atómica sin posibilidad de interleaving

Exchange

• Usar una variable compartida compartida = 1

ThreadId = 0

```
int local = 0
Sección no crítica
repetir
   exchange(compartida,local)
hasta (local = 1)
Sección crítica
compartida= 1
Sección no crítica
```

```
int local =0
Sección no crítica
repetir
   exchange(compartida,local)
hasta (local = 1)
Sección crítica
compartida= 1
Sección no crítica
```

Fetch-and-add

```
Fetch-and-add(compartida, local, x) es 
local = compartida 
compartida := compartida + x;
```

Se ejecutan de manera atómica sin posibilidad de interleaving

Fech-and-add

- Usar dos variables compartida
 - **ticket** = 0
 - turno = 0

ThreadId = 0

```
Int miturno
Sección no crítica
fetchAndAdd(ticket, miturno,1)
while (turno!=miturno){}
Sección crítica
Fetch-and-add(turno,miturno,1)
Sección no crítica
```

```
Int miturno
Sección no crítica
fetchAndAdd(ticket, miturno,1)
while (turno!=miturno){}
Sección crítica
Fetch-and-add(turno, miturno,1)
Sección no crítica
```

Compare-and-swap

```
CAS(compartida, viejo, nuevo) es

temp = compartida

if compartida = viejo then

compartida := nuevo;

return temp;
```

Se ejecutan de manera atómica sin posibilidad de interleavings

Compare and swap

• Usar una variable compartida **compartida** = false

ThreadId = 0

```
Sección no crítica
while(!CAS(compartida,false, true))
{}
Sección crítica
compartida= false
Sección no crítica
```

```
Sección no crítica
while(!CAS(compartida,false, true))
{}
Sección crítica
compartida= false
Sección no crítica
```

Busy-waiting

- Todas estas soluciones son poco eficientes:
 - Consumen tiempo de procesador sin hacer cómputo efectivo
- Una alternativa sería
 - Suspender la ejecución de un proceso que intenta entrar a la región crítica hasta tanto sea posible