
Chiyo Film 1.0

사진에 실제 필름의 색과 입자를 입히는 Mac 편집기 · 사용 설명서



버전 1.3.0 · macOS 13 이상 (Apple Silicon) · Photoshop 2025 이상 / Lightroom Classic

차례

1. 설치
2. 여는 방법 (Lightroom · Photoshop · 단독)
3. 편집기 화면
4. 필름 고르기
5. 조정 탭 ① 사진 보정
6. 조정 탭 ② 필름
7. 프리셋 · 기본 룩 · 참조 사진으로 룩 맞추기
8. 마스크
9. 자르기 · 회전 · 수평 맞추기
10. 액자 · 배경 · 여러 장 배치
11. 기록 · 고급 (스냅샷, LUT 내보내기, 문제 보고)
12. 여러 사진에 한 번에 적용
13. Lightroom 일괄 적용
14. 단축키
15. 자주 묻는 질문 · 문제 해결

1. 설치

1. Photoshop과 Lightroom Classic을 종료합니다. (작업 중인 문서는 먼저 저장하세요.)
2. `ChiyoFilm-1.3.0.pkg` 를 엽니다. 서명되지 않은 패키지라 막히면 Finder에서 **우클릭 › 열기**, 또는 **시스템 설정 › 개인정보 보호 및 보안 › 그래도 열기**를 누릅니다.
3. 설치가 끝나면 다음이 한 번에 들어갑니다.
   - 편집기 앱: `/Applications/Chiyo Film.app`
   - Photoshop 플러그인 (플러그인 › Chiyo Film)
   - Lightroom Classic 플러그인 (파일 › 플러그인 추가 기능 › Chiyo Film)
4. **Lightroom에서 한 번만:** 환경 설정 › 외부 편집 › 추가 외부 편집기 › 선택에서 `Chiyo Film.app`을 고릅니다.
   - 파일 형식: **TIFF 또는 PSD**, 비트 심도: **16비트**
   - 색상 공간: 평소 쓰는 것과 같게 (ProPhoto RGB 또는 Adobe RGB)
   - 사전 설정 › 새 사전 설정으로 저장 › “Chiyo Film”

> 이전 버전 위에 그대로 설치하면 됩니다. 프리셋·즐겨찾기·편집 기록은 유지됩니다. 제거: 터미널에서 `sudo "/Library/Application Support/Chiyo Film/1.3.0/uninstall.sh"`

2. 여는 방법

Lightroom Classic (외부 편집)

1. 사진을 고르고 **우클릭** › **편집** › **Chiyo Film** (⌥ ⌘ E).
2. “Lightroom 조정으로 사본 편집”을 고르고 **편집**을 누릅니다.
3. 편집기에서 보정한 뒤 **적용**(Return)을 누르면 사본이 저장되고, Lightroom에서 원본 옆에 바로 보입니다.

> **팁 — RAW 사진:** RAW는 Lightroom에서 노출·화이트밸런스 등 1차 보정을 끝낸 뒤 Chiyo Film에서 필름 룩을 입히세요. JPEG·TIFF처럼 이미 현상된 사진에서 색이 가장 잘 나옵니다.

Photoshop


1. 사진을 열고 **플러그인** › **Chiyo Film** › **Chiyo Film 편집기 열기**.
2. 처음 한 번 Photoshop이 실행 권한을 물으면 **“내 선택 기억”**을 켜고 허용합니다.
3. 적용하면 맨 위에 “Chiyo Film · 필름 이름” 레이어가 생깁니다. Undo 한 번으로 되돌릴 수 있고, 다시 열면 이전 Chiyo 레이어를 뺀 사진으로 열려 효과가 겹치지 않습니다.

지원: RGB 8/16비트, sRGB · Display P3 · Adobe RGB · ProPhoto RGB. CMYK, HDR, 투명한 캔버스는 지원하지 않습니다.

단독으로 열기

`Chiyo Film.app`에 JPEG · TIFF · PSD 파일을 끌어다 놓으면 열립니다. 적용하면 같은 파일에 저장합니다. 투명한 부분이 있는 사진은 흰색 배경으로 채워 엽니다.

3. 편집기 화면



왼쪽: 필름 목록 · 가운데: 미리보기 · 오른쪽: 조정 / 마스크 / 기록 / 고급 탭

위치	내용
왼쪽 패널	**필름** 탭(152종 필름, 종류별·계열별 보기, 검색)과 **프리셋** 탭(기본 룩, 내 프리셋, 참조 사진으로 룩 맞추기). 패널 경계를 끌어 폭을 바꾸고, 왼쪽 위 버튼으로 접습니다.
미리보기	트랙패드로 확대·이동. 아래 막대: 보정 전/후, 나란히 보기, 확대 비율, 클리핑 경고, 스코프(히스토그램·웨이브폼·RGB 퍼레이드).
오른쪽 패널	**조정**(사진 보정 / 필름), **마스크**, **기록**(실행 취소 목록), **고급**.
오른쪽 아래	**취소**(Esc) · **적용**(Return).

스코프

- RGB가 겹치는 부분은 노랑·청록·자홍·흰색으로 보입니다. 흰 선은 휘도입니다.
- 왼쪽·오른쪽 삼각형은 뭉친 그림자·날아간 하이라이트 비율입니다. 누르면 사진 위에 클리핑 영역이 표시됩니다.
- 사진 위에 포인터를 올리면 그 지점의 R·G·B·L 값이 나옵니다. 선형/로그, 크게/작게 전환이 있습니다.

4. 필름 고르기


- 목록의 썸네일은 **지금 열린 사진**으로 만들어집니다. 누르면 바로 적용됩니다.

- **필름 이름**: 각 필름은 Chiyo Film 자체 코드와 설명으로 표시됩니다(예: **N101 자연스러운 인물**). 아래 작은 회색 글씨(예: “Kodak Portra 400 느낌”)는 어떤 필름을 참고했는지 알려 주는 설명이며, Chiyo Film은 필름 제조사와 관계가 없습니다. 코드 첫 글자는 종류(N 컬러 네거티브 · S 슬라이드 · M 흑백 · C 영화용 · I 즉석 · X 크로스 · E 실험), 첫 숫자는 계열입니다.
- **필름 종류별 / 계열별**: **종류별**은 색을 내는 방식(어떤 느낌인지)으로 묶습니다 — Chiyo 하우스, 컬러 네거티브(부드러운 계조·따뜻한 피부), 슬라이드(진한 색과 대비), 흑백, 영화용, 즉석, 크로스·실험. **계열별**은 같은 뿌리(제조 계열)의 필름끼리 “1 계열 · 미국 종합”처럼 묶습니다. 섹션은 접을 수 있고 ‘모두 접기’ 버튼이 있습니다. 위 검색 칸에 코드·설명·참고 필름 이름(예: portra, 인물, N101)을 넣으면 찾아지고, ★ 버튼은 즐겨찾기만 보여 줍니다.
- ☆을 누르면 즐겨찾기에 추가됩니다. ↑ ↓로 필름을 넘깁니다.
- **원본 (필름 없음)**은 필름 색을 빼고 사진 보정만 적용한 상태입니다.
- 필름을 고르면 그 필름의 **그레인·할레이션·블룸·하이라이트 압축**과 권장 인화 매체가 함께 들어갑니다. (예: C601 차가운 야경은 붉은 할레이션이 강하게, 감도가 높은 필름은 굵은 입자로.) 그 값에서 더하거나 빼며 조절하면 됩니다. 슬라이더의 ↺·더블클릭은 그 필름의 값으로 돌아갑니다.
- 왼쪽 아래 **Push / Pull**은 필름 노출(증감 현상)입니다.


5. 조정 탭 ① 사진 보정

사진 자체를 다듬는 단계입니다. Lightroom과 같은 순서이며, 필름은 이렇게 다듬어진 사진을 받아 들입니다. 맨 위 **사진 보정 / 필름 / 전체**로 보이는 부분을 고릅니다.


섹션	항목
소스	노출 EV, 색온도, 틴트
기본 보정	밝은 영역, 어두운 영역, 흰색 계열, 검정 계열, 텍스처, 부분 대비, 디헤이즈, 생동감
톤 곡선	전체·빨강·초록·파랑·**밝기** 채널(밝기는 채도·색조를 그대로 두고 밝기만 바꿔 대비를 올려도 색이 진해지지 않음). 곡선을 눌러 점 추가, 끌어서 조절, 밖으로 끌거나 더블클릭해 삭제. 채널마다 보색 배경(빨강↔청록, 초록↔마젠타, 파랑↔노랑). 곡선은 필름을 거친 최종 결과에 적용됩니다.
색상 혼합	빨강·주황·노랑·초록·청록·파랑·보라·자홍 8색의 색조·채도·휘도. '계열별'(색 견본 선택) / '전체 보기'(24개 슬라이더)
컬러 그레이딩	암부·중간톤·밝은 영역·전체 색상 휠과 휘도, 혼합, 균형. 휠을 누르거나 점을 끌고, ⇧를 누른 채 끌면 세밀하게, 더블클릭하면 초기화
정밀 색보정	리프트·감마·게인·오프셋 색상 휠(어두운 쪽·중간톤·밝은 쪽·전체)과 휘도. 곡선 5종: 색조 대 색조·채도·밝기, 밝기 대 채도, 채도 대 채도(점 추가·끌기·더블클릭 삭제, 스포이트로 사진의 색에 점 찍기)
피부톤	모든 피부·얼굴 피부·몸 피부 탭, 기준 색(자동 또는 스포이트), **균일하게**(피부색을 기준 색으로 모아 붉은·누런 얼룩을 고르게), 색온도·틴트·채도·밝기. '범위'를 펼치면 색상 휠에서 고를 색의 범위(손잡이)와 기준 점(가운데 점)을 끌어 조절, 선택 영역 보기, 부드럽게
세부	선예도, 휘도·색상 노이즈 감소(세부·대비·부드러움)
얼굴 피부 보정	얼굴과 눈·눈썹·입술을 자동으로 찾아 피부에만: **잡티 제거**(어두운 점·하얀 좁쌀·붉은 뾰루지·갈색 자국, 점은 남김 — '점도 지우기'로 함께 지움, 보호 브러시), **다크서클**, **피부 고르게**(+결), **윤곽**, 목 포함, 효과 크기. 모공·윤기·빛과 그림자, 경계(머리카락·배경)는 그대로
렌즈 보정	왜곡(술통형·실패형, 가장자리 자동 맞춤), 주변부 밝기와 중간점, 색수차 억제



컬러 그레이딩 '하나씩' 보기



얼굴 피부 보정: 모든 슬라이더는 0에서 시작합니다. 잡티 제거 40-60, 피부 고르게 30-50 부근이 자연스럽습니다



피부톤: 균일하게와 색온도·틴트·채도·밝기, 아래 '범위'의 색상 휠

> **빠른 조정:** Q 노출 · W 대비 · E 채도 · A 밝은 영역 · D 어두운 영역 · T 색온도 키를 누른 채 스크롤하거나 좌우로 끌면 슬라이더를 찾지 않고 바로 조절합니다(⇧ 미세).


> 각 섹션 머리글의 👁 버튼은 그 섹션을 잠깐 끄고 비교, ↺는 초기화, ?는 도움말입니다. 바꾼 섹션에는 주황 점이 붙습니다.

6. 조정 탭 ② 필름

섹션	내용
인화 매체	현상소 스캔(컬러·흑백), 슬라이드 스캔, 인화지(Glossy·Matte·Warm Silver), 영화 인화·인화지 측정 모델(P101 · P102 · P201), Chiyo Baryta, Chiyo Log 등
필름	전체 효과(필름 느낌의 양), 필름 강도, 필름 노화(유통기한 경과)와 색 변화, 피부색 보호
현상 · 압축 · 확장	현상 대비, 채도, 베이스 포그, 현상 감마, 색 분리, 컬러 부스트 / 하이라이트 압축 / 블랙·화이트 포인트
인화	인화 대비·노출·채도, 암부·중간·명부 토닝과 틴트, CMY 필터
광선	블룸 · 할레이션 · 확산 · 모션 · 스트릭 스타일. 스타일을 고르면 강도·범위·퍼짐·따뜻함(+방향·부드러움)만 보이고 나머지는 '세부'에. 켜진 스타일에 점 표시
그레인	강도, 입자 크기, 색, 필름 해상도, 암부·중간·명부 입자
광학·렌즈 효과	주변부 흐림, 베일링 플레어, 필름 해상력
마무리 · 빛 샘 · 손상	비네팅, 빛 샘, 먼지·잔섬유·스크래치·얼룩
오버스캔 · 인쇄 질감 · 날짜 각인	필름 가장자리와 천공(가장자리 인쇄는 "CHIYO N101 ▶12"처럼 표시), 망점·종이 질감, 날짜 각인(날짜를 한 칸에 입력: 19981113, 98 11 13, 1998.11.13 등. 달력·촬영일·오늘 단추)

필름 느낌을 약하게: 필름 › 전체 효과를 낮추세요. **인물이 너무 밝을 때:** 기본 보정 › 밝은 영역을 내리거나 필름 › 인화 노출 EV를 조금 내리세요.

7. 프리셋 · 기본 룩 · 참조 사진으로 룩 맞추기



프리셋 탭: 참조 사진으로 룩 맞추기, 기본 룩 28종

- **기본 룩**(28종): 골든아워 인물, 도시 야경 시네마, 빈티지 슬라이드, 다큐 흑백 등. 인물·풍경·흑백·빈티지·영화·특수 효과로 분류됩니다.
- **내 프리셋**: 지금 설정을 이름을 붙여 저장합니다. 즐겨찾기, 검색, 이름 변경, 내보내기·가져오기를 할 수 있습니다.
- **참조 사진으로 룩 맞추기**: 마음에 드는 사진을 고르면 그 색감·계조·입자에 가장 가까운 필름과 설정을 찾아 적용합니다.
  - 맞추기 강도: 약하게 / 균형 / 최대. 맞춘 뒤 바꾸면 다시 계산 없이 바로 적용됩니다.
  - 후보 필름 4개 중에서 고를 수 있습니다. 참조 사진은 미리보기 왼쪽 아래에 작게 표시됩니다.
  - 빛·장면 자체(역광, 얕은 심도 등)는 옮길 수 없고 색감·계조 분위기를 옮깁니다.
- **빠른 조절**: 따뜻함·바램·진하기·질감을 한 번에.
- **설정 복사·붙여넣기**: ⇧ ⌘ C / ⇧ ⌘ V (마스크 포함은 ⌥ ⇧ ⌘ V). 같은 사진을 다시 열면 이전 편집을 불러올 수 있습니다.

8. 마스크

사진 일부에만 노출·색온도·대비·채도·필름 효과 등을 다르게 적용합니다. 레이어는 최대 6개입니다.

- **모양**: 원형, 선형, 밝기 범위, 브러시, 색상 범위(스포이트로 색 고르기)
- **자동**: 피사체, 사람, 하늘. Lightroom 일괄 적용에서는 사진마다 다시 계산됩니다.
- **조합**: 한 레이어 안에서 더하기(+) · 빼기(–) · 교차(∩)로 모양을 합칩니다.
- 원형·선형 마스크는 가운데 점뿐 아니라 안쪽 넓은 영역을 잡아도 옮겨지고, 손잡이에 마우스를 올리면 커서와 크기가 바뀝니다.
- **사진 보정**: 레이어마다 밝은 영역·어두운 영역, 흰색·검정 계열, 텍스처, 부분 대비, 디헤이즈, 생동감, 휘도 노이즈 감소와 색상(작은 색상 휠 + 색조·채도)을 따로 줄 수 있습니다. 예: 하늘 자동 마스크에만 디헤이즈, 얼굴 원형 마스크에만 밝은 영역 내리기.
- 원형·선형은 사진 위에서 끌어 만들고, 핸들로 위치·크기·회전·부드러움을 바꿉니다. 브러시는 크기·부드러움·흐름을 조절하고 ⌥로 지웁니다.
- 오버레이(빨간 표시)는 슬라이더를 움직이는 동안 잠깐 숨겨집니다.

> 마스크는 자르기·회전과 상관없이 사진 위 제자리에 남습니다. 자르기를 바꿔도 마스크가 움직이지 않습니다.

9. 자르기 · 회전 · 수평 맞추기

- R 또는 아래 막대의 자르기 버튼으로 자르기 모드에 들어갑니다. 사진 전체가 보이고 그 위에 자르기 영역(3분할 격자)이 나타납니다. Return 또는 '완료'로 적용, Esc 또는 '취소'로 되돌립니다.
- 마우스 커서가 할 일을 알려 줍니다: 모서리는 대각선 화살표(크기), 변은 좌우·상하 화살표, 안쪽은 손(끌면 사진이 움직임), 바깥은 회전 화살표(끌면 사진이 돌아감). 사진 위아래 여백, 모서리 바로 바깥을 잡고 끌어도 됩니다.
- 회전할 때 자르기 사각형은 화면에 반듯하게 서 있고 그 아래의 사진이 돌아갑니다(Lightroom·Photoshop과 같음). 돌리는 동안 사각형 안에 촘촘한 격자가 나옵니다.
- 비율: 원본, 자유, 1:1, 4:5, 5:4, 2:3, 3:2, 16:9, 9:16, 65:24 파노라마, 6:7 중형과 가로·세로 바꾸기.
- 수평 맞추기: 막대의 수평 도구를 켜고 수평선(또는 세로 기둥)을 따라 선을 그으면 그 선이 수평(또는 수직)이 되게 돌립니다. 각도 슬라이더(–45°~45°)로 직접 맞추거나 **자동**(⇧ A)으로 수평선·건물 선을 찾아 맞출 수 있고, 빈 모서리가 생기지 않게 자동으로 잘립니다.
- 90° 회전과 좌우·상하 뒤집기 버튼도 있습니다.
- 그레인 크기·비네팅·빛 번짐·필름 가장자리 등은 잘린 사진을 그 크기로 찍은 것처럼 맞춰집니다. 저장하면 잘린 크기로 저장됩니다.
- Photoshop에서는 문서가 잘린 크기로 바뀌지만 원본 레이어의 잘린 부분은 지워지지 않고 숨겨집니다(이미지 › 모두 나타내기로 복원, ⌘Z 한 번으로 모두 취소).
- 자르기는 사진마다 다르므로 프리셋·설정 붙여넣기·일괄 적용에는 기본으로 따라가지 않습니다('자르기 포함'을 고르면 함께 적용).

10. 액자 · 배경 · 여러 장 배치



팔레트 카드, 35mm 필름 스트립, 데클 인화지, 테이프 스냅, 나무 판과 집게, 밀착 인화

- 조정 탭 '필름' 묶음 맨 끝의 **액자·배경**. 완성된 사진을 더 큰 캔버스 위에 놓습니다. 사진 자체는 그대로이고 여백·배경에는 필름 효과가 들어가지 않습니다.
- **기본 액자 26가지**를 묶음별로: 기본 · 사진 색 · 글자 · 필름 감성 · 질감. 타일은 지금 사진으로 그려집니다.
- **사진에서 고른 색**: 사진의 색 3-6개를 여백에 놓는 색 팔레트(색 코드 표시 가능), 사진 색으로 칠하는 배경(옅게·어둡게·보색·중간톤), 사진 색이 섞이는 오로라 배경, 두 색으로 칠한 듀오톤 흐림.
- **글자**: 여백에 두 줄까지. 직접 입력하거나 {날짜}(날짜 각인 → 촬영일 → 오늘 순), {필름}, {코드}, {설명}을 넣습니다. 글꼴 4가지(세리프, 산세리프, 타자기, 손글씨 느낌), 크기·자간·색·정렬·위치. 글자가 들어갈 자리가 모자라면 캔버스가 그만큼 커집니다.
- **필름 감성**: 35mm 필름 스트립, 밀착 인화(빨간 색연필 표시), 찢은 종이 가장자리, 마스킹 테이프·집게, 배경 위 먼지와 빛 샘. '변형'으로 모양이 바뀝니다.
- **질감 배경**: 종이, 리넨, 캔버스와 함께 섬유 종이, 콘크리트, 굵은 리넨, 나무결, 대리석.
- 직접 조절: 캔버스 비율(여백만, 원본, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, 16:9, 2:3, 3:2, A4), 여백·아래 여백, 위치, 배경, 그림자, 둥근 모서리, 테두리 선. 조절은 접히는 구획으로 나뉘어 있습니다.
- 저장하면 사진 해상도는 그대로 두고 캔버스가 커집니다. 프리셋과 일괄 적용에는 기본으로 함께 들어갑니다('액자·배경 포함' 체크로 끌 수 있음). 여러 사진에 적용하면 {날짜}는 사진마다 자기 촬영일. Photoshop에서는 캔버스만 넓히고 원본 레이어는 그대로 둡니다.

여러 장 배치 (사진 2-4장을 한 화면에)



네 칸(4:5)과 필름 스트립 액자를 씌운 나란히 배치

1. **파일 › 여러 장 배치 만들기…**(⇧ ⌘ L). 지금 사진에 1-3장을 더해 새 창에서 배치합니다. 편집기 창은 그대로입니다.
2. 배치 9가지(나란히, 위아래, 큰 사진 + 작은 사진, 가로·세로 셋, 네 칸 등)와 **넘겨보기**(인스타그램처럼 칸마다 한 장씩 이어 붙인 띠). 비율은 사진 비율, 1:1, 4:5, 9:16, 3:4, 2:3, 3:2, 16:9. 사진 사이 간격.
3. 칸마다 보정: 지금 편집, 그 사진의 이전 편집, 최근 편집, 내 프리셋, 기본 룩, 원본.
4. 미리보기에서 사진을 끌어 위치를, 확대(트랙패드 오므려 펴기)로 크기를 고릅니다. ⌥를 누른 채 다른 칸으로 끌거나 아래 사진 카드끼리 끌어 놓으면 자리를 바꿉니다.
5. 액자·배경(배경, 여백, 그림자, 색 팔레트, 글자, 필름 테두리 등)은 배치 전체에 한 번 씌웁니다.
6. 내보내기: 긴 변 1080-6000 픽셀, JPEG · TIFF 16비트 · PNG · PSD 16비트. 넘겨보기는 이어진 한 장과 칸별 파일(이름-1, 이름-2 …)을 함께 저장합니다.

11. 기록 · 고급

- **기록**: 모든 변경이 목록으로 남고, 눌러서 그 단계로 돌아갑니다. ⌘ Z / ⇧ ⌘ Z.
- **스냅샷**: 지금 상태를 저장해 두고 비교합니다.
- **.cube로 내보내기**: 지금 룩의 색을 3D LUT(65^3, sRGB)로 저장해 다른 프로그램(Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut 등)에서 씁니다. 그레인·빛 번짐·비네팅 같은 효과와 마스크는 들어가지 않습니다.
- **설정 파일**: 설정을 JSON으로 내보내고 가져옵니다.
- **문제 보고 파일 만들기**: 버전·환경·로그를 담은 텍스트 파일을 만듭니다. 문제가 생기면 이 파일을 보내 주세요(사진은 들어가지 않습니다).

12. 여러 사진에 한 번에 적용

1. **파일 › 여러 사진에 적용…**(⇧ ⌘ B) 또는 고급 탭의 버튼. Lightroom 없이 편집기에서 바로 처리합니다.
2. 사진이나 폴더를 추가합니다(끌어다 놓기 가능). 설정: 지금 편집 · 최근 편집 · 내 프리셋 · 기본 룩.
3. 형식: 원본과 같은 형식 · TIFF 16비트 · JPEG(품질 92) · PSD. 저장 위치: 원본 옆(`이름–Chiyo`, 겹치면 -2, -3 …) 또는 고른 폴더. 기존 파일은 절대 덮어쓰지 않습니다.
4. 그린 마스크와 자르기는 기본으로 빠지고('포함' 체크로 함께 적용), 피사체·사람·하늘 자동 마스크는 사진마다 다시 계산됩니다.
5. 진행 막대와 취소 버튼이 있고, 읽지 못한 사진은 이유와 함께 목록으로 보여 주고 나머지는 계속 처리합니다. 끝나면 'Finder에서 보기'.

13. Lightroom 일괄 적용

1. 사진을 여러 장 고르고 **파일 › 플러그인 추가 기능 › Chiyo Film: 선택한 사진에 일괄 적용…**
2. **적용할 설정**: 편집기 '최근 편집', 기본 룩, 내 프리셋, 빠른 필름 설정, 설정 JSON 파일 중 선택.
3. **저장 형식**: TIFF 16비트(기본) · JPEG(품질 92) · PSD(평면, 16비트).
4. 기본으로 **원본과 같은 폴더**에 `이름–Chiyo.tif`로 저장되고(겹치면 -2, -3 …, 덮어쓰지 않음) **카탈로그에 원본 위로 스택되어** 바로 보입니다.
5. 그려 넣은 마스크와 자르기는 기본으로 제외됩니다(사진마다 다르므로, '포함' 체크로 함께 적용). 피사체·사람·하늘 자동 마스크는 사진마다 다시 계산됩니다.

14. 단축키

동작	키	동작	키
적용	Return	닫기 (마스크 그리는 중이면 취소)	Esc
보정 전 보기 (누르는 동안)	Space	양쪽 패널 숨기기	F
맞춤 ↔ 100%	사진 더블클릭	이전·다음 필름	↑ ↓
실행 취소 / 다시 실행	⌘ Z / ⇧ ⌘ Z	설정 복사	⇧ ⌘ C
설정 붙여넣기 (마스크 유지)	⇧ ⌘ V	설정 붙여넣기 (마스크 포함)	⌥ ⇧ ⌘ V
마스크 오버레이 켜기·끄기	O	오버레이 색 바꾸기	⇧ O
브러시 크기	[ ]	브러시 부드러움	⇧ [⇧]
브러시로 지우기	⌥ + 칠하기	숫자 칸 한 단계 / 열 단계	↑ ↓ / ⇧ + ↑ ↓
자르기 모드	R	여러 사진에 적용	⇧ ⌘ B
여러 장 배치 만들기	⇧ ⌘ L	자동 수평 (자르기 모드)	⇧ A
빠른 조정	Q W E A D T + 스크롤/끌기		
슬라이더 기본값	이름·슬라이더 더블클릭	단축키 목록	? 또는 ⌘ /

15. 자주 묻는 질문 · 문제 해결

Lightroom에서 결과가 안 보여요

외부 편집으로 연 경우 적용(Return)을 눌러야 저장됩니다. 일괄 적용은 'Lightroom 카탈로그에 추가'가 켜져 있으면 원본 위 스택에 들어갑니다. 꺼져 있었다면 파일 › 사진 및 비디오 가져오기로 가져오세요.

PSD로 설정했는데 열리나요?

네. 레이어 없는 평면 PSD로 같은 파일에 저장되고 Lightroom이 그대로 읽습니다.

"투명한 부분" 안내가 나와요

투명한 부분은 흰색으로 채워서 열었다는 뜻입니다. 결과는 불투명하게 저장됩니다.

Photoshop 플러그인 메뉴에 Chiyo Film이 없어요

설치 프로그램을 다시 실행한 뒤 Photoshop을 다시 시작하세요. 그래도 없으면 **플러그인** › **플러그인 관리**에서 Chiyo Film이 켜져 있는지 확인하세요.

“확인되지 않은 개발자” 경고

Finder에서 설치 파일을 우클릭 › 열기, 또는 시스템 설정 › 개인정보 보호 및 보안 › 그래도 열기.

이용약관

무료 테스트판이며 개인적·비상업적 용도로 쓸 수 있습니다. 결과 사진은 자유롭게 쓸 수 있고, 프로그램 재배포는 허락하지 않습니다. 보증과 책임 제한 등 전문은 설치 화면, `Chiyo Film.app/Contents/Resources/LICENSE.txt`, 배포 페이지의 LICENSE에 있습니다. 원본 사진은 따로 보관한 상태에서 사용하세요.

필름 색이 실제 필름과 똑같나요?

공개된 특성 곡선·데이터시트·스캔 자료를 참고해 맞춘 표현용 모델입니다. 실제 필름과의 색·입자 일치를 보증하지는 않습니다.

문제 보고

고급 탭 › **문제 보고 파일 만들기**로 만든 파일과 함께, 어떤 사진(형식·비트·색 공간)에서 어떤 동작을 했는지 알려 주세요. 개인 사진은 공개된 곳에 올리지 마세요.