# 短信网关接口规范

## 1、模板种类

行云管家目前定义了六种短信模板,分别是:验证码模板、会话双因子认证模板、升级通知模板、监控预警模板、后付费资源消费预警模板、告警恢复模板。对应这六个模板 我们定义了一个枚举类

```
public enum SmsTemplate {

/**

* 短信验证码

*/

VerifyCode(2), //验证码模版:验证码,超时(分)

Session2FA(2), //会话双因子认证:超时(分)、验证码

SystemUpgrade(2), //升级通知:开始时间,结束时间

WonitorAlert(3), //监控预警

CostAlert(2), //后付费资源消费预警

AlertRecover(4) //告警恢复

;
private int paramLength; //模版需要的参数长度

SmsTemplate(int paramLength) { this.paramLength = paramLength; }

public int getParamLength() { return paramLength; }
```

行云管家使用的第三方短信平台为 sendcloud,在 sendcloud 平台上预定义的六种模板如下:

#### 1.1、验证码模板

【行云管家】您的验证码是:%code%,该验证码将会在%minute%分钟后过期。

#### 1.2、会话双因子认证模板

【行云管家】您正在尝试进行的操作已开启双因子认证,请在%minute%分钟之内输入以下验证码:%code%,如非本人操作,请确认您的账户安全。

#### 1.3、升级通知模板

【行云管家】尊敬的用户,行云管家将于%startTime%进行版本升级,届时将暂停服务,请大家提前做好准备,升级工作预计于%endTime%完成,给您带来不便,敬请谅解!

#### 1.4、监控预警模板

【行云管家】您的%resourceType% "%resourceName%"由于%content%而产生预警,请确认预警原因。

#### 1.5、后付费资源消费预警模板

【行云管家】您的云账户"%cloudAccount%"由于单日后付费资源消费大于%threshold%而产生预警,请确认预警原因。

### 1.6、告警恢复模板

【行云管家】您的%resourceType% "%resourceName%" %{monitorItem}%告警恢复,恢复时间: %time%。

模板中两个%号隔开的是模板变动的内容,这些参数通过接口传递给第三方短信平台。如果您觉得行云管家短信网关配额不够,想用自有短信网关,可以参考我们的模板,关键参数通过接口传递您的自有短信网关上。

## 2、接口使用详解

#### 2.1、接口签名与验签

对于每一次 HTTP 请求,我们都会带上签名信息,通过验证签名信息确认是否为

行云管家平台所发请求。请求为 POST 请求,签名信息通过 URL 参数传递样例如下:


**URL**:

endpoint?accessKeyId=HoCpZ8DLYq64mL9b&signature=GSYw4OI5Q%2BpApjgBj QPE7kHIFS4%3D&version=1&nonce=nQxEmx&timestamp=2018-10-08T15%3A50%3A39Z

header: Content-type: application/json; charset=UTF-8 Accept: application/json

body: {
"phones": ["1800000000"],
"template": "SystemUpgrade",
"parameters": ["startTime", "endTime"]
}

行云管家的请求过来后,需要进行验签,签名中 accessKeyId、accessKeySecret 是行云管家管理控制台 OpenAPI 中的 AccessKey 信息。具体验签可参考 demo 中代码



```
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
         throws ServletException, IOException {
     response.setContentType("application/json; charset=UTF-8");
     PrintWriter out = response.getWriter();
      //时间戳
     String timestamp = request.getParameter("timestamp");
     String version = request.getParameter("version");
     //嫡机数
     String nonce = request.getParameter("nonce");
     //签名工具签名后的结果
     String signature = request.getParameter("signature");
     //行云管家管理控制台 OpenAPI中的AccessKey信息
     String accessKeyId = request.getParameter("accessKeyId");
     Map<String, Object> signMap = new HashMap<>();
     signMap.put("timestamp", timestamp);
      signMap.put("version", version);
     signMap.put("nonce", nonce);
     signMap.put("accessKeyId", accessKeyId);
     //通过工具类生成签名,与请求中携带的签名信息比较是否相同
      String signature0 = SignUtil. sign(nul1, signMap, "POST", accessKeySecret);
     Map<String,Object> result = new HashMap<>();
      if (signature.equals(signature0)) {
         // body为短信模板参数, 拿到参数去自有短信平台发送短信
         SmsRequest body = JSON. parseObject(request.getInputStream(), SmsRequest.class, null);
         result.put("success", true);
         result.put("msg", "签名成功");
         System. out. println("签名成功");
签名成功后解析请求体中的短信模板信息,模板信息包含三个参数,具体如下:
public class SmsRequest {
     //手机号列表
```

手机号列表为需要发送短信通知的手机号,短信模板为以上提到的六种模板,模板参数根据不同模板类型有不同参数,模板参数按顺序对应进行替换。

private List<String> parameters = new ArrayList<>();

private List(String) phones = new ArrayList()();

private SmsTemplate template;

//短信模版

//模版参数