
## 1.1 Elektrik Yükü ve Korunumu



**Şekil 1.1** Yükleri pozitif ve negatif olarak adlandıran Benjamin Franklin - Wikipedia'dan alınmıştır.

Negatif ve pozitif olmak üzere iki tür elektrik yükü vardır.SI Birim sisteminde yükün birimi Coulomb (C)'dur. Benzer yükler birbirlerini iter, karşıt yükler ise birbirini çekerler.

Yüklerin pozitif ve negatif olarak adlandırılması Benjamin Franklin (1706 - 1790) tarafından yapılmıştır. Tamamen keyfi olan ve kabul gören bu seçimin sonucunda, elektrik akımının yönü ve elektrik akımına yol açan yüklerin hareketinin yönlerinin farklı olmasını da sağlamıştır. Bu konu daha detaylı olarak Bölüm 5'de incelenecektir.

Herhangi bir işlemde ne kadar pozitif yük ortaya çıkarsa, aynı miktarda negatif yük de ortaya çıkar. Örneğn cam bir çubuk ipek bir kumaşa sürtülerek pozitif yüklendiğinde, aslında ipek de negatif olarak aynı miktarda yüklenir. Yani elektrik yükü korunur. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz:

Net bir elektrik yükü yaratılamaz veya yok edilemez.


## 1.2 Elektrik Yükü ve Atom

Atomik teoriye göre, elektrik yükü atom çekirdeği içerisindeki pozitif yüklü protonlar ve çekirdek etrafındaki yörüngelerde bulunan negatif yüklü elektronlardan kaynaklanmaktadır. **Şekil 1.2** 'de bu basit model gösterilmiştir. Her bir elektronun yükü  $-e = -1.6 \times 10^{-19}$  C, her bir protonun yükü ise  $e = 1.6 \times 10^{-19}$  C'dur.

Atomlar aynı sayıda proton ve elektrona sahip olduğundan nötrdürler. Ancak elektron vermeleri halinde daha fazla protona sahip olacağından pozitif bir net yüke sahip olacaktır. Elektron almaları halinde ise, daha fazla elektrona sahip olacak ve net bir negatif yüke sahip olacaktır.

Az önceki kısımda bahsedilen örnekte cam çubuğun ipek kumaşa sürtülmesi sonucunda cam çubuğun pozitif yüklendiğini söylemiştik. Aslında olan, camdan ipek kumaşa elektron transferidir. Cam çubuk net bir pozitif yüke sahip olacak, ipek ise elektron fazlalığından dolayı negatif yüklü olacaktır.

Bir cisim, elektron veya proton fazlalığından dolayı net bir elektrik yüküne sahip olduğundan, cismin net yükü –e veya e'nin tam katları olacaktır. Bu duruma yükün kuantumlu olması denir.



**Şekil 1.2** Basit atom modeli: (+) yüklü çekirdeğin (protonlardan dolayı) etrafında (-) yüklü elektronlar. Orijinal figür Wikipedia'dan alınmıştır.

# 1.3 İletkenler, Yalıtkanlar ve İndüklenen Yük

Elektrik iletkenleri, içlerinde bir çok elektronun serbestçe hareket edebildiği malzemeler iken, elektriği iletmeyen yalıtkan malzemelerde ise yalnızca çok az elektron serbestçe hareket edebilir. Bunun temelinde, iletken malzemeleri oluşturan atomlarda, en dış yörüngelerdeki elektronları koparmanın çok kolay olması, yalıtkan malzemelerde ise bu elektronların koparılmasının çok zor olması yatar.

Bir cisim sürtünme (Sürtünen iki cisim arasında yük alışverişi) , iletim(yüklü bir cisimden temas ettiği cisme yük transferi) ve indüklenme (yüklü bir cismin yaklaştırılması ile ikinci cismin yüklerinin ayrışması) yolu ile yüklenebilir.

Elektrik yükleri birbirlerine kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvetin yönü yüklerin türlerine bağlıdır. Aynı tip yükler birbirlerini iterken, karşıt yükler birbirlerini çekerler. Örneğin, iki pozitif yük birbirlerini iterken, pozitif bir yük ile negatif bir yük ise birbirlerini çekecektir. Coulomb yüklü küreler ile yaptığı deneyler sonucunda iki yükün birbirine uygulayacağı elektrik kuvvetinin (bazen elektrostatik kuvvet olarak da karşınıza çıkabilir) büyüklüğü için nicel bir denkleme ulaşmıştır. Coulomb'a göre iki nokta yükün birbirine uyguladığı kuvvet;

$$F = k \frac{|Q_1| |Q_2|}{r^2}$$
 (1.1)

**Denk. 1.1 Coulomb Yasası**dır. k burada Coulomb sabiti,  $Q_1$  ve $Q_2$  yükler, r ise iki yük arasındaki mesafedir.

Coulomb sabitinin değeri SI birim sisteminde  $k = 9 \times 10^{9} \text{N} \cdot \text{m}^{2}/\text{C}^{2}$  olacaktır. Coulomb sabiti aşağıdaki gibi de ifade edilir:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \tag{1.2}$$

Burada  $\epsilon_o$  boş uzayın elektriksel geçirgenliğidir ve değeri  $\epsilon_o = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ dir.}$ 


Kimi Türkçe kaynaklarda ε<sub>0</sub> boş uzayın elektriksel bırakırlığı olarak adlandırılmıştır. Biz geçirgenliğin daha doğru bir tercüme olduğunu düşünüyoruz ve onu kullanacağız.

## Coulomb Yasasının Vektörel Formu

Coulomb Yasası hakkında dikkatlı olmamız gereken husus kuvvetin bir vektör olduğu gerçeğidir. Şimdi dilerseniz Coulomb Yasasının vektörel formunu yazalım. Artık ifademizde yükler için mutlak değerleri kullanmayacağız. **Şekil 1.3** (a) ve (b) panellerinde olası durumlar gösterilmiştir.  $\oint_{21}$  birinci yükten ikinci yüke doğru yönü gösteren birim vektördür.  $\mathbf{F}_{21}$  ise $\mathbf{Q}_2$  'ye $\mathbf{Q}_1$  tarafından uygulanan kuvvettir. Bu durumda;

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{o}} \frac{Q_{1} Q_{2}}{r^{2}} f_{21}$$
 (1.3)

Newton'un 3.yasası kullanılarak da birinci yüke ikinci yük tarafından uygulanan kuvvetin  $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$  olduğunu söyleyebiliriz.



Şekil 1.3 (a)İki pozitif yük ve (b) zıt yükler için Coulomb Kuvveti

Denk 1.3'ü anlamaya çalışalım şimdi. Eğer yüklerin çarpımı ( Q<sub>1</sub> Q<sub>2</sub>) pozitif ise (yani yüklerin ikisi de pozitif yada ikisi de negatif ise) yükler birbirini itecek ve F 21 ile ↑21 aynı yönde olacaktır. (Bakınız Şekil 1.3 - (a) Burada iki yükün negatif olması hiç birşeyi değiştirmeyecektir.) Ancak yüklerin çarpımı negatif olursa, yani yüklerden birinin negatif diğerinin pozitif olması durumu, F 21 Şekil 1.3 - (b)'de gösterildiği gibi ↑21 'e zıt yönde olacaktır. Vektör ile skaler çarpımını hatırlayınız.

# Süperpozisyon İlkesi

Eğer birden fazla nokta yükümüz var ise, bunlardan birine etki eden net kuvvet, diğer yüklerin her birinin birinci üzerine uyguladığı elektrik kuvvetinin toplamı olacaktır. Bu süperpozisyon ilkesi olarak bilinir.

$$\vec{F}_{1} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \vec{F}_{15} \cdots$$
 (1.4)


#### 1.5 Elektrik Alan

Bir yük ya da yük topluluğu düşünelim ve buna  $Q_1$  diyelim. Bu yük topluluğu etrafında bir elektrik alan oluşturur ve bu elektrik alan bütün uzaya yayılır.İkinci bir yüke  $(Q_2)$  uygulanan elektrik (Coulomb) kuvvetinin  $Q_1$ 'in  $Q_2$ 'nin konumunda oluşturduğu elektrik alandan dolayı olduğu söylenir.

Uzayın herhangi noktasında belirli bir yük ya da yük topluluğundan kaynaklanan **elektrik alan vektörü**, E, birim yük başına düşen elektrik kuvveti, F, q, olarak tanımlanır. Bir nokta yükün r uzaklıkta oluşturduğu elektrik alan

$$\vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \not= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{r^2} \not$$
 (1.5)

olacaktır. Burada f yükten dışarı doğru birim vektördür. Yani nokta yükünüz pozitif ise, oluşturacağı elektrik alan hep kendinden dışarı yöne doğru (radyal doğrultuda), yük negatif ise elektrik alan yüke doğru olacaktır. Bu denklemin bizlere anlattığı bir diğer şey ise E nin büyüklüğünün r² ile azaldığıdır. Şekil 1.5'te pozitif ve negatif bir nokta yükün etrafında oluşturduğu elektrik alan resmedilmiştir.




Şekil 1.4 Pozitif ve negatif yüklerin etrafında oluşturduğu elektrik alan vektörleri. Pozitif yükten dışarı dogru, negatif yüke doğru, uzaklaştıkça büyüklüğü r ile azalan elektrik alan vektörleri. Burada ancak 2 boyutta gösterilmiştir. 3 boyutta her yöne doğru (bir plastik topun yüzeyine dik oklar düşünebilirsiniz) olacaktır.

# Süperpozisyon İlkesi

Eğer birden fazla nokta yük var ise, uzayın her hangi bir noktasındaki elektrik alan, her bir yükün o noktada oluşturduğu elektrik alanın vektörel toplamına eşittir.

$$\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2} + \vec{E_3} + \vec{E_4} + \cdots$$
 (1.6)



Şekil 1.5 Mavi ile gösterilen sürekli yük dağılımına sahip cisim ve P noktası.

Bir veya bir kaç nokta yükün herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik alanı süperpozisyon ilkesini kullanarak hesaplamayı biliyoruz. Peki ama sonlu bir büyüklüğe sahip sürekli bir yük dağılımının herhangi bir noktada (örneğin Şekil 1.5'te gösterilen yüklü cisim için P noktasında) oluşturduğu elektrik alanı nasıl hesaplayabiliriz? Bu bölümde bu soruya cevap vereceğiz.

Yaklaşım: Öncelikli olarak bir şekilde elimizdeki bu problemi bildiğimiz bir hale sokmamız lazım. Neyi biliyoruz? Nokta yüklerin bir noktada oluşturduğu elektrik alanı hesaplamayı biliyoruz. O halde bu yüklü cismi o kadar küçük parçalara (dq) bölelim ki, her bir parçayı nokta parçacıkmış gibi düşünebilelim ve süperpozisyon ilkesi ile E 'yi P noktasında hesaplayabilelim. Sonsuz küçüklükteki bu dq'ların her birinin P noktasında oluşturduğu elektrik alanı bulabiliriz. Sonsuz küçükler hesabı ile uğraştığımızdan toplama işlemi integrale dönüşecektir.

Sadece dq'nun P noktasında oluşturduğu elektrik alan:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Burada r seçtiğimiz dq ile P noktası arasındaki mesafe, ( hataya düşmeyin lütfen budq'nun konumu değil), f ise minik yükten P noktasına yönü gösteren birim vektördür. Cismi minikdq'lar ile (Tuğla ile duvar örmeye veya legolar ile birşeyler yapmaya benzetebilirsiniz.) tarayarak tekrar

oluşturacağız, bunu yaparken de her bir parçanın P noktasında elektrik alanını hesaplayacağız. P noktasındaki net elektik alan ise;

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{\text{cisim}} \frac{dq}{r^2} \, f$$
 (1.7)

Sizin de farkedeceğiniz üzere, dq ile beraber hem r hem de r değişmektedir ve vektörel olarak bu toplamın (integralin) hesaplanması oldukça karmaşık olabilecektir. Ancak genelde sistemin/problemin sahip olduğu simetri ile bu karmaşıklık ortadan kaldırılabilir. **Problem Setlerde buna örnek problemler bulabilirsiniz. Çözmenizi tavsiye ediyoruz.** 

# Yük Yoğunluğu

**Denk. 1.7** kullanılarak herhangi bir yükdağılımının oluşturacağı elektrik alan hesaplanabilir. Hesaplamaların doğru yapılabilmesi için en önemli adımlarıdan biri de dq ile gösterilen sonsuz küçüklükteki yükün doğru tanımlanmasıdır. dq genelde yüklü bir cisim için, yükün cisim üzerinde nasıl dağıldığı bilgisini içeren yük yoğunluğu ile tanımlanır. Örneğin yüklü bir çubuk için dq, birim uzunluk başına düşen yük miktarı ile sonsuz küçüklükte bir uzunluğun çarpımı ile ifade edilebilir

Kimi zaman ise yükü bir yüzeye (iki boyutlu bir cisim için, örneğin bir plaka veya disk) dağıtmamız, kimi zaman ise hacime (üç boyulu bir cisim için, örneğin içi dolu bir küre veya silindir) dağıtmamız gerekebilir.

Aşağıdaki tabloda, bir, iki ve üç boyutda yük yoğunluğu için kullanılan semboller ve dq hesabının nasıl yapıldığı gösterilmiştir.Burada dl sonsuz küçüklükte uzunluk, dA sonsuz küçüklükteki alan,dV ise sonsuz küçüklükteki hacimdir. Tek boyutlu cismi kücük uzunlukların toplamı, iki boyutlu cismi küçük alanların toplamı ve üç boyutlu cismi ise küçük hacimlerin toplamı olarak ifade ediyoruz. Her bir parçanın yükü,dq ise tabloda verildiği gibi olacaktır.

Sembol	Tanım	dq
λ	Çizgisel Yük Yoğunluğu	$dq = \lambda dI$
σ	Yüzeysel Yük Yoğunluğu	$dq = \sigma dA$
ρ	Hacimsel Yük Yoğunluğu	$dq = \rho dV$

**Not:** Yük yoğunluğu cisim üzerinde sabit olabileceği gibi değişken de olabilir. Yük yoğunluğunun sabit olduğu durumlarda yükün **düzgün** dağıldığı söylenir. Yükün düzgün dağıldığı durumlarda bir,iki ve üç boyulu cisimler için yük yoğunlukları aşağıdaki gibi hesaplanabilir:


Çizgisel Yük Yoğunluğu	Yüzeysel Yük Yoğunluğu	Hacimsel Yük Yoğunluğu
$\lambda = \frac{Q}{L_{\circ}}$	$\sigma = \frac{Q}{A_{\circ}}$	$\rho = \frac{Q}{V_o}$

#### 1.7 Elektrik Alan Çizgileri

Bir yük veya yük dağılımı bütün uzaya yayılan bir elektrik alan oluşturur. Uzayın her bir noktasında farklı boylarda (elektrik alanın büyüklüü yükten olan uzaklığa bağlıydı hatırlarsanız) ve yönlerde oklar çizerek bu elektrik alanı resmedebiliriz. Ancak bu işi bir çok ok ile yapmaktansa, Elektrik Alan Çizgileri ile yapmak daha kolay olacaktır. Dilerseniz önce bu elektrik alan çizgilerinin nasıl çizilmesi gerektiği, özelliklerinin ne olduğunu listeleyelim;

- a. Elektrik alan çizgileri Elektrik Alanın yönünü verir: Elektrik alanın her hangi bir noktada yönü, elektrik alan çizgisine çizelen teğet yönündedir.
- b. Elektrik alan çizgileri ne kadar sık ise (geçtikleri dik birim yüzeyde elektrik alan çizgi sayısı) Elektrik Alanın büyüklüğü o kadar fazladır.
- c. Elektrik alan çizgileri pozitif yükte başlar, negatif yükte biter/sonlanır.
- d. Bir yükte başlayan yada biten (bir önceki özellik) elektrik alan çizgisi sayısı yükün büyüklüğü ile doğru orantılıdır. ÖrneğinQ yükünde 16 çizgi başlıyorsa, -2Q yükünde 32 çizgi bitmelidir.

Genel olarak elektrik alan çizgileri ve özellikle yukarıda listelenen 3.ve 4. özellikler, bir sonraki bölüm olan Gauss Yasası'nın anlaşılmasında çok önemlidir.



Şekil 1.6 (a) Pozitif ve (b) negatif yük için elektrik alan çizgileri

Şimdi dilerseniz bu özellikleri bir kaç örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Şekil 1.6'da birbirinden çok uzakta ve izole pozitif ve negatif Q yükleri için elektrik alan çizgileri gösterilmiştir. Q başına 8 çizgi çizilmiş. a panelinde pozitif yükten çizgiler başlamış, b panelinde ise çizgiler negatif yükte bitmiştir (Ok yönlerine dikkat!). Buradan elektrik alanın yönünün (düz çizgiye teğet yine aynı çizgi üzerinde olacaktır.) oklar ile aynı yönde olacağını görebiliriz. Elektrik alanın çizgileri yüke yakınken daha sık, uzaklaştıkça seyrekleşmektedir. Bu da Elektrik alanın büyüklüğünün uzaklıkla azaldığını göstermektedir. Bu azalımın aslında 1/r² ile gittiği problem 5'te gösterilmiştir.

İyi ama tek bir yükü anlamak zaten kolaydı. Ya iki yük varsa ne yapmalıyız? Ya da yüklü paralel plakalar, ya da sonsuz uzunlukta yüklü çubuk? Bu yük dağılımları için elektrik alan çizgileri Şekil 1.7 ve Şekil 1.8'de gösterilmiştir. Bu şekillerde neden çizgilerin gösterildiği gibi çizildiğini açıklayabilir misiniz? Dikkat ettiyseniz çizgiler birbirlerini hiç kesmiyor. Sizce neden?

## 1.8 Yüklerin Elektrik Alan İçinde Hareketi

Herhangi bir yük dağılımından dolayı uzayın bir bölgesinde bir elektrik alan (E) olduğunu varsayalım ve elektrik alanın her bir noktada ne olduğunu biliyor olalım. Eğer bu bölgeye Q yüklü bir parçacık girerse, bu parçacık üzerine etki eden kuvvet olacak mıdır ve ivmelenir mi? Eğer ivmelenirse hangi yöne ivmelenir?

Bölüm 1.5'de elektrik alanı nasıl tanımladığımızı hatırlayalım;

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Birim yük başına düşen elektrik kuvveti. Bu durumda verilen bir E elektrik alanı altında bir q yüküne etki edecek kuvvet de

$$\vec{F} = q \vec{E}$$
 (1.8)

olacaktır. **Not: Denk. 1.8** bize pozitif yüklerin elektrik alan ile aynı yönde, negatif yüklerin ise elektrik alana zıt yönde bir elektrik kuvvetine maruz kalacağını söylüyor. Artık gerisi Newton'un ikinci yasasını,  $\sum \vec{F} = \vec{m} \vec{a}$ , uygulamaya kalıyor...

#### 1.9 Elektrik Alan ve İletkenler

Evet iletkenleri bu kadar önemli kılan nedir ki ayrıca bundan bahsetme gereksinimi duyduk?

İletkenlerde iletim elektronlarının (hatırlarsanız atomların son yörüngelerindeki elektronların koparılmasının çok kolay olduğunu söylemiştik. (Termal enerji bu elektronları koparmaya yeterli - Bakınız Fizik I) Bu elektronlar iletken içerisinde serbetçe hareket edebilir diyebiliriz. **Peki bir iletken malzemeyi elektrik** alan içerisine koyarsak ne olur? Bir önceki kısımda yüklerin elektrik alan altında kuvvet hissedeceğini söylemiştik. İletkenin sahip olduğu elektronlarda bu kuvveti hissedecek ve elektrik alana zıt yönde toplanmaya başlayacaktır. Diğer taraf ise elektron eksikliğinden pozitif yüklü olacaktır. Bu yük ayrışımı iletkenin içerisinde, dışarıdan uygulanan elektrik alan haricinde ama ona ters yönde, bir elektrik alan oluşturur. Bu elektrik alanın büyüklüğü, dışarıdaki elektrik alana eşit olana kadar artar. Artık sistem dengeye ulaşmıştır ve iletkenin içerisinde artık net elektrik alan SIFIR olacaktır.

İletkenin hemen dışındaki elektrik alan çizgileri iletkenin yüzeyine dik olacaktır. Bunun sebebi şu şekilde ifade edilebilir; Eğer elektrik alanın yüzeye paralel bir bileşeni olsa idi, iletkenin yüzeyindeki yükler yine bu elektrik alanı sıfırlayacak şekilde hareket edecektir.

Hazır yeri gelmişken şunu da not olarak düşelim: Yüklü bir iletkenin bütün yükü iletkenin yüzeyinde toplanır. Sizce bunun sebebi nedir?

## 1.10 Elektrik Dipolü

Bir elektrik dipolü, bir birinden I mesafesi ile ayrılmış, Q ve ¬Q gibi eşit ama zıt işaretli iki yükten oluşur. Bu iki sistemi ifade etmek için bir **dipol momenti** tanımlayabiliriz;

$$\vec{p} = Q \vec{l} \tag{1.9}$$

Burada l büyüklüğü l olan, ¬Q' dan Q'ya doğru yöne sahip bir vektördür. Yani dipol moment vektörümüz de (-) yükten (+) yüke doğru olacaktır.

Eğer bir dipol, bir elektrik alana bırakılırsa, elektrik kuvvetinden dolayı dipol moment vektörünü elektrik alanla aynı yöne çevirecek bir tork oluşur. Bu etki LCD (Sıvı Kristal Ekranlar) ekranların çalışma prensibidir.

Bir elektrik dipolünün oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü dipolden uzaklaştıkça 1/r ³ile azalır.