
第六回

新读者看这里,老读者直接跳过。

本系列会以一个读小说的心态,从开机启动后的代码执行顺序,带着大家阅读和赏析 Linux 0.11 全部核心代码,了解操作系统的技术细节和设计思想。



你会跟着我一起,看着一个操作系统从啥都没有开始,一步一步最终实现它复杂又精巧的设计,读完这个系列后希望你能发出感叹,原来操作系统源码就是这破玩意。

以下是已发布文章的列表,详细了解本系列可以先从开篇词看起。

开篇词

第一回 | 最开始的两行代码

第二回 | 自己给自己挪个地儿

第三回 | 做好最最基础的准备工作

第四回 | 把自己在硬盘里的其他部分也放到内存来


第五回 | 进入保护模式前的最后一次折腾内存

本系列的 GitHub 地址如下(文末阅读原文可直接跳转)

https://github.com/sunym1993/flash-linux0.11-talk

------ 正文开始 ------

书接上回,上回书咱们说到,操作系统又折腾了一下内存,之后的很长一段时间内存布局就不会变了,终于稳定下来了,目前它长这个样子。



0 地址开始处存放着操作系统的全部代码吗,也就是 system 模块,0x90000 位置处往后的几十个字节存放着一些设备的信息,方便以后使用。

内存地址	长度(字节)	名称
0x90000	2	光标位置
0x90002	2	扩展内存数
0x90004	2	显示页面
0x90006	1	显示模式
0x90007	1	字符列数
0x90008	2	未知
0x9000A	1	显示内存
0x9000B	1	显示状态
0x9000C	2	显卡特性参 数
0x9000E	1	屏幕行数
0x9000F	1	屏幕列数
0x90080	16	硬盘 1 参 数表
0x90090	16	硬盘 2 参 数表
0x901FC	2	根设备号

是不是十分清晰?不过别高兴得太早,清爽的内存布局,是方便后续操作系统的大显身手!

接下来就要进行真正的第一项大工程了,那就是**模式的转换**,需要从现在的 16 位的**实模式**转变为之后 32 位的**保护模式**。

当然,虽说是一项非常难啃的大工程,但从代码量看,却是少得可怜,所以不必太过担心。

每次讲这里都十分的麻烦,因为这是 **x86 的历史包袱**问题,现在的 CPU 几乎都是支持 32 位模式甚至 64 位模式了,很少有还仅仅停留在 16 位的 实模式下的 CPU。所以我们要为了这个历史包袱,**写一段模式转换的代码**,如果 Intel CPU 被重新设计而不用考虑兼容性,那么今天的代码将会减少很多甚至不复存在。

所以不用担心,听懂就听懂,听不懂就拉倒,放宽心。

我不打算直接说实模式和保护模式的区别,我们还是跟着代码慢慢品味,来。


这里仍然是 setup.s 文件中的代码咯。

lidt idt_48 ; load idt with 0,0lgdt gdt_48 ; load gdt with whatever appropriateidt_48: .word 0 ; idt limit=0 .word 0,0 ; idt base=0L

上来就是两行看不懂的指令,别急。

要理解这两条指令,就涉及到实模式和保护模式的第一个区别了。我们现在还处于实模式下,这个模式的 CPU 计算物理地址的方式还记得么?不记得的话看一下 第一回 最开始的两行代码

就是段基址左移四位,再加上偏移地址。比如:




是不是觉得很别扭,那更别扭的地方就要来了。当 CPU 切换到**保护模式**后,同样的代码,内存地址的计算方式还不一样,你说气不气人? 变成啥样了呢?刚刚那个 ds 寄存器里存储的值,在实模式下叫做**段基址**,在保护模式下叫**段选择子**。段选择子里存储着**段描述符**的索引。



通过段描述符索引,可以从全局描述符表 gdt 中找到一个段描述符,段描述符里存储着段基址。



段基址取出来,再和偏移地址相加,就得到了物理地址,整个过程如下。



你就说烦不烦吧?同样一段代码,实模式下和保护模式下的结果还不同,但没办法,x86 的历史包袱我们不得不考虑,谁让我们没其他 CPU 可选呢。

总结一下就是,段寄存器(比如 ds、ss、cs)里存储的是段选择子,段选择子去全局描述符表中寻找段描述符,从中取出段基址。

好了,那问题自然就出来了,全局描述符表 (gdt)长什么样?它在哪?怎么让 CPU 知道它在哪?

长什么样先别管,一定又是一个令人头疼的数据结构,先说说它在哪?在内存中呗,那么怎么告诉 CPU 全局描述符表(gdt)在内存中的什么位置呢?答案是由操作系统把这个位置信息存储在一个叫 gdtr 的寄存器中。



怎么存呢? 就是刚刚那条指令。

lgdt gdt_48


其中 lgdt 就表示把后面的值 (gdt_48) 放在 gdtr 寄存器中,gdt_48 标签,我们看看它长什么样。

gdt_48: .word 0x800 ; gdt limit=2048, 256 GDT entries .word 512+gdt,0x9 ; gdt base = 0X9xxxx

可以看到这个标签位置处表示一个 48 位的数据, 其中高 32 位存储着的正是全局描述符表 gdt 的内存地址

0x90200 + gdt

gdt 是个标签,表示在本文件内的偏移量,而本文件是 setup.s,编译后是放在 0x90200 这个内存地址的,还记得吧?所以要加上 0x90200 这个值。



那 gdt 这个标签处,就是全局描述符表在内存中的真正数据了。


gdt: .word 0,0,0,0 ; dummy .word 0x07FF ; 8Mb - limit=2047 (20484096=8Mb) .word 0x0000 ; base address=0 .word 0x9A00 ; code read/exec .word 0x00C0 ; granularity=4096, 386 .word 0x07FF ; 8Mb - limit=2047 (20484096=8Mb) .word 0x0000 ; base address=0 .word 0x9200 ; data read/write .word 0x00C0 ; granularity=4096, 386

具体细节不用关心,跟我看重点。

根据刚刚的段描述符格式。




可以看出目前全局描述符表有三个段描述符,第一个为**空**,第二个是**代码段描述符(type=code)**,第三个是**数据段描述符(type=data)**,第二个和第三个段描述符的段基址都是 0,也就是之后在逻辑地址转换物理地址的时候,通过段选择子查找到无论是代码段还是数据段,取出的段基址都是 0,那么物理地址将直接等于程序员给出的逻辑地址(准确说是逻辑地址中的偏移地址)。先记住这点就好。



具体段描述符的细节还有很多,就不展开了,比如这里的高 22 位就表示它是代码段还是数据段。



接下来我们看看目前的内存布局,还是别管比例。



这里我把 idtr 寄存器也画出来了,这个是**中断描述符表**,其原理和全局描述符表一样。全局描述符表是让段选择子去里面寻找段描述符用的,而中断描述符表是用来在发生中断时,CPU 拿着中断号去中断描述符表中寻找中断处理程序的地址,找到后就跳到相应的中断程序中去执行,具体我们后面遇到了再说。

好了,今天我们就讲,操作系统设置了个**全局描述符表 gdt**,为后面切换到**保护模式**后,能去那里寻找到段描述符,然后拼凑成最终的物理地址, 就这个作用。当然,还有很多段描述符,作用不仅仅是转换成最终的物理地址,不过这是后话了。

这仅仅是进入保护模式前准备工作的其中一个,后面的路还长着呢。欲知后事如何,且听下回分解。

------ 本回扩展资料 ------

保护模式下逻辑地址到线性地址(不开启分页时就是物理地址)的转化,看 Intel 手册:

Volume 3 Chapter 3.4 Logical And Linear Addresses




Figure 3-5. Logical Address to Linear Address Translation

段描述符结构和详细说明,看 Intel 手册:

Volume 3 Chapter 3.4.5 Segment Descriptors




Figure 3-8. Segment Descriptor

比如文中说的数据段与代码段的划分,其实还有更细分的权限控制。

Table 3-1. Code- and Data-Segment Types								
Type Field		Descriptor	Description					
Decimal	11	10 E	9 W	8 A	Туре			
0	0	0	0	0	Data	Read-Only		
1	0	0	0	1 1	Data	Read-Only, accessed		
2	0	0	1	0	Data	Read/Write		
3	0	0	1	1 1	Data	Read/Write, accessed		
4	0	1 '	0	0	Data	Read-Only, expand-down		
4 5 6	0	1 '	0	1 1	Data	Read-Only, expand-down, accessed		
6	0	1 '	1	0	Data	Read/Write, expand-down		
7	0	1 1	1	1	Data	Read/Write, expand-down, accessed		
		С	R	Α				
8	1	0	0	0	Code	Execute-Only		
9	1	0	0	1 1	Code	Execute-Only, accessed		
10	1	0	1	0	Code	Execute/Read		
11	1	0	1	1 1	Code	Execute/Read, accessed		
12	1	1 1 '	0	0	Code	Execute-Only, conforming		
13	1	1 1 '	0	1 1	Code	Execute-Only, conforming, accessed		
14	1	1 1 '	1	0	Code	Execute/Read-Only, conforming		
15	1	1 !	1	1	Code	Execute/Read-Only, conforming, accessed		