[Editor] resize

- 본 샘플은 웹스퀘어5 SP4 버전에 최적화되어 있습니다
- Editor 컴포넌트는 타 컴포넌트와 달리 setSize로 원하는대로 사이즈 조정이 되지않고, ckeditor를 감싸는 최외곽 부분의 Div사이즈만 변경된다.
- 따라서 setSize외에 resize를 이용하여 사이즈 변경을 해야 한다.
- resize의 특이사항으로는 전체 사이즈 아닌 내부 편집창 사이즈가 조정되므로, 전체 사이즈에 대하여 조정을 원할 경우 가감 코드는 적절히 조정해야 한다.
- resize시 제약사항으로 resizable="true" 설정이 필요하다.
- ckeditor 버전에 따라 editor HTML DOM 아이디가 변경될 수 있습니다.
 ex (3.6: cke_top_mf_editor1_ cke_bottom_mf_editor1_)
 ex (4.11: cke_1_top, cke_1_bottom)
- 샘플 : editor resize.xml

\\\w2:editor id="editor1" style="position: relative; left:10px; width:400px; height:400px; float: left; resizable="true" version="4.11.3"\\\/w2:editor\\\

```
scwin.editorResize = function(editorID, width, height){
  var editorComponent = $p.getComponentById(editorID);
  var scopeEditorId = editorComponent.getID();
  //editor 버전에 따라 dom 아이디가 변경된다
  //editor version 3.6 버전 설정시는 cke top mf editor1 , cke bottom mf editor1
  //editor version 4.3 이상 설정시는 cke_1_top, cke_1_bottom
  //var a1 = document.getElementById("cke_top_"+scopeEditorId+"_").clientHeight;
//"cke_top_"+editorID+" "
                            //version="3.6"
  //var a3 = document.getElementById("cke bottom "+scopeEditorId+" ").clientHeight;
//"cke_bottom_"+editorID+"_" //version="3.6"
var a1 = document.getElementById("cke 1 top").clientHeight;
                                                                          //cke 1 top
//version="4.5" 이상
  var a3 = document.getElementById("cke_1_bottom").clientHeight;
                                                                              //cke_1_bottom
//version="4.5" 이상
  editorObj = $p.getComponentByld(editorID);
editorObj.resize(width,height-(a1+a3));
scwin.trigger1_onclick = function(e) {
scwin.editorResize("editor1",500,500);
};
```