Almacenamiento Distribuido. Servidor de nombres

Germán E. Lescano gelescano@unse.edu.ar | german.lescano@gmail.com

Sistema de archivo distribuido

Un sistema de archivo distribuido es un sistema de archivo que permite gestionar información a través de una gran red de datos.



Funciones de un sistema de archivo

- Organización
- Almacenamiento
- Recuperación
- Nominación
- Compartición
- Protección

Para ello debe proporcionar:

- · Interfaz que facilite la gestión del sistema de archivos
- Mecanismo de control de acceso
- Mecanismo para otorgar bloqueo a archivos


Beneficios de un sistema de archivo distribuido

- Economiza la gestión de datos de una organización
- Compartición
- Persistencia
- Replicas distribuidas
- · Mantenimiento de la consistencia


Principales requisitos para un sistema de archivos distribuido

- Transparencia (acceso, ubicación, movilidad, prestaciones, escalabilidad).
- Almacenamiento concurrente
- Replicación
- Hardware y software heterogéneo
- Tolerancia a fallos
- Consistencia
- Seguridad
- Eficiencia

Arquitectura de un sistema de archivo distribuido



Ejemplo de sistema de archivo distribuido: NFS



Uso de la cache en NFS

En el servidor:

- Los datos de las operaciones de los clientes se escriben en la caché y se guardan antes de responder al cliente.
- Los datos de las operaciones de los clientes se escriben en la caché y se guardan cuando se reciba un commit (consumación).

En el cliente:

- Deben sondear al servidor para verificar posibles actualizaciones.
- Cuando se modifica la caché del cliente se la marca como sucia y se planifica para ser volcada al servidor asincrónicamente.

Instalación de un servidor NFS

- 1)Instalar el paquete nfs-kernel-server
- 2) Editar el archivo /etc/exports

El sistema asigna un puerto a NFS.

Ejemplo:

```
/tmp 192.168.0.22 (rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

Instalación del cliente NFS

- Instalar el paquete nfs-common
- Para averigüar los recursos compartidos en un servidor: showmount --exports ip-del-servidor
- Ejemplo para montar un recurso compartido: Mount -t nfs ip-del-servidor:/recurso-compartido puntomontaje
- Configuración para cargar el recurso al arrancar el equipo:
- 1) Edita el archivo /etc/fstab
- 2) 192.168.0.3:/tmp /mnt/nfs-storagenfs defaults 0 0

Ejemplo de escritura en un servidor de archivos

Ejemplo para verificar la velocidad con la que se escriben datos en un servidor de archivos.

Operación a ejecutar:

dd if=/dev/zero of=archivo.iso bs=1M count=10 (escribe un bloque de 10 megas de ceros)

Samba

- Es un servicio que permite a equipos Linux compartir archivos con equipos Windows.
- Windows emplea el protocolo SMB (devenido en CIFS) para compartir archivos en red.
- Al instalar Samba, el servicio escucha en el puerto 139 y 445.

Instalación de un servidor Samba

- apt-get install samba, samba-common
- Agregar una cuenta de usuario y agregarla en la base de datos Samba:

Ejemplo:

smbpasswd -a usuariosamba

Instalación de un servidor Samba

Configuración del archivo /etc/samba/smb.conf

escribir, @ventas es un grupo)

[compartida\$] //nombre de la carpeta, así se ve en la red, con el simbolo \$ al final significa que para windows esa carpeta es oculta.

comment = Carpeta tmp compartida

path=/tmp (directorio que se quiere compartir)

browseable=yes

public=no

writeable=yes

create mask=0666

directory mask=0755

write list=usuariosamba, @ventas (lista los usuarios que pueden

Configuración de un cliente Samba

- Instalar los siguientes paquetes: aptitude install samba-client
- Ver los directorios compartidos en un equipo: smbclient -L 192.168.0.25

smbclient -L 192.168.0.25 - U usuariosamba

- Clientes Windows NT/2000/XP. Agregar en la configuración de Samba lo siguiente: ntlm auth=yes
- Clientes Window 95/98:

lanman auth=yes

Alternativas conexión con un servidor Samba

- Alternativa 1.
 smbclient //192.168.0.25/usuariosamba U usuariosamba
- Alternativa 2. Montando el recurso compartido mount -t cifs //192.168.0.25/usuariosamba -o username=usuariosamba,password=debian /mnt/samba
- Alternativa 3. Mediante fstab
 //192.168.0.25/usuariosamba /mnt/sambacifs
 defaults,username=usuariosamba,password=debian 0 0