超！手書き Web 版 使い方マニュアル

（アプリの版: Web 版 v10　2026-11-03 作成）



ホーム画面のアイコン（右下に「web」の札）

超！手書き Web 版は、iPhone や iPad の画面に指（または Apple Pencil）で字を書くと、ノートの行にきれいに並べてくれる手書きメモです。Android 版の「超！手書き」と同じ使い方で、**Google ドライブの同じフォルダ**にメモを保存できます。

- アプリのお店（App Store）から入れるものではなく、**Safari で開いて「ホーム画面に追加」**して使います。
- 写真は iPhone の大きさの画面です。iPad でも同じボタンが並びます。
- 写真の中のメモは、説明のために作った見本です。

まず「1. ホーム画面に追加する」と「2. 書いてみる」だけ読めば、すぐに使えます。

もくじ

1. ホーム画面に追加する
2. 書いてみる
3. 書く画面のボタン
4. 自動空白（字のあとに自動ですき間を入れる）
5. 図を描く
6. 横向きで使う
7. 一覧の画面の使い方
8. メモを送る・保存する（画像・PDF）
9. 自動でクラウド（Google ドライブ）に保存する
10. 大切な注意（メモが消えないように）
11. 困ったときは
12. 言葉の説明

---

1. ホーム画面に追加する

1. iPhone（iPad）の **Safari** で、次の住所を開きます。
   https://chocorin0000.github.io/chou-tegaki/
2. 画面の下（iPad は上）の**共有のマーク**（四角から上向きの矢印が出ている絵）を押します。
3. 下へなぞって「**ホーム画面に追加**」を押します。
4. 名前が「超！手書き」になっていることを確かめて、右上の「**追加**」を押します。
5. ホーム画面に、右下に赤い「**web**」の札がついたアイコンが出れば完了です。


- 次からは、**ホーム画面のアイコンから開いてください。** Safari のまま使うと、画面の上下にアドレスの欄が出て、書く場所がせまくなります。
- 一度開けば、**電波がないところでも使えます。**
- 新しい版が出たときは、アイコンから開き直すと自動で新しくなります。入れ直す必要はありません。


> Android のスマホでも、Chrome で同じ住所を開き「⋮」→「ホーム画面に追加」で使えます。ただ、Android には Android 版（アプリ）があるので、そちらがおすすめです。

---

2. 書いてみる

一覧の画面の右上「＋ **新しいメモ**」を押すと、ノートの画面になります。






① 画面のどこにでも、大きく書く（ここでは「山」）　② 指を離すと、小さくなって行に入る

- **画面のどこに書いても大丈夫です。**1 文字、または数文字まとめて書いて指を離すと、**0.7 秒**ほどで字が小さくなり、**赤い線（カーソル）**のところに並びます。
- 大きくゆっくり書くほど、きれいに並びます。
- **2 本指でなぞる**と、ノートが上下に動きます。
- 何も書きかけていないときに**軽くトンとタップ**すると、そこにカーソルが動きます（あとから間に書き足せます）。
- **Apple Pencil** で書くと、そのあとは**指 1 本でノートが動く**ようになります（手のひらが画面に当たっても書かれません）。
- 書いたものは**自動で保存**されます。保存ボタンはありません。
- 行の右はしまで来ると、自動で次の行に送られます。

---

3. 書く画面のボタン



書く画面


上の段:

ボタン	すること
一覧	一覧の画面に戻る（メモは自動で保存されています）
図を描く	図（線・矢印・四角・丸など）を描いて、ノートに入れる（「5.」）
送る	画像や PDF にして送る・保存する（「8.」）
横向き	画面を 90 度回して、横長で使う（「6.」）


下の段:

ボタン	すること
◀ ▶	カーソルを 1 文字ずつ左・右に動かす
空白	すき間（1 文字分の空き）を入れる
自動空白 なし／あり	字のあとに自動ですき間を入れるかどうか（「4.」）
改行	次の行へ（うすい緑のボタン）
消す	カーソルのすぐ前の 1 文字を消す（うすい赤のボタン）
戻す	1 つ前の状態に戻す（まちがえて消したときも、これで戻せます）

4. 自動空白（字のあとに自動ですき間を入れる）



「自動空白 なし」（灰色）




押すと「自動空白 あり」（黄色）

- 「**自動空白**」のボタンを押すたびに、「なし」と「あり」が入れ替わります。
- 「**あり**」にすると、字を書いて指を離し、**2.3 秒**なにも書かないと、空白（すき間）を 1 つ自動で入れます。
  単語ごとに少し間をあけて書くと、読みやすいメモになります。
- 続けて書いているあいだは、空白は入りません。
- 入った空白がいらないときは「**消す**」で消せます。


---

5. 図を描く

地図や簡単な絵を、ノートの中に入れられます。



図を描く画面（方眼の紙）



線・四角・丸・矢印で描いた地図

1. 書く画面の「**図を描く**」を押します。 - そのメモにまだ図がなければ、すぐに図を描く画面になります。 - もう図があるときは、「＋**新しい図を描く**」か、前に描いた図の「**直す**」「**消す**」を選びます。
2. 下の段で道具と色を選んで描きます。
3. 描き終えたら、左上の「**ノートに入れる**」を押します。図はカーソルの場所に入ります。

道具（下の１段目）

ボタン	すること
選ぶ	描いた形を選んで、動かす・大きさを変える・消す（下の「形を選ぶ」）
ペン	指でなぞったとおりに描く
直線	始めと終わりを結ぶまっすぐな線
矢印	終わりに矢じりのついた線
四角	なぞった範囲の四角
丸	なぞった範囲の丸（だ円）
消しゴム	指でなぞったところを通る線や形を、ひとまとまりごと消す


色・太さ・塗り（下の 2 段目）

- 左の丸い色（黒・赤・青・緑・オレンジ・むらさき・茶色）から、描く色を選びます。
- 「**太さ**」を押すたびに、細 → 中 → 太 → 極太 と変わります。
- 「**塗り**」を押すたびに、なし → うすく → ぬる と変わります。四角や丸の中を、線と同じ色で塗ります（「うすく」は透けた色）。
- 形を選んでいるときに色・太さ・塗りを押すと、選んだ形が変わります。


上のボタン

ボタン	すること
ノートに入れる	図をノートに入れて、書く画面に戻る
やめる	描いたものを入れずに、書く画面に戻る
戻す・やり直す	1 つ前に戻す／戻したのをやり直す
全部消す	図の中のものを全部消す

形を選ぶ（動かす・大きさを変える・消す）



丸を選んだところ



ノートに入った図

- 「**選ぶ**」を押してから形をタップすると、青い点線の枠が出ます。
- 枠の中をなぞると**動きます**。
- 四すみの**青い丸**をなぞると**大きさが変わります**（直線と矢印は、両はしの丸）。
- 赤い × を押すと、その形を**消します**。
- 何もないところから**四角く囲むようになぞる**と、囲んだ形をまとめて選べます。

- ノートに入った図を**タップ**すると、もう一度図の画面で直せます。

---

6. 横向きで使う

iPhone は、ホーム画面に追加したアプリの画面を横に回さないことがあります。そのため、**「横向き」ボタンで中身を 90 度回して**使えます。



「横向き」を押したところ（スマホを左に倒して持つ）

- 書く画面（または一覧）の「**横向き**」を押すと、中身が横長になります。スマホを**左に倒して**持ってください。
- 元に戻すときは「**縦向き**」を押します。
- **右に倒して持ちたい**ときは、「保存・バックアップ」の「**『横向き』ボタンで回す向きを反対にする**」にチェックを入れます。
- iPad のように、本体を横にすると画面も回る機械では、横にしたときは「横向き」ボタンは出ません（そのまま横長で使えます）。


---

7. 一覧の画面の使い方

アプリを開くと、最初にこの画面が出ます。新しく書いたメモが上に並びます。



一覧の画面



「⋮」を押したときのメニュー


場所	すること
＋ 新しいメモ	新しいメモを書く
横向き	画面を 90 度回す（「6.」）
クラウド: …	クラウドへの保存の様子（「未設定」「保存済み」など）
一覧: 大 → 小	一覧の 1 行の大きさを変える（押すたびに大・小が入れ替わる）
保存・バックアップ	クラウドへの自動保存の設定、全部のメモの PDF（「9.」）
メモ	**タップ**すると開いて、続きを書ける
⋮	「**送る・保存（PDF・画像）**」と「**消す**」のメニュー

- 「消す」を選ぶと、もう一度「消しますか?」と聞いてきます。
- クラウドに保存していたメモは、クラウドからは消えずに「**消したメモ**」フォルダに移ります（あとで取り戻せます）。

---

8. メモを送る・保存する（画像・PDF）

書く画面の「**送る**」、または一覧の「⋮」→「**送る・保存（PDF・画像）**」。



「このメモを送る・保存する」の画面

選ぶもの	すること
画像で送る（緑のボタン）	LINE などで、開いてすぐに見える
PDF で送る（青のボタン）	印刷したいときや、拡大してもきれいに見たいときに
縦の画面の 1 行に合わせる	1 行の字数を、縦の画面と同じにする。**字が大きめ**になる
横の画面の 1 行に合わせる	1 行の字数を、横の画面と同じにする。**1 枚にたくさん入る**

1. 4 つのボタンから 1 つ選びます。
2. iPhone の**共有の画面**が出ます。- **LINE・メール**などを選ぶと、そのまま送れます。-「**"ファイル"に保存**」を選ぶと、iPhone の「ファイル」アプリ（iCloud Drive など）に保存できます。- PDF は A4 の縦の大きさです。

全部のメモを 1 つの PDF にする


「保存・バックアップ」の「**全部のメモを PDF にして送る・保存する**」で、全部のメモを 1 つの PDF にまとめられます（見る用）。

---

9. 自動でクラウド（Google ドライブ）に保存する

準備をすると、メモを書き終えるたびに、自分の Google ドライブの「**手書きメモ**」フォルダへ自動で保存されます。**Android 版の超！手書きと同じスクリプト（URL と合言葉）**を使うので、iPhone・iPad・Android のどれで書いたメモも同じフォルダに入ります。





（下へなぞったところ）

「保存・バックアップ」の画面（上）

スクリプトの準備（はじめてのときだけ）

- スクリプトの作り方は、「**Gemini の API キーと GAS の準備マニュアル**」（https://chocorin0000.github.io/manual/keys-gas/）の 4 章・5 章を見てください（Android 版と同じです）。スクリプトの文は https://chocorin0000.github.io/gas/tegaki.gs.txt にあります。パソコンでするのがおすすめです。
- **Android 版でもう準備がしてあるときは、同じ URL と合言葉をそのまま使います。**新しく作る必要はありません。

アプリに入れる

1. 一覧の画面 →「**保存・バックアップ**」。
2. 「**ウェブアプリの URL**」の欄を押して、URL（`https://script.google.com/macros/s/…/exec`）を入れます。- 長く押すと「**ペースト**」が出ます。URL は長いので、メールや LINE で自分に送ってからコピーすると楽です。
3. 「**合言葉**」の欄に、スクリプト プロパティの PASSWORD と同じ合言葉を入れます（「合言葉を見せる」で確かめられます）。
4. 「**書き終えたら自動でクラウドに保存する**」にチェックを入れます。
5. 「**保存して、つながるか試す**」を押します。「つながりました」と出れば完了です。
6. 今までのメモもすぐ送りたいときは「**今すぐ全部をクラウドに保存**」。

ほかの機械で書いたメモを取り込む

- 「**一覧を開いたとき、ほかの機械で書いたメモを取り込む**」にチェックを入れておくと、一覧を開くたびに、Android や iPad で書いたメモが入ってきます。
- 自分ですぐ取り込みたいときは「**クラウドからメモを取り込む**」→「取り込む」。

Google ドライブに保存されるもの

場所	中身
マイドライブ ＞ **手書きメモ**	見る用の PDF（`メモ_冒頭の文字_日時.pdf`）。メモを書き直すと、新しいものに入れ替わる
手書きメモ ＞ 復元用データ	アプリに戻すためのデータ。**さわらないでください**
手書きメモ ＞ 消したメモ	アプリで消したメモ（取り戻したいときのため）

- ファイル名の「冒頭の文字」は、スクリプトに **GEMINI_KEY**（Gemini の API キー）を入れたときだけ付きます。ないときは「メモ_作った日時.pdf」になります。
- 一覧の左上が「**クラウド: 保存済み**」なら、全部送れています。

---

10. 大切な注意（メモが消えないように）

Web 版のメモは、iPhone（iPad）の中の、このアプリ専用の場所に入っています。
次のようなときは、iPhone の中のメモが**消えてしまいます**。

- ホーム画面の**アイコンを削除**したとき
- 設定の「Safari」→「履歴と Web サイトデータを消去」をしたとき
- iPhone の空き容量がとても少なくなったとき（iPhone が自動で消すことがあります）

- 「**9. 自動でクラウドに保存する」の準備をしておくのがいちばん安心です。**クラウドに保存してあれば、アイコンを追加し直してから URL と合言葉を入れ、「**クラウドからメモを取り込む**」で戻せます。
- クラウドの準備をしていないときは、ときどき「**全部のメモを PDF にして送る・保存する**」で PDF を残しておいてください（PDF は見る用で、アプリには戻せません）。
- アイコンを追加し直したときは、URL と合言葉も入れ直す必要があります。

---

11. 困ったときは

こんなとき	どうする
字がうまく行に入らない	大きめにゆっくり書く。1 文字ずつ指を離す
まちがえて消した	「**戻す**」を押す
画面の上下にアドレスの欄が出る	Safari のまま開いています。ホーム画面のアイコンから開く（「1.」）
横にしても画面が回らない	「**横向き**」ボタンを使う（「6.」）
送った画像のほかに、文字のファイルが届く	古い版です。アイコンから開き直して、新しい版（v10）にする
「つながりませんでした。合言葉が違います」	スクリプト プロパティの PASSWORD と同じ合言葉か確かめる（大文字・小文字、空白に注意）
「答えが読めません。URL が正しいか…」	URL が `/exec` で終わっているか確かめる。デプロイの「アクセスできるユーザー」が「**全員**」か確かめる
「クラウド: 送れませんでした」	電波の悪いところでは送れません。電波のよいところで一覧を開くと、自動でやり直します
ドライブに PDF が見つからない	「**手書きメモ**」フォルダを見ているか確かめる。数秒〜十数秒かかることがあります
どの版か知りたい	「保存・バックアップ」のいちばん下に「超！手書き Web 版 v10」のように出ています

12. 言葉の説明

言葉	意味
Web 版（ウェブばん）	アプリのお店から入れずに、ブラウザ（Safari）で開いて使うアプリ
ホーム画面に追加	Safari で開いたページを、アプリのようにアイコンから開けるようにすること
Safari（サファリ）	iPhone・iPad に最初から入っている、ホームページを見るアプリ
Google ドライブ	Google の、インターネット上のファイル置き場（無料で 15GB）
クラウド	インターネット上の保存場所。ここでは自分の Google ドライブのこと
Google Apps Script（GAS・ガス）	Google が無料で用意している、小さなプログラムを動かすしくみ。メモを Google ドライブに保存する係
URL	インターネット上の住所。`https://` から始まる文字の並び
合言葉（PASSWORD）	自分だけがスクリプトを使えるようにするための暗号。人に教えない
カーソル	次の字が入る場所をしめす、赤い縦の線
PDF	見た目をそのまま保つファイル。どのパソコンやスマホでも同じように見え、印刷もできる