## **Distributed System :: Final Report**

1. Team member information and role

201713070 이옥희 - 33.3%

- 클라이언트 타이머 및 이벤트 설정 및 전송, 클라이언트 GUI, 전체 오류 검증 및 수정 201713074 임예린 - 33.3%
- 로그인 시 서버 타이머 설정, 타이머 관련 메시지 전송/처리, 전체 오류 검증 및 수정 201713082 주지혜 - 33.4%
- 시간 단위 동기화 메시지 전송(서버), 클라이언트 이벤트 설정, 전체 오류 검증 및 수정


# 2. Project goal

(option 1) To develop an application using CM


도담도담 - 공부로 키우는 나무

도담도담은 사용자가 공부에 집중할 수 있도록 도움을 주는 응용프로그램. 임의의 사용 자들이 그룹을 이루어 주어진 시간 동안 나무를 키운다. 사용자의 이벤트를 감지하여 주 어진 시간 내에 마우스를 움직이거나 키보드 입력이 있을 경우 그룹 내에서 자라고 있던 나무가 죽는다.

- 3. Project design
- A. 도담도담 응용프로그램의 실행 화면



사용자 그룹 생성 화면



공부 중 나무 상태 & 타이머

# A-3) 도담도담 프로토콜

CMDummyEvent로 메시지 전송. 구분자는 세미콜론(;)이다.

#### 1. 서버가 보내는 메시지

LOGIN: SECOND; \*LOGIN: 대기 타이머 정보

START; TREE\_STATE

#### \*START (프로그램 실행 정보)

- START: 시작 OR 실행 중
  END: 사용자 이벤트가 발생한 경우 종료 OR 정상 종료

## \*TREE\_STATE (나무 상태 정보)

- TREE\_SEED : 초기 상태 TREE\_1H : 1시간 지난 상태 TREE\_2H : 2시간 지난 상태
- TREE\_SUCCESS: 3시간 지난 상태 (정상 종료)
- TREE\_DEAD : 사용자 이벤트 발생으로 죽은 상태 (종료)

### 2. 클라이언트가 보내는 메시지

TIME

\* TIME (실행 중 클라이언트의 타이머 정보)

ONE\_HOUR: 1시간 지남 TWO HOUR: 2시간 지남


THREE\_HOUR: 3시간 지남 (정상 종료)

**DEAD** 


\* DEAD : 사용자 이벤트로 종료

# A-4) 클래스 다이어그램


### 1. 클라이언트



## 2. 서버



## A-5) 실행 플로우차트



**로그인**: 사용자로부터 ID를 입력받는다. ID를 입력한 사용자는 별도의 확인 절차 없이 로그인에 성공한다.

대기상태: 그림 A-1) 화면. 사용자는 이 화면에서 자동시작 될 때까지 대기한다.

이 상태에서, 서버는 클라이언트에게 남은 대기시간을 전송한다.

자동시작: 그림 A-1)의 타이머가 종료되었을 경우 자동으로 A-2)의 화면으로 넘어간다.

## A-2) 화면으로 바뀌고 시작이 되면

1- 클라이언트는 타이머를 실행하고, 1시간 단위로 서버에게 메시지를 보낸다.

A. 클라이언트 타이머 정보

ONE HOUR: 1시간 지났을 때 클라이언트가 보내는 메시지

TWO HOUR: 2시간 지났을 때 클라이언트가 보내는 메시지

THREE\_HOUR: 3시간 지났을 때(정상 종료 시) 클라이언트가 보내는 메시지

- 2- 서버는 클라이언트의 메시지를 받아 현재 그룹 안에 있는 모든 클라이언트들에게 트리상 대 정보를 보내 싱크를 맞춘다.
- 3- 클라이언트는 서버가 보내 준 메시지를 토큰으로 분리하고, 분석한다.
- 4- 분석한 메시지에 따라 나무 이미지를 갱신한다.
  - A. 트리 상태 정보 \*테스트의 편의를 위해 1시간을 10초로 치환한다.

TREE\_SEED: 처음 시작 상태의 나무. 씨앗 그림

TREE\_1H: 1시간이 지난 상태의 나무. 새싹 그림

TREE 2H: 2시간이 지난 상태의 나무. 작은 나무 그림

TREE\_SUCCESS: 3시간이 지나 다 자란 나무. 큰 나무 그림

TREE DEAD : 사용자가 3시간이 지나기 전 마우스나 키보드 등을 사용해 실패했

을 경우의 죽은 나무. 썩은 나무 그림

- 5- 이벤트 발생 및 종료
  - A. 성공적으로 3시간이 지났을 경우 (사용자 이벤트가 발생하지 않음)
    - i. 서버는 클라이언트에게 TREE\_SUCCESS 신호를 보내고 알림 메시지를 띄운 후 종료한다.
  - B. 중도에 사용자 이벤트(마우스 혹은 키보드)가 발생했을 경우
    - i. TREE\_DEAD 신호를 보내고 실패 메시지를 띄운 후 종료한다.

### B. How to use CM

# synchronous login API in the CM client stub.

# public CMSessionEvent syncLoginCM(String strUserName, String strPassword)

: 클라이언트에서 로그인할 때 사용

#### send method

### boolean send(CMEvent cme, String strTarget)

: 클라이언트에서 타이머 이벤트 또는 사용자 이벤트가 발생한 경우 서버로 CMDummyEvent를 전송할 때 사용 (아래의 두 사용자 정의 함수에서 사용됨)

public void sendHour(String hour)

\*사용자 정의 함수

: 1시간이 지날 때마다 클라이언트가 서버에게 시간 정보를 담은 CMDummyEvent 전송 public void sendDeadEvent() \*사용자 정의 함수

: 사용자 이벤트(마우스 움직임 또는 키 입력)가 발생한 경우 클라이언트가 서버에게 종료를 알리는 CMDummyEvent 전송

#### cast method

## boolean cast(CMEvent cme, String sessionName, String groupName)

: 클라이언트에서 사용자가 로그인 시 서버에서 대기 시간 타이머 값을 보내는 경우 또 는 클라이언트로부터 받은 이벤트를 처리한 결과를 보내는 경우에 사용

\*클라이언트에서는 서버로만 CMDummyEvent를 보내기 때문에 send method를 사용하고, 서버는 session1, group1에 있는 모든 클라이언트에게 CMDummyEvent를 보내기 때문에 서버 에서는 cast method를 사용한다.

## CM\_DATA\_EVENT

# processDataEvent(cme);

: 사용자가 로그인 했을 때 클라이언트의 사용자 목록을 갱신한다.

#### (1) CMDataEvent.NEW USER

: 새로운 사용자를 포함한 기존의 사용자들에게 새로 들어온 사용자의 ID를 알려준다. 새 사용자의 ID를 받은 다른 사용자들은 사용자 목록에 ID를 추가한다.

### (2) CMDataEvent.INHABITANT

: 기존의 사용자들이 새로 들어온 사용자에게 자신의 ID를 알려준다. 기존 사용자들의 ID를 받은 새로운 사용자는 사용자 목록에 ID를 추가한다.

## CM\_SESSION\_EVENT

### **CMSessionEvent.LOGIN**

: 서버에서 로그인할 때 사용. 로그인 시 사용자를 세션 내의 그룹에 넣고 관리하기 위해 사용. 로그인 시 호출된다.


## CM\_DUMMY\_EVENT

# processDummyEvent(cme);


: 서버와 클라이언트 간 메시지 전송 시 사용 (로그인, 타이머 전송, 시간 별 메시지 전송)

## 4. Project result


- B. Describe how to run and operate your system.
  - i. CM 프로그램을 설치한다.
  - ii. CM 프로그램 내부의 Defalt package에 도담도담 코드 파일(DodamServer.java, DodamServerEventHandler.java, DodamClient.java, DodamClientEventHandler.java)을 넣는다.




iii. 기존 CM의 conf파일 중 cm-server.conf, cm-session1.conf를 도담도담 코드 파일과 함께 업로드한 conf 파일들로, 기존 client-file-path를 이미지 파일들이 들어있는 client-file-path로 덮어씌운다.



iv. cm-server.conf와 cm-client.conf 파일들의 ip 주소를 지정하고, cm-server.conf의 LOGIN\_SCHEME, SESSION\_SCHEME, DB\_USE를 0으로 설정한다.



- v. DodamServer.java를 실행한 후, DodamClient.java를 실행한다.
- vi. [DodamClient] 임의의 문자열을 입력한 후 로그인 버튼을 누르면 로그인된다. 자동시작타이머 30초가 지나면 공부 중 나무 상태와 타이머 화면이 나타난다.





vii. [DodamClient] 마우스나 키보드 입력 없이 3시간(편의 1시간을 10초로 잡아 총 30초로 설정되어 있음)이 지나면 나무는 열매를 맺고 성공적으로 종료한다.



viii. [DodamClient] 3시간(임의 30초)이 지나기 전에 마우스나 키보드 입력이 있을 경우 죽은 나무의 이미지를 출력하고 종료한다.

