使用定时器的目的无非是为了周期性的执行某一任务,或者是到了一个指定时间去执行某一个任务。要达到这一目的,一般有两个常见的比较有效的方法。一个是用 Linux 内部的三个定时器;另一个是用 sleep 或 usleep 函数让进程睡眠一段时间;其实,还有一个方法,那就是用 gettimeofday、difftime 等自己来计算时间间隔,然后时间到了就执行某一任务,但是这种方法效率低,所以不常用。

#### 1, alarm

如果不要求很精确的话,用 alarm() 和 signal() 就够了 unsigned int alarm(unsigned int seconds)

1

专门为SIGALRM信号而设,在指定的时间seconds秒后,将向进程本身发送SIGALRM信号,又称为闹钟时间。进程调用alarm后,任何以前的alarm()调用都将无效。如果参数seconds为零,那么进程内将不再包含任何闹钟时间。如果调用alarm()前,进程中已经设置了闹钟时间,则返回上一个闹钟时间的剩余时间,否则返回0。

### 示例:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>

void sigalrm_fn(int sig)
{
    printf("alarm!\n");
    alarm(2);
    return;
}

int main(void)
{
    signal(SIGALRM, sigalrm_fn);
    alarm(2);
    while(1) pause();
}
```

```
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
```

```
2, setitimer
```

```
int setitimer(int which, const struct itimerval *value, struct itimerval *value));
int getitimer(int which, struct itimerval *value);

struct timeval
{
    long tv_sec; /*秒*/
    long tv_usec; /*微秒*/
};

struct itimerval
{
    struct timeval it_interval; /*时间间隔*/
    struct timeval it_value; /*当前时间计数*/
};
```

setitimer() 比 alarm() 功能强大,支持3种类型的定时器:

- ① ITIMER\_REAL: 给一个指定的时间间隔,按照实际的时间来减少这个计数,当时间间隔为0的时候发出SIGALRM信号。
- ② ITIMER\_VIRTUAL: 给定一个时间间隔,当进程执行的时候才减少计数,时间间隔为0的时候发出SIGVTALRM信号。
- ③ ITIMER\_PROF: 给定一个时间间隔,当进程执行或者是系统为进程调度的时候,减少计数,时间到了,发出SIGPROF信号。

setitimer() 第一个参数 which 指定定时器类型(上面三种之一);第二个参数是结构 itimerval 的一个实例;第三个参数可不做处理。

下面是关于setitimer调用的一个简单示范,在该例子中,每隔一秒发出一个SIGALRM,每隔0.5秒发出一个SIGVTALRM信号::

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>

int sec;

void sigroutine(int signo) {
   switch (signo) {
    case SIGALRM:
        printf("Catch a signal -- SIGALRM \n");
        signal(SIGALRM, sigroutine);
        break;
```

```
case SIGVTALRM:
       printf("Catch a signal -- SIGVTALRM \n");
       signal(SIGVTALRM, sigroutine);
       break;
   }
   return;
}
int main()
   struct itimerval value, ovalue, value2;
   sec = 5;
   printf("process id is %d ", getpid());
   signal(SIGALRM, sigroutine);
   signal(SIGVTALRM, sigroutine);
   value.it_value.tv_sec = 1;
   value.it_value.tv_usec = 0;
   value.it_interval.tv_sec = 1;
   value.it_interval.tv_usec = 0;
   setitimer(ITIMER_REAL, &value, &ovalue);
   value2.it_value.tv_sec = 0;
   value2.it_value.tv_usec = 500000;
   value2.it_interval.tv_sec = 0;
   value2.it_interval.tv_usec = 500000;
   setitimer(ITIMER_VIRTUAL, &value2, &ovalue);
   for(;;);
}
```

# 该例子的执行结果如下:

localhost:~\$ ./timer\_test
process id is 579

Catch a signal - SIGVTALRM

Catch a signal - GVTALRM

注意: Linux信号机制基本上是从Unix系统中继承过来的。早期Unix系统中的信号机制比较简单和原始,后来在实践中暴露出一些问题,因此,把那些建立在早期机制上的信号叫做"不可靠信号",信号值小于SIGRTMIN(Red hat 7.2中,SIGRTMIN=32, SIGRTMAX=63)的信号都是不可靠信号。这就是"不可靠信号"的来源。它的主要问题是: 进程每次处理信号后,就将对信号的响应设置为默认动作。在某些情况下,将导致对信号的错误处理; 因此,用户如果不希望这样的操作,那么就要在信号处理函数结尾再一次调用 signal(),重新安装该信号。

#### 3、用 sleep 以及 usleep 实现定时执行任务

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
static char msg[] = "I received a msg. \n";
int len;
void show msg(int signo)
{
    write (STDERR FILENO, msg, len);
}
int main()
    struct sigaction act;
    union sigval tsval;
    act.sa handler = show msg;
    act. sa_flags = 0;
    sigemptyset(&act.sa mask);
    sigaction (50, &act, NULL);
    len = strlen(msg);
```

```
while (1)
{
    sleep(2); /*睡眠2秒*/
    /*向主进程发送信号,实际上是自己给自己发信号*/
    sigqueue(getpid(), 50, tsval);
}
return 0;
}
```

看到了吧,这个要比上面的简单多了,而且你用秒表测一下,时间很准,指定2秒到了就给你输出一个字符串。所以,如果你只做一般的定时,到了时间去执行一个任务,这种方法是最简单的。

#### 4、通过自己计算时间差的方法来定时

```
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
static char msg[] = "I received a msg. \n";
int len;
static time_t lasttime;
void show_msg(int signo)
{
   write(STDERR_FILENO, msg, len);
}
int main()
   struct sigaction act;
   union sigval tsval;
   act.sa_handler = show_msg;
   act. sa flags = 0;
   sigemptyset(&act.sa_mask);
   sigaction (50, &act, NULL);
   len = strlen(msg);
   time (&lasttime);
   while (1)
       time t nowtime;
       /*获取当前时间*/
       time (&nowtime);
       /*和上一次的时间做比较,如果大于等于2秒,则立刻发送信号*/
       if (nowtime - 1asttime >= 2)
           /*向主进程发送信号,实际上是自己给自己发信号*/
           sigqueue (getpid(), 50, tsval);
           lasttime = nowtime;
```

```
}
return 0;
}
```

这个和上面不同之处在于,是自己手工计算时间差的,如果你想更精确的计算时间差,你可以把 time 函数换成 gettimeofday,这个可以精确到微妙。

## 5、使用 select 来提供精确定时和休眠

int select(int n, fd\_set \*readfds, fd\_set \*writefds, fd\_set \*exceptfds, struct
timeval \*timeout);

• 1

n 指监视的文件描述符范围,通常设为所要select的fd+1; readfds, writefds 和 exceptfds分别是读,写和异常文件描述符集; timeout 为超时时间。

可能用到的关于文件描述符集操作的宏有:

```
FD_CLR(int fd, fd_set *set); // 清除fd
FD_ISSET(int fd, fd_set *set); // 测试fd是否设置
FD_SET(int fd, fd_set *set); //设置fd
FD_ZERO(fd_set *set); //清空描述符集
```

1234

我们此时用不到这些宏,因为我们并不关心文件描述符的状态,我们关心的是 select超时。所以我们需要把 readfds, writefds 和 exceptfds 都设为 NULL, 只 指定 timeout 时间就行了。至于 n 我们可以不关心,所以你可以把它设为任何非负值。实现代码如下:

```
int msSleep(long ms)
{
    struct timeval tv;
    tv. tv_sec = 0;
    tv. tv_usec = ms;

    return select(0, NULL, NULL, NULL, &tv);
}
```

怎么样,是不是很简单? setitimer 和 select 都能实现进程的精确休眠,这里给出了一个简单的基于 select 的实现。我不推荐使用 setitimer,因为 Linux 系统提供的 timer 有限(每个进程至多能设3个不同类型的 timer),而且 setitimer 实现起来没有 select 简单。

#### 6、高精度硬件中断定时器 hrtimer

需要在 kernel 中打开 "high resolution Timer support", 驱动程序中 hrtimer 的初始化如下:

```
hrtimer_init(&m_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL_PINNED);
m_timer.function = vibrator_timer_func;
hrtimer_start(&m_timer, ktime_set(0, 62500), HRTIMER_MODE_REL_PINNED);
```

```
定时函数 vibrator_timer_func 如下:

static enum hrtimer_restart vibrator_timer_func(struct hrtimer *timer)
{
    gpio_set_value(gpio_test, 1);
    gpio_set_value(gpio_test, 0);
    hrtimer_forward_now(&m_timer,ktime_set(0, 62500));
    return HRTIMER_RESTART;
}
```

其中 gpio\_test 为输出引脚,为了方便输出查看。但是用示波器查看引脚波形时,发现虽然设定的周期为62.5us,但是输出总是为72us左右,而且偶尔会有两个波形靠的很近(也就是说周期突然变为10us以下)。我将周期设到40us的话,就会出现72us和10us经常交替出现,无法实现精确的40us的波形,如果设置到100us时,则波形就是100us了,而且貌似没有看到有10us以下的周期出现。

#### 7、高精度定时器 posix timer

最强大的定时器接口来自POSIX时钟系列,其创建、初始化以及删除一个定时器的行动被分为三个不同的函数: timer create()(创建定时器)、timer settime()(初始化定时器)以及 timer delete()(销毁它)。

创建一个定时器:

int timer\_create(clockid\_t clock\_id, struct sigevent \*evp, timer\_t \*timerid)

• 1

进程可以通过调用 Timer create() 创建特定的定时器,定时器是每个进程自己的,不是在 fork 时继承的。Tock id 说明定时器是基于哪个时钟的,\*timerid 装载的是被创建的定时器的 ID。该函数创建了定时器,并将他的 ID 放入timerid指向的位置中。参数evp指定了定时器到期要产生的异步通知。如果evp为 NULL,那么定时器到期会产生默认的信号,对 CLOCK REALTIMEN来说,默认信号就是SIGALRM。如果要产生除默认信号之外的其它信号,程序必须将 evp->sigev signo 设置为期望的信号码。struct sigevent 结构中的成员 evp->sigev notify说明了定时器到期时应该采取的行动。通常,这个成员的值为SIGEV SIGNAL,这个值说明在定时器到期时,会产生一个信号。程序可以将成员evp->sigev notify设为SIGEV NONE来防止定时器到期时产生信号。

如果几个定时器产生了同一个信号,处理程序可以用 evp->sigev value来区分 是哪个定时器产生了信号。要实现这种功能,程序必须在为信号安装处理程序时,使 用struct sigaction的成员sa flags中的标志符SA SIGINFO。 clock id取值为以下: CLOCK REALTIME : Systemwide realtime clock. CLOCK MONOTONIC: Represents monotonic time. Cannot be set. CLOCK PROCESS CPUTIME ID : High resolution per-process timer. CLOCK THREAD CPUTIME ID : Thread-specific timer. CLOCK REALTIME HR : High resolution version of CLOCK REALTIME. CLOCK MONOTONIC HR : High resolution version of CLOCK MONOTONIC. struct sigevent int sigev\_notify; //notification type int sigev signo; //signal number union sigval sigev\_value; //signal value void (\*sigev notify function) (union sigval); pthread\_attr\_t \*sigev\_notify\_attributes; } union sigval int sival int; //integer value void \*sival\_ptr; //pointer value

通过将evp->sigev notify设定为如下值来定制定时器到期后的行为:

SIGEV\_NONE: 什么都不做,只提供通过timer\_gettime和timer\_getoverrun查询超时信息。

SIGEV\_SIGNAL: 当定时器到期,内核会将sigev\_signo所指定的信号传送给进程。在信号处理程序中, si value会被设定会sigev value。

SIGEV\_THREAD: 当定时器到期,内核会(在此进程内)以

sigev\_notification\_attributes为线程属性创建一个线程,并且让它执行

sigev\_notify\_function,传入sigev\_value作为为一个参数。

启动一个定时器:

timer\_create()所创建的定时器并未启动。要将它关联到一个到期时间以及启动时钟周期,可以使用timer\_settime()。

int timer\_settime(timer\_t timerid, int flags, const struct itimerspec \*value,
struct itimerspect \*ovalue);

```
struct itimespec {
    struct timespec it_interval;
    struct timespec it_value;
};
```

12345

如同settimer(), it\_value用于指定当前的定时器到期时间。当定时器到期, it\_value的值会被更新成it\_interval 的值。如果it\_interval的值为0,则定时器不

是一个时间间隔定时器,一旦it\_value到期就会回到未启动状态。timespec的结构提供了纳秒级分辨率:

```
struct timespec{
    time_t tv_sec;
    long tv_nsec;
};
```

1234

如果flags的值为TIMER\_ABSTIME,则value所指定的时间值会被解读成绝对值(此值的默认的解读方式为相对于当前的时间)。这个经修改的行为可避免取得当前时间、计算"该时间"与"所期望的未来时间"的相对差额以及启动定时器期间造成竞争条件。

如果ovalue的值不是NULL,则之前的定时器到期时间会被存入其所提供的 itimerspec。如果定时器之前处在未启动状态,则此结构的成员全都会被设定成0。 获得一个活动定时器的剩余时间:

```
int timer_gettime(timer_t timerid, struct itimerspec *value);
```

• 1

取得一个定时器的超限运行次数:

有可能一个定时器到期了,而同一定时器上一次到期时产生的信号还处于挂起状态。在这种情况下,其中的一个信号可能会丢失。这就是定时器超限。程序可以通过调用timer\_getoverrun来确定一个特定的定时器出现这种超限的次数。定时器超限只能发生在同一个定时器产生的信号上。由多个定时器,甚至是那些使用相同的时钟和信号的定时器,所产生的信号都会排队而不会丢失。

```
int timer getoverrun(timer t timerid);
```

执行成功时,timer\_getoverrun()会返回定时器初次到期与通知进程(例如通过信号)定时器已到期之间额外发生的定时器到期次数。举例来说,在我们之前的例子中,一个1ms的定时器运行了10ms,则此调用会返回9。如果超限运行的次数等于或大于DELAYTIMER MAX,则此调用会返回DELAYTIMER MAX。

执行失败时,此函数会返回-1并将errno设定会EINVAL,这个唯一的错误情况代表timerid指定了无效的定时器。

删除一个定时器:

```
int timer_delete (timer_t timerid);
```

一次成功的timer\_delete()调用会销毁关联到timerid的定时器并且返回0。执行失败时,此调用会返回-1并将errno设定会 EINVAL,这个唯一的错误情况代表timerid不是一个有效的定时器。

```
例1:
void handle()
time_t t;
char p[32];
 time(&t);
 strftime(p, sizeof(p), "%T", localtime(&t));
 printf("time is %s\n", p);
int main()
struct sigevent evp;
 struct itimerspec ts;
 timer t timer;
 int ret;
 evp. sigev value. sival ptr = &timer;
 evp. sigev notify = SIGEV SIGNAL;
 evp. sigev signo = SIGUSR1;
 signal(SIGUSR1, handle);
 ret = timer create(CLOCK REALTIME, &evp, &timer);
```

```
if( ret )
  perror("timer_create");
ts.it_interval.tv_sec = 1;
ts.it_interval.tv_nsec = 0;
ts.it_value.tv_sec = 3;
ts.it_value.tv_nsec = 0;
ret = timer_settime(timer, 0, &ts, NULL);
if( ret )
  perror("timer_settime");
while(1);
}
```

```
例2:
void handle(union sigval v)
time_t t;
 char p[32];
 time(&t);
 strftime(p, sizeof(p), "%T", localtime(&t));
 printf("%s thread %lu, val = %d, signal captured.\n", p, pthread_self(),
v.sival_int);
return;
int main()
struct sigevent evp;
 struct itimerspec ts;
 timer t timer;
 int ret;
          (&evp,
                 0,
                                 (evp));
 memset
                        sizeof
 evp. sigev_value. sival_ptr = &timer;
 evp. sigev_notify = SIGEV_THREAD;
 evp.sigev_notify_function = handle;
 evp. sigev_value. sival_int = 3; //作为handle()的参数
 ret = timer_create(CLOCK_REALTIME, &evp, &timer);
 if (ret)
 perror("timer_create");
 ts. it interval. tv sec = 1;
 ts.it_interval.tv_nsec = 0;
 ts.it_value.tv_sec = 3;
 ts.it_value.tv_nsec = 0;
 ret = timer settime(timer, TIMER ABSTIME, &ts, NULL);
 if (ret)
 perror("timer_settime");
while (1):
```