



# Alocação Dinâmica de Memória

## Alocação de Memória

- Duas maneiras (mais comuns) de reservar memória:
  - a. Reserva estática de espaços de memória com tamanho fixo, na forma de variáveis locais :

```
int a; char nome[64];
```

b. Reserva dinâmica de espaços de memória de tamanho arbitrário, com o auxílio de ponteiros:

```
int *a; char *nome;
```

- Variáveis não podem ser acrescentadas em tempo de execução
  - Porém, um programa pode precisar de quantidade variável de memória
- A reserva só ocorre durante a execução do programa, através de requisições ao SO

## Mapa de Memória

Pilha

**HEAP** 

Variáveis Globais

Código do Programa

- Possui o endereço de retorno das chamadas de função;
- argumentos para funções;
- variáveis locais;

Região de memória livre, que um programa pode utilizar, via funções de alocação dinâmica de C;

Mapa conceitual de memória de um programa em C

## Alocação de Memória

- Vantagens da alocação dinâmica:
  - Flexibilidade: muitas vezes não temos como prever, antecipadamente, as necessidades de uso de memória.
  - Economia: podemos reservar memória de acordo com a necessidade imediata. Evitamos super-dimensionamentos.
- Desvantagem principal:
  - Gerenciamento de Memória:
    - A alocação dinâmica atribui parte da responsabilidade de gerenciar memória ao programador. Essa tarefa, geralmente, é propensa a erros de difícil detecção e correção.
    - Gerenciar a memória envolve: reserva de memória, acesso correto às regiões alocadas, liberação de regiões não mais utilizadas

## Funções de Alocação em C

- A alocação e liberação de espaços de memória é feito por funções da biblioteca "stdlib.h" (em alguns sistemas "malloc.h")
- As principais:
  - malloc(size): "memory allocation" Aloca espaço em memória
  - <u>free(ref)</u>: Libera espaço em memória, alocado dinamicamente
- Alternativas:
  - <u>calloc(n, size)</u>: "count allocation (?)" Aloca espaço em memória para um array de n elementos de tamanho size
  - <u>realloc(ref, size)</u>: Modifica o tamanho de um bloco de memória previamente alocado.



Funções de Alocação Dinâmica: referência

## Função malloc()

- Aloca um bloco consecutivo de bytes na memória e retorna o endereço deste bloco.
- Devemos informar o tamanho do bloco, por parâmetro, em número de bytes
  - Frequentemente, devemos usar a função "sizeof()"
- O espaço alocado pode ser usado para armazenar qualquer tipo de dado (void \*).
  - Devemos converter o tipo genérico retornado (void \*) para o tipo desejado (cast)

```
Aluno *a;
a = (Aluno *)malloc(sizeof(Aluno));
```

## Função free()

- Libera o uso de um bloco de memória, permitindo que este espaço seja reaproveitado.
- Deve ser passado para a função free() exatamente o mesmo endereço retornado por uma chamada da função malloc()
- A determinação do tamanho do bloco a ser liberado é feita automaticamente.

```
int *p;
p = (int*) malloc(100 * sizeof(int));
free(p);
```

## Função calloc()

 Função equivalente a malloc(), usada para alocar espaço para um vetor de elementos

```
calloc(10, sizeof(int)) \equiv malloc(10 * sizeof(int))
```

- Devemos informar, por parâmetro, o tamanho do vetor e o tamanho (em bytes) de cada elemento desse vetor.
  - O espaço alocado é iniciado com bits 0
- Esta função também retorna um ponteiro para void (void\*)
  - Devemos converter o tipo genérico retornado para o tipo desejado

```
Aluno *a;
a = (Aluno *)calloc(10, sizeof(Aluno));
```

## Função realloc()

- Função utilizada para modificar o tamanho ocupado por uma área de memória já alocada
- Devemos informar, por parâmetro, a referência da área a ser redimensionada, e o novo tamanho (em bytes).
  - Se a área original não puder ser redimensionada, uma nova área é criada, e a antiga é liberada.
- Esta função também retorna um ponteiro para void (void\*)

```
Ex: int *a, *b;
    a = (int *)malloc(sizeof(int));
    b = (int *)realloc(a, sizeof(int)*4);

OBS: realloc(NULL, size) = malloc(size)
```

## Exemplo: Alocação de Matrizes

No caso de vetores multidimensionais (e.g. matrizes), devemos alocar um vetor de apontadores, i.e. um apontador por linha, e depois um vetor de elementos para cada linha

### Exercício (Lab 4)

- 8. Implemente um programa que:
  - a. Crie uma função que receba "tam" como parâmetro um número inteiro entre 10 e 100. Então, deve criar um vetor de inteiros com números entre 0 e 50, cujo tamanho é definido por "tam".
  - b. Crie uma função que receba dois vetores de inteiros (e seus respectivos tamanhos), como parâmetro, e retorne a concatenação dos dois como um terceiro vetor.
  - c. Crie uma função que receba como parâmetro um vetor de inteiros (e seu tamanho), e imprima seus elementos na tela.
  - d. O programa principal deve usar a função em (a.) para criar dois vetores de inteiros de tamanhos distintos (definidos pelo usuário). Deve, então, usar a função em (b.) para concatenar os dois vetores. Finalmente, deve usar a função em (c.) para imprimir os dois vetores originais e o vetor retornado.

### Exercício (Lab 4)

9. Altere o programa do Exercício 7, de forma que no lugar de variáveis do tipo Pessoa e Endereço, ponteiros para esses tipos sejam declarados.

Implemente a função

```
Pessoa criaPessoa ()
```

que deve instanciar Pessoa (e Endereço) e deve pedir ao usuário todas as informações (não usual, mas funciona como exercício)

Altere a função abaixo para que receba os dados do endereço e crie um novo objeto Endereco, para associar a "p"

```
void alteraEndereco (Pessoa *p, <dados de endereço>)
```


Faça as alterações que achar necessárias às outras funções, para que continuem funcionando.





### Introdução:

- Programas consistem em 2 coisas:
  - 1. Algoritmos e
  - 2. Estruturas de dados (ED)



- A organização da informação e a forma de acesso é normalmente determinada pela natureza do problema
- TADs são como generalizações de tipos primitivos
  - Exemplo: o conjunto dos inteiros acompanhado das operações de adição, subtração e multiplicação. Um número Complexo não possui suporte nativo: usamos TADs.

dados

operações

## Definição:

- Tipo Abstrato de Dados é uma especificação de tipo contendo um conjunto de dados e operações que podem ser executadas sobre esses dados.
  - Descreve quais dados podem ser armazenados (características) e como eles podem ser manipulados (operações)
  - Mas não descreve como isso é implementado no programa
- TADs são geralmente implementados através de tipos compostos heterogêneos (Registros), associados a um conjunto de funções que operam sobre essa estrutura.
- Exemplo:

```
struct Estudante {
    char nome [64]; int idade; char matricula[10]
}
int maiorDeIdade(Estudante estudante); //retorna 1 se verdadeiro
void validaMatricula(Estudante estudante); // efetua matricula
```

#### Encapsulamento:

- Tipos Abstratos de Dados utilizam o conceito de Encapsulamento, para reduzir dependências entre as estruturas e garantir o comportamento correto das operações sobre os dados.
  - Encapsular: esconder aquilo que n\u00e3o deve ser manipulado diretamente.

- Importante: em um TAD, os dados armazenados são acessados sempre através das funções definidas para ele, e nunca diretamente
  - Independência: é possível alterar a estrutura interna de um TAD sem afetar código cliente
  - Consistência: as funções definidas para um TAD garantem que os dados serão sempre acessados na ordem e da forma corretas

### Exemplo:

#### **Mundo Real**



Pessoa

#### Dados de Interesse

• Idade da Pessoa

# ESTRUTURA de Armazenamento

• Tipo Inteiro

#### Possíveis OPERAÇÕES

- Nasce (idade = 0);
  - Aniversário

(idade = idade + 1)

## Exemplo:

#### **Mundo Real**



Fila de Espera

#### Dados de Interesse

 Nome de cada pessoa e sua posição na fila

# ESTRUTURA de Armazenamento

• Tipo Fila

#### Possíveis OPERAÇÕES

- Sai da Fila (o primeiro)
- Entra na Fila (no fim)

## Alocação para TADs

- Sempre que trabalhamos com tipos abstratos, devemos ter funções para cada operação sobre essa estrutura
- Essas funções, normalmente, recebem por parâmetro uma cópia do TAD que devem processar
  - Sempre que passamos um TAD por parâmetro, criamos uma cópia dessa estrutura
  - Isso é particularmente ineficiente para TADs com muitas informações
  - É mais eficiente se a criação do TAD for realizado por alocação dinâmica, e referência a essa área for passada por parâmetro

```
Lista criaLista() {
    /* 1000 posiçoes */
    Lista *a = (Lista *)malloc(sizeof(Lista));
    Lista a;
    a->lista = (int*)calloc(size, sizeof(int));
    a.ultimo = -1;
    return a;
}
```

## **Tipos Comuns:**

- Existem 4 tipos importantes de TADs, que estudaremos:
- Listas (Lineares e Encadeada)
- 2. Pilha
- 3. Fila
- Árvores Binárias
- Cada um desses TADs fornece uma solução para uma classe de problemas
- São essencialmente dispositivos que executam operações específicas de armazenamento e recuperação da informação
- Todos eles armazenam e manipulam itens de dados, onde um item é uma unidade de informação

### Exercício (Lab 5)

10. Sabemos que a linguagem C não possui o tipo String definido. Representamos textos como vetores de char e usamos funções de biblioteca para manipulá-los.

Vamos construir um TAD "String", que usa um vetor de char para representar o texto (como normalmente fazemos).

Vamos também definir algumas operações para esse TAD:

- a. String criaString(): cria uma string vazia ('\0')
- b. String criaString(char c[]): cria string contendo c[]
- c. void append(String s1, String s2): apenda s2 em s1
- d. void addChar(String s1, char c): adiciona c no final de s1
- e. String substring(String s1, int ini, int final):

  retorna substring delimitada por ini e final, como nova String

  (devemos usar alocação dinâmica para algumas tarefas)