# Lösung von Übungsblatt 10

### Aufgabe 1 (Router, Layer-3-Switch, Gateway)

1. Beschreiben Sie den Zweck von **Routern** in Computernetzen. (Erklären Sie auch den Unterschied zu Layer-3-Switches.)

Router verbinden logische Netze. Zudem ermöglichen Sie die Verbindung des lokalen Netzes (LAN) mit einem WAN.

2. Beschreiben Sie den Zweck von **Layer-3-Switches** in Computernetzen. (Erklären Sie auch den Unterschied zu Routern.)

Layer-3-Switches verbinden logische Netze. Sie werden aber nur innerhalb lokaler Netze verwendet, um verschiedene logischen Adressbereiche zu realisieren. Sie ermöglichen keine Verbindung mit einem WAN.

3. Beschreiben Sie den Zweck von **Gateways** in Computernetzen.

Gateways sind Protokollumsetzer. Sie ermöglichen Kommunikation zwischen Netzen, die auf unterschiedlichen Protokollen basieren und/oder unterschiedliche Adressierung verwenden.

4. Erklären Sie warum **Gateways** in der Vermittlungsschicht von Computernetzen heutzutage selten nötig sind.

Moderne Computernetze arbeiten fast ausschließlich mit dem Internet Protocol (IP). Darum ist eine Protokollumsetzung auf der Vermittlungsschicht meist nicht nötig.

# Aufgabe 2 (Adressierung mit IPv4)

1. Erklären Sie die Bedeutung von Unicast in der Vermittlungsschicht.

Eine IP-Adresse ist einem einzelnen Empfänger zugewiesen.

2. Erklären Sie die Bedeutung von **Broadcast** in der Vermittlungsschicht.

Über eines solche IP-Adresse werden alle Empfänger im Subnetzes erreicht.

3. Erklären Sie die Bedeutung von **Anycast** in der Vermittlungsschicht.

Eine IP-Adresse wird verwendet, um ein einzelnes Gerät aus einer Gruppe von Geräten anzusprechen.

Inhalt: Themen aus Foliensatz 10 Seite 1 von 7

4. Erklären Sie die Bedeutung von Multicast in der Vermittlungsschicht.

Eine IP-Adresse ist einer Gruppe von Empfängern zugewiesen.

Erklären Sie warum der IPv4-Adressraum nur 4.294.967.296 Adressen enthält.

IPv4-Adressen sind 32 Bits (4 Bytes) lang. Daher können  $2^{32} = 4.294.967.296$  Adressen dargestellt werden.

6. Erklären Sie warum das klassenlose Routing – Classless Interdomain Routing (CIDR) eingeführt wurde.

Netzklassen verschwenden viele Adressen und es sie können nicht dynamisch an Veränderungen angepasst werden.

7. Beschreiben Sie in einfachen Worten die **Funktionsweise von CIDR**. Legen Sie den Schwerpunkt auf die Art und Weise, wie IP-Adressen behandelt und Subnetze erstellt werden.

CIDR beschreibt die Unterteilung logischer Netze in Teilnetze (Subnetze). Alle Knoten in einem Netzwerk bekommen eine 32 Bits (4 Bytes) lange Netzmaske zugewiesen. Mit ihr wird die Anzahl der Subnetze und Hosts festgelegt. Die Netzmaske unterteilt die Hostadresse der IP-Adresse in Subnetznummer und Hostadresse. Einsen kennzeichnen den (Sub-)Netz-Nummernteil eines Adressraumes. Nullen kennzeichnen den Teil des Adressraumes, der für die Hostadressen zur Verfügung steht.

### Aufgabe 3 (Adressierung mit IPv4)

Berechnen Sie für jede Teilaufgabe die erste und letzte Hostadresse, die Netzadresse und die Broadcast-Adresse des Subnetzes.

151.175.31.100	10010111.10101111.00011111.01100100
255.255.254.0	11111111.11111111.11111110.00000000
151.175.30.0	10010111.10101111.00011110.00000000
151.175.30.1	10010111.10101111.00011110.00000001
151.175.31.254	10010111.10101111.00011111.11111110
151.175.31.255	10010111.10101111.00011111.11111111
151.175.31.100	10010111.10101111.00011111.01100100
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000
151.175.31.96	10010111.10101111.00011111.01100000
151.175.31.97	10010111.10101111.00011111.01100001
151.175.31.110	10010111.10101111.00011111.01101110
151.175.31.111	10010111.10101111.00011111.01101111
	255.255.254.0 151.175.30.0 151.175.30.1 151.175.31.254 151.175.31.255 151.175.31.100 255.255.255.240 151.175.31.96 151.175.31.97 151.175.31.110

Inhalt: Themen aus Foliensatz 10

IP-Adresse:	151.175.31.100	10010111.10101111.00011111.01100100
Netzmaske:	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000
Netzadresse?	151.175.31.0	10010111.10101111.00011111.00000000
Erste Hostadresse?	151.175.31.1	10010111.10101111.00011111.00000001
Letzte Hostadresse?	151.175.31.126	10010111.10101111.00011111.01111110
Broadcast-Adresse?	151.175.31.127	10010111.10101111.00011111.01111111

binäre Darstellung	dezimale Darstellung	binäre Darstellung	dezimale Darstellung
10000000	128	11111000	248
11000000	192	11111100	252
11100000	224	11111110	254
11110000	240	11111111	255

# Aufgabe 4 (Adressierung mit IPv4)

In jeder Teilaufgabe überträgt ein Sender ein IP-Paket an einen Empfänger. Berechnen Sie für jede Teilaufgabe die Subnetznummern von Sender und Empfänger und geben Sie an, ob das IP-Paket während der Übertragung das Subnetz verlässt oder nicht.

Sender: 11001001.00010100.11011110.00001101 201.20.222.13 Netzmaske: 11111111.11111111.11111111.11110000 255.255.255.240

\_\_\_\_\_

0000 => 0

Empfänger: 11001001.00010100.11011110.00010001 201.20.222.17 Netzmaske: 11111111.11111111.1111110000 255.255.255.240

-----

0001 => 1

Subnetznummer des Senders? 0

Subnetznummer des Empfängers? 1

Verlässt das IP-Paket das Subnetz [ja/nein]? ja

 Sender:
 00001111.11001000.01100011.00010111
 15.200.99.23

 Netzmaske:
 11111111.11000000.00000000.0000000
 255.192.0.0

\_\_\_\_\_

11 => 3

Empfänger: 00001111.11101111.00000001.00000001 15.239.1.1 Netzmaske: 11111111.11000000.00000000.00000000 255.192.0.0

-----

11 => 3

Subnetznummer des Senders? 3

Subnetznummer des Empfängers? 3

Verlässt das IP-Paket das Subnetz [ja/nein]? nein

### Aufgabe 5 (Adressierung mit IPv4)

Berechnen Sie für jede Teilaufgabe Netzmaske und beantworten Sie die Fragen.

1. Teilen Sie das Klasse C-Netz 195.1.31.0 so auf, das 30 Subnetze möglich sind.

Netzadresse: 11000011.00000001.00011111.00000000 195.1.31.0 Anzahl Bits für Subnetznummern? 30 Subnetze  $\Longrightarrow$  32 Adressen =  $2^5 \Longrightarrow$  5 Bits

für Subnetze

Netzmaske: 111111111.11111111.11111111.11111000 255.255.255.248

Anzahl Bits für Hostadressen? 3

Anzahl Hostadressen pro Subnetz?  $2^3=8$ . Davon sind zwei Adressen (Broadcast-Adresse und Netzdeskriptor) nicht nutzbar.

2. Teilen Sie das Klasse A-Netz 15.0.0.0 so auf, das 333 Subnetze möglich sind.

Netzadresse: 00001111.00000000.00000000.00000000 15.0.0.0

Anzahl Bits für Subnetznummern? 333 Subnetze  $\Longrightarrow$  512 Adressen =  $2^9 \Longrightarrow 9$  Bits für Subnetze

Netzmaske: 11111111.11111111.10000000.00000000 255.255.128.0

Anzahl Bits für Hostadressen? 15

Anzahl Hostadressen pro Subnetz?  $2^{15} = 32768$ . Davon sind zwei Adressen (Broadcast-Adresse und Netzdeskriptor) nicht nutzbar.

3. Teilen Sie das Klasse B-Netz 189.23.0.0 so auf, das 20 Subnetze möglich sind.

Netzadresse: 101111101.000101111.00000000.00000000 189.23.0.0

Anzahl Bits für Subnetznummern? 20 Subnetze  $\Longrightarrow$  32 Adressen =  $2^5 \Longrightarrow$  5 Bits

für Subnetze

Netzmaske: 11111111.11111111.11111000.00000000 255.255.248.0

Anzahl Bits für Hostadressen? 11

Anzahl Hostadressen pro Subnetz?  $2^{11} = 2048$ . Davon sind zwei Adressen (Broadcast-Adresse und Netzdeskriptor) nicht nutzbar.

4. Teilen Sie das Klasse C-Netz 195.3.128.0 in Subnetze mit je 17 Hosts auf.

Netzadresse: 11000011.00000011.10000000.00000000 195.3.128.0

Anzahl Bits für Hostadressen? 17 Hosts  $\Longrightarrow$  32 Adressen =  $2^5 \Longrightarrow 5$  Bits für Hosts

Hosts

Anzahl Bits für Subnetznummern? 8-5=3 Bit für Subnets

Anzahl möglicher Subnetze?  $2^3 = 8$ 

Netzmaske: 11111111.11111111.11111111.11100000 255.255.255.224

5. Teilen Sie das Klasse B-Netz 129.15.0.0 in Subnetze mit je 10 Hosts auf.

Netzadresse: 10000001.00001111.00000000.00000000 129.15.0.0

Anzahl Bits für Hostadressen? 10 Hosts  $\Longrightarrow$  16 Adressen =  $2^4$   $\Longrightarrow$  4 Bits für

Hosts

Anzahl Bits für Subnetznummern? 16-4=12 Bit für Subnets

Anzahl möglicher Subnetze?  $2^{12} = 4096$ 

Netzmaske: 11111111.11111111.11111111.11110000 255.255.255.240

binäre Darstellung	dezimale Darstellung	binäre Darstellung	dezimale Darstellung
10000000	128	11111000	248
11000000	192	11111100	252
11100000	224	11111110	254
11110000	240	11111111	255

### Aufgabe 6 (Private IP-Adressbereiche)

Nennen Sie die drei privaten IP-Adressbereiche.

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

### Aufgabe 7 (Adressierung mit IPv4)

Geben Sie für jede Teilaufgabe die korrekte **Netzmaske** an.

1. Maximal viele Subnetze mit je 5 Hosts in einem Klasse B-Netz.

5 Rechner. Dafür sind 3 Bit nötig.

255.255.255.248

2. 50 Subnetze mit je 999 Hosts in einem Klasse B-Netz.

999 Rechner. Dafür sind 10 Bit nötig.

255.255.252.0

3. 12 Subnetze mit je 12 Hosts in einem Klasse C-Netz.

12 Rechner. Dafür sind 4 Bit nötig.

255.255.255.240

Quelle: Jörg Roth. Prüfungstrainer Rechnernetze. Vieweg (2010)

#### Aufgabe 8 (Adressierung mit IPv6)

- 1. Vereinfachen Sie die folgende IPv6-Adressen:
  - 1080:0000:0000:0000:0007:0700:0003:316b

Lösung: 1080:7:700:3:316b

• 2001:0db8:0000:0000:f065:00ff:0000:03ec

Lösung: 2001:db8::f065:ff:0:3ec

• 2001:0db8:3c4d:0016:0000:0000:2a3f:2a4d

Lösung: 2001:db8:3c4d:16::2a3f:2a4d

• 2001:0c60:f0a1:0000:0000:0000:0000:0001

*Lösung:* 2001:A60:F0A0::1

• 2111:00ab:0000:0004:0000:0000:0000:1234

Lösung: 2111:ab:0:4::1234

- 2. Geben Sie alle Stellen der folgenden vereinfachten IPv6-Adressen an:
  - 2001::2:0:0:1

• 2001:db8:0:c::1c

*Lösung:* 2001:0db8:0000:000c:0000:0000:001c

• 1080::9956:0:0:234

*Lösung:* 1080:0000:0000:0000:9956:0000:0000:0234

• 2001:638:208:ef34::91ff:0:5424

Lösung: 2001:0638:0208:ef34:0000:91ff:0000:5424

• 2001:0:85a4::4a1e:370:7112

*Lösung:* 2001:0000:85a4:0000:0000:4a1e:0370:7112