# Lösung von Übungsblatt 8

### Aufgabe 1 (Schichten der Referenzmodelle)

1. Tragen Sie die Namen der Schichten der Referenzmodell in die Abbildung ein.

TCP/IP-Referenzmodell	Hybrides Referenzmodell	OSI-Referenzmodell
		Anwendungsschicht
		Darstellungsschicht
Anwendungsschicht	Anwendungsschicht	Sitzungsschicht
Transportschicht	Transportschicht	Transportschicht
Internetschicht	Vermittlungsschicht	Vermittlungsschicht
Netzzugangsschicht	Sicherungsschicht	Sicherungsschicht
	 Bitübertragungsschicht	Bitübertragungsschicht

2. Weisen Sie Fachbegriffe "Rahmen", "Pakete", "Segmente" und "Signale" den Schichten der Referenzmodelle in der Abbildung zu.

 $Signale \Longrightarrow Bitübertragungsschicht$ 

 $Rahmen \Longrightarrow Sicherungsschicht$ 

Pakete ⇒ Vermittlungsschicht

 $Segmente \Longrightarrow Transportschicht$ 

3. Warum werden die Darstellungsschicht und die Sitzungsschicht nicht intensiv verwendet?

Funktionalitäten, die für Sitzungs- und Darstellungsschicht vorgesehen sind, erbringen heute die Protokolle und Dienste der Anwendungsschicht.

4. Warum ist das hybride Referenzmodell verglichen mit dem TCP/IP-Referenzmodell näher an der Realität?

Das hybride Referenzmodell bildet die Funktionsweise von Computernetzen realistisch ab. Es unterscheidet die Bitübertragungsschicht und Sicherungsschicht. Es unterteilt die Anwendungsschicht nicht. Es kombiniert die Vorteile des TCP/IP-Referenzmodells und des OSI-Referenzmodells, ohne deren jeweilige Nachteile zu übernehmen.

Inhalt: Themen aus Foliensatz 8 Seite 1 von 4

## Aufgabe 2 (Übertragungsmedien)

1. Warum ist der Außenleiter (der Schirm) von **Koaxialkabeln** mit der Masse (Grundpotential) verbunden und umhüllt den Innenleiter vollständig?

Die Abschirmung des signalführenden Leiters durch die Umhüllung mit der Masse reduziert elektromagnetische Störungen.

2. Was ist ein **Transceiver**?

Ein Transceiver verbindet ein Endgerät mit dem Übertragungsmedium.

3. Warum verwenden moderne Ethernet-Standards **Twisted-Pair-Kabel** mit verdrillten Signalleitungen und nicht Kabel mit parallelen Signalleitungen?

Verdrillte Adernpaare bieten besseren Schutz gegen magnetischen Wechselfelder und elektrostatische Beeinflussungen von außen als Adern, die nur parallel geführt sind.

4. Zeigen Sie <u>rechnerisch</u>, wie das **Herausfiltern von Leitungsstörungen** bei Twisted-Pair-Kabeln mit verdrillten Signalleitungen funktioniert. Nehmen Sie dafür an, dass ein Signal als elektrische Spannung von 0,5 V übertragen werden soll. Diese Übertragung wird von einer Leitungsstörung beeinflusst, deren elektrische Spannung 0,25 V ist.

$$((+Nutzsignal) + (Störsignal)) - ((-Nutzsignal) + (Störsignal))$$
  
=  $2 * Nutzsignal$ 

$$(0,5V+0,25V)-(-0,5V+0,25V)=0,5V+0,25V+0,5V-0,25V=1V$$

5. Können **Patchkabel** mit einer Pinbelegung gemäß dem Standard **T568A** in einer Computernetzwerkinfrastruktur verwendet werden, die auf dem Standard **T568B** basiert?

Ob die Patchkabel nach T568A oder T568B aufgelegt sind ist egal, weil sie 1:1 verdrahtet sind.

6. Warum ist es nicht möglich, **Kabel mit Schirmung** zwischen **unterschied- lichen Gebäuden** zu verlegen?

Schirmung ist also nur dann sinnvoll, wenn beide Seiten eines Kabels auf dem selben Erdungspotenzial liegen und darum sollten Kabel mit Schirmung niemals zwischen Gebäuden verlegt werden. Ansonsten kommt es zum Ausgleichsstrom. Dieser kann zu Störungen im Betrieb führen oder gar zur Zerstörung von Netzwerkgeräten.

Inhalt: Themen aus Foliensatz 8 Seite 2 von 4

#### Aufgabe 3 (Schirmung bei Twisted-Pair-Kabeln)

Die folgenden Informationen stammen von existierenden Twisted-Pair-Netzwerkkabeln. Welche Aussagen können Sie zur **Gesamtschirmung** und **Paarabschirmung** dieser Kabel machen?

- 1. E138922 RU AWM 2835 24 AWG 60°C CSA LL81295 FT2 ETL VERIFIED EIA/TIA-568A CAT.5 UTP EVERNEW G3C511
  - $UTP = Unshielded Twisted Pair \implies kein Gesamtschirm, kein Paarschirm.$
- 2. E188601 (UL) TYPE CM 75°C LL84201 CSA TYPE CMG FT4 CAT.5E PATCH CABLE TO TIA/EIA 568A STP 26AWG STRANDED
  - $STP = Shielded Twisted Pair \Longrightarrow kein Gesamtschirm, Drahtgeflecht als Paarschirm.$
- 3. E324441 RU AWM 2835 24AWG 60°C 30V CHANGJIANG TIA/EIA 568B.2 UTP CAT.5e
  - $UTP = Unshielded Twisted Pair \implies kein Gesamtschirm, kein Paarschirm.$
- 4. SSTP ENHANCED CAT.5 350MHZ 26AWG X 4P PATCH TYPE CM (UL) C(UL) E200579 CMG CSA LL81924 3P VERIFIED
  - $SSTP = Screened Shielded Twisted Pair \Longrightarrow Drahtgeflecht als Gesamtschirm, Drahtgeflecht als Paarschirm.$
- 5. EC-net 7.5 m 11184406 13/03 PremiumNet 4 PAIR 26AWG S-FTP HF IEC 332-1 ENHANCED CATEGORY 5 PATCH CORD EN0173+ISO/IEC
  - SFTP = Screened Foiled Twisted Pair  $\Longrightarrow$  Drahtgeflecht als Gesamtschirm, Folie als Paarschirm.
- 6. (UL) E228252 TYPE CM 75°C 24AWG 4PR UTP C(UL) E228252 CMR 73°C ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2 CAT.5e
  - $UTP = Unshielded Twisted Pair \implies kein Gesamtschirm, kein Paarschirm.$

#### Aufgabe 4 (Repeater und Hubs)

1. Was ist der Zweck von **Repeatern** in Computernetzen?

Repeater sind Signalverstärker bzw. -aufbereiter. Sie verstärken empfangene elektrische oder optische Signale und reinigen sie vom vom Rauschen und von Jitter.

Inhalt: Themen aus Foliensatz 8 Seite 3 von 4

2. Was ist der Hauptunterschied zwischen Repeatern und Hubs?

 $Hubs\ sind\ Repeater\ mit>2\ Schnittstellen.$ 

3. Warum benötigen Repeater und Hubs keine **physischen oder logischen Adressen**?

Sie leiten empfangene Signale nur weiter. Dafür brauchen Sie keine Adressen. Zudem arbeiten sie transparent und kommunizieren nur auf der Bitübertragungsschicht.

Inhalt: Themen aus Foliensatz 8 Seite 4 von 4