## 10. Foliensatz Betriebssysteme und Rechnernetze


Prof. Dr. Christian Baun

Frankfurt University of Applied Sciences (1971-2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften christianbaun@fb2.fra-uas.de

#### Vermittlungsschicht

Geräte

- Aufgaben der Vermittlungsschicht (Network Layer):
  - Sender: Segmente der Transportschicht in Pakete unterteilen
  - Empfänger: Pakete in den Rahmen der Sicherungsschicht erkennen
  - Logische Adressen (IP-Adressen) bereitstellen
  - Routing: Ermittlung des besten Weges
  - Forwarding: Weiterleitung der Pakete zwischen logischen Netzen, also über physische Übertragungsabschnitte hinweg



Übungsblatt 10 wiederholt die für die Lernziele relevanten Inhalte dieses Foliensatzes

- Geräte: Router, Layer-3-Switch (Router ohne WAN-Schnittstelle)
- Protokolle: IPv4, IPv6, ICMP, IPX/SPX, DECnet

#### Sinnvolle Themen zur Vermittlungsschicht...

- ... und was aus Zeitgründen davon übrig bleibt...
  - Geräte der Vermittlungsschicht
    - Router

- Auswirkungen auf die Kollisionsdomäne
- Broadcast-Domäne (Rundsendedomäne)
- Adressierung in der Vermittlungsschicht
  - IPv4
  - IPv6
  - Fragmentieren von IP-Paketen
- Weiterleitung und Wegbestimmung
  - Distanzvektor-Routing-Protokolle
  - Link-State-Routing-Protokolle
- Diagnose und Fehlermeldungen mit ICMP
- Netzübergreifende Kommunikation ⇒ Internetworking (Zusammenfassung)
- Network Address Translation (NAT)

#### Router, Layer-3-Switch und Gateway

Geräte

- Router leiten Datenpakete zwischen Netzen mit eigenen logischen Adressbereichen weiter
  - Besitzen genau wie Hubs und Switche mehrere Schnittstellen
  - Ermöglichen die Verbindung des lokalen Netzes (LAN) mit einem WAN (z.B. via DSL oder 3G/4G Mobilfunk)
- Layer-3-Switche sind Router ohne WAN-Schnittstelle
- Gateways sind Protokollumsetzer
  - Ermöglichen Kommunikation zwischen Netzen, die auf unterschiedlichen Protokollen basieren
  - Gateways, die auf der Vermittlungsschicht arbeiten, heißen auch Mehrprotokoll-Router oder Multiprotokoll-Router

Host /	4	Rou	ıter	Host E	3
7				7	
6				6	
5				5	
4				4	
3		V-)	8	3	
2		2	2	2	
1		1	1	1	

Medium Medium






Die beiden unteren Bilder zeigen einen Linksys WRT54GL Wireless-G Wireless Router mit einem WAN-Port und einem 4-Port Switch

## Gateways (1/2)

- Moderne Computernetze arbeiten fast ausschließlich mit dem Internet Protocol (IP)
  - Darum ist eine Protokollumsetzung auf der Vermittlungsschicht heute meist nicht nötig
- In früheren Zeiten wurde bei der Konfiguration eines Endgeräts der Gateway als Default Gateway eintragen
  - Heute trägt man in diesem Feld den Router ein, weil man keinen Gateway mehr braucht
    - Der Begriff Default Router wäre heute also eigentlich passender




### Gateways (2/2)

Geräte

- Auch VPN-Gateways (Virtual Private Network) können auf der Vermittlungsschicht arbeiten (z.B. via Protokoll IPSec)
  - Sie ermöglichen über unsichere öffentliche Netze den sicheren Zugriff auf entfernte sichere Netze (z.B. Hochschul-/Firmennetze)
  - Dienste (z.B. Email), die nur innerhalb des sicheren Netzes zur Verfügung stehen, werden über eine getunnelte Verbindung genutzt

#### Site-to-Site VPN



#### Remote Access VPN bzw. End-to-Site VPN




## Adressierung in der Vermittlungsschicht mit IPv4 (1/2)

- Ausschließlich physische Adressierung via MAC-Adressen ist in Computernetzen mit eventuell globalen Ausmaßen nicht sinnvoll
  - Grund: Wartbarkeit
- Es sind logische Adressen nötig, die von der konkreten Hardware unabhängig sind
  - Mit logischer Adressierung wird die Teilnehmersicht für Menschen (logische Adressen) von der internen Sicht für Rechner und Software (physische Adressen) getrennt

## Adressierung in der Vermittlungsschicht mit IPv4 (2/2)

- Jedes IP-Paket enthält eine Empfängeradresse
  - Den Aufbau von IP-Adressen definiert das Internet Protocol (IP)



Geräte

- Eine IP-Adresse kann einen einzelnen Empfänger (Unicast) oder eine Gruppe von Empfängern bezeichnen (Multicast oder Broadcast)
- Einem Netzwerkgerät können auch mehrere IP-Adressen zugeordnet sein
- Bei Anycast erreicht man über eine Adresse einen einzelnen Empfänger aus einer Gruppe
  - Es antwortet der Empfänger, der über die kürzeste Route erreichbar ist

 $\label{eq:multicast} \mbox{Multicast verwenden zum Beispiel die Routing-Protokolle RIPv2 und OSPF und das Network Time Protocol (NTP) zur Synchronisierung von Uhren$ 

#### Aufbau von IP-Adressen


- IPv4-Adressen sind 32 Bits (4 Bytes) lang
  - $\bullet$  Daher können  $2^{32} = 4.294.967.296$  Adressen dargestellt werden

Adressraum = Menge aller gültigen Netzadressen

- Üblich ist die Darstellung in der sogenannten Dotted decimal notation
  - Die 4 Oktette werden als vier durch Punkte voneinander getrennte ganze Zahlen in Dezimaldarstellung im Bereich von 0 bis 255 geschrieben Beispiel: 141.52.166.25

#### Netzklassen, Netzwerkteil und Geräteteil

- Ursprünglich wurden IPv4-Adressen in Klassen von A bis C eingeteilt
  - Es existierten auch die Klassen D und E für spezielle Aufgaben
- Die 32 Bits einer IPv4-Adresse bestehen aus den beiden Feldern:
  - Netzadresse (Network Identifier bzw. Netzwerk-ID)
  - Hostadresse (Host Identifier bzw. Host-ID)
  - Klasse A: 7 Bits für Netzadresse und 24 Bits für Hostadresse
  - Klasse B: 14 Bits für Netzadresse und 16 Bits für Hostadresse
  - Klasse C: 21 Bits f
    ür Netzadresse und 8 Bits f
    ür Hostadresse



### Netzklassen (1/2)

Die Präfixe legen die Netzklassen und ihre Adressbereiche fest

Klasse	Präfix	Adressbereich	Netzteil	Hostteil
A	0	0.0.0.0 - 127.255.255.255	7 Bits	24 Bits
В	10	128.0.0.0 - 191.255.255.255	14 Bits	16 Bits
C	110	192.0.0.0 - 223.255.255.255	21 Bits	8 Bits
D	1110	224.0.0.0 - 239.255.255.255	_	_
Е	1111	240.0.0.0 - 255.255.255.255	_	_

- $2^7 = 128$  Klasse A-Netze mit mit jeweils maximal  $2^{24} = 16.777.216$  Hostadressen
- $2^{14} = 16.384$  Klasse B-Netze mit jeweils maximal  $2^{16} = 65.536$  Hostadressen
- $2^{21} = 2.097.152$  Klasse C-Netze mit jeweils maximal  $2^8 = 256$  Hostadressen
- Klasse D enthält Multicast-Adressen (zum Beispiel für IPTV)
- Klasse E ist für zukünftige (?!) Verwendungen und Experimente reserviert

#### Warum wird der Klasse E-Adressraum von IPv4 nicht verwendet?


"The class E space has 268 million addresses and would give us in the order of 18 months worth of IPv4 address use. However, many TCP/IP stacks, such as the one in Windows, do not accept addresses from class E space and will not even communicate with correspondents holding those addresses. It is probably too late now to change this behavior on the installed base before the address space would be needed."

Quelle: http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived\_issues/ipj\_10-3/103\_addr-cons.html

## Netzklassen (2/2)


- Praktisch relevant sind nur die Klassen A, B und C
- Ursprünglich war beabsichtigt, durch die Netzadresse physische Netze eindeutig zu identifizieren
  - Dieses Vorgehen bringt aber Nachteile mit sich
- Nachteile der Netzklassen:
  - Sie können nicht dynamisch an Veränderungen angepasst werden
  - Sie verschwenden viele Adressen
    - Ein Klasse C-Netz mit 2 Geräten verschwendet 253 Adressen
    - Bei Klasse C-Netzen kann der Adressraum rasch knapp werden
    - Ein Klasse B-Netz mit 256 Geräten verschwendet > 64.000 Adressen
    - Es gibt es nur 128 Klasse A-Netze
    - Migration vieler Geräte in eine andere Netzklasse ist aufwändig
- Lösung: Unterteilung logischer Netze in Teilnetze (Subnetze)
  - 1993: Einführung des klassenlosen Routings Classless Interdomain Routing (CIDR)

## Netzmaske (1/2)



- Um Subnetze zu bilden, ist eine (Sub-)Netzmaske nötig
  - Alle Knoten in einem Netzwerk bekommen eine Netzmaske zugewiesen
    - Länge: 32 Bits (4 Bytes)
    - Mit ihr wird die Anzahl der Subnetze und Hosts festgelegt
- Die Netzmaske unterteilt die Hostadresse der IP-Adresse in Subnetznummer und Hostadresse
  - Die Netznummer bleibt unverändert
  - Die Netzmaske fügt eine weitere Hierarchieebene in die IP-Adresse ein

# Netzmaske (2/2)



- Aufbau der Netzmaske:
  - Einsen kennzeichnen den (Sub-)Netz-Nummernteil eines Adressraumes
  - Nullen kennzeichnen den Teil des Adressraumes, der für die Hostadressen zur Verfügung steht
- Um z.B. ein Klasse B-Netz in 20 Subnetze aufzuteilen, sind 5 Bits nötig
  - Jedes Subnetz braucht nämlich seine eigene Subnetznummer und diese muss binär dargestellt werden
  - Werden 5 Bits für die Darstellung der Subnetznummern verwendet, bleiben noch 11 Bits für den Hostteil

Geräte

#### Schreibweise des Classless Interdomain Routing (CIDR)

- Seit Einführung des CIDR 1993 werden IP-Adressbereiche in der Notation Anfangsadresse/Netzbits vergeben
  - Die Netzbits sind die Anzahl der Einsen in der Netzmaske
- Die Tabelle zeigt die möglichen Aufteilungen eines Klasse C-Netzes in Subnetze

Netzbits	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
Netzmaske	0	128	192	224	240	248	252	254	255
Subnetzbits	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hostbits	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hostadressen	256	128	64	32	16	8	4	2	_
Hosts	254	126	62	30	14	6	2	0	_

#### Nicht alle Adressen können/sollen verwendet werden

Netzbits	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
Netzmaske	0	128	192	224	240	248	252	254	255
Subnetzbits	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hostbits	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hostadressen	256	128	64	32	16	8	4	2	_
Hosts	254	126	62	30	14	6	2	0	_

#### 2 Hostadressen können nicht an Knoten vergeben werden, weil Jedes (Sub-)-Netzwerk benötigt. .

- ullet eine Adresse (Netzdeskriptor) für das Netz selbst (alle Bits im Hostteil = 0)
- ullet eine Broadcast-Adresse, um alle Knoten im Netz zu adressieren (alle Bits im Hostteil =1)

#### 2 Subnetznummern sollen nicht verwendet werden

- Die Subnetznummern, die ausschließlich aus Nullen und ausschließlich aus Einsen bestehen, sollen nicht verwendet werden 

  diese Regel ist veraltet, wird aber häufig angewendet
- Moderne Router und Netzwerksoftware haben kein Problem damit, wenn alle möglichen Subnetznummern für existierende Subnetze vergeben werden

#### Bestimmung der nötigen Bits für Subnetze

Geräte

 Anhand der Tabelle ist es einfach, die nötigen Bits für Subnetze zu bestimmen

Netzbits	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
Netzmaske	0	128	192	224	240	248	252	254	255
Subnetzbits	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hostbits	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hostadressen	256	128	64	32	16	8	4	2	_
Hosts	254	126	62	30	14	6	2	0	_

- Beispiel: Ein Klasse C-Netz soll in 5 Subnetze mit jeweils maximal 25 Hosts aufgeteilt werden
  - Jedes Subnetz benötigt eine Subnetznummer
  - Für 5 Subnetze sind 3 Subnetzbits nötig
  - Mit Hilfe der restlichen 5 Bits im Hostteil können in jedem Subnetz bis zu 32 2 = 30 Hosts adressiert werden
  - Somit ist die Schrägstrichdarstellung /27 geeignet

#### Rechenbeispiel zu Subnetzen

- Beispiel: 172.21.240.90/27 ist eine Klasse B-Adresse (⇒ siehe Präfix)
  - /27 = Anzahl der Einsen in der Netzmaske
- IP-Adresse AND Netzmaske = Subnetzadresse

1 AND 1 = 1, 1 AND 0 = 0, 0 AND 1 = 0, 0 AND 0 = 0

Geräte

 IP-Adresse
 172.21.240.90
 10101100 00010101 11110000 01011010

 Netzmaske
 255.255.255.224
 11111111 1111111 1111111 11110000

 Subnetzadresse
 172.21.240.64
 10101100 00010101 11110000 0100000

 Subnetznummer
 1922
 10101100 00010101 11110000 01000000

• IP-Adresse AND (NOT Netzmaske) = Hostadresse

 IP-Adresse
 172.21.240.90
 10101100 00010101 11110000 01011010

 Netzmaske
 255.255.255.224
 11111111 1111111 1111111 1111111 1110000


 negierte Netzmaske
 000.000.000.31
 00000000 00000000 00000000 00011111

 Hostadresse
 26
 00000000 00000000 00000000 000011010

- ✓ 27 und Klasse B-Präfix ⇒ 11 Bits für die Subnetznummer
  - Es verbleiben 5 Bits und damit  $2^5 = 32$  Adressen für den Hostteil
    - Davon sind 30 Hostadressen für Netzwerkgeräte verfügbar

# Beispiel (1/4)

Geräte




Subnetzmaske: 255.255.255.0 Subnetzadresse: 128.96.33.0

Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie. dpunkt (2000)

- Alle Hosts im gleichen Subnetz haben die gleiche Subnetzmaske
- IP AND Subnetzmaske = Subnetzadresse
- Will ein Host ein Paket versenden, führt er ein AND zwischen der eigenen Subnetzmaske und der IP des Ziels durch
  - Stimmt das Ergebnis mit der Subnetzadresse des Senders überein, weiß er, dass das Ziel im gleichen Subnetz liegt
  - Ist das Ergebnis nicht gleich, muss das Paket an einen Router gesendet werden, der es an ein anderes Subnetz weiterleitet

# Beispiel (2/4)

Geräte



Subnetzadresse: 128.96.33.0

Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie. dpunkt (2000)

- Beispiel: Host 1 sendet ein Paket an Host 2 (128.96.34.139)
- Host 1 berechnet Subnetzmaske (255.255.255.128) AND Zieladresse (128.96.34.139) und erhält 128.96.34.128
- Das ist nicht die Subnetzadresse von Host 1
   ⇒ Host 2 ist in einem anderem Subnetz
- Host 1 übermittelt das Paket an seinen Standard-Router (128.96.34.1)
- Einträge in der Routing-Tabelle von Router 1

Subnetzadresse	Subnetzmaske	Nächster Hop
128.96.34.0	255.255.255.128	Port 0
128.96.34.128	255.255.255.128	Port 1
128.96.33.0	255.255.255.0	Router 2

 Routing-Protokolle/Algorithmen erstellen und pflegen die Einträge in den Routern

# Beispiel (3/4)

Geräte

Router 2

Subnetzmaske: 255.255.255.128 Subnetzadresse: 128.96.34.0 128.96.34.15

Host 1 Router 1 128.96.34.130

Subnetzmaske: 255.255.255.128 Subnetzadresse: 128 96 34 128

> 128.96.34.129 Host 2

> > Host 3

128.96.33.1

Subnetzmaske: 255.255.255.0 Subnetzadresse: 128.96.33.0


Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie. dpunkt (2000)

• Einträge in der Routing-Tabelle von Router 1

Subnetzadresse	Subnetzmaske	Nächster Hop	
128.96.34.0	255.255.255.128	Port 0	
128.96.34.128	255.255.255.128	Port 1	
128.96.33.0	255.255.255.0	Router 2	

- Der Router führt ein AND zwischen der Zieladresse und der Subnetzmaske jedes Eintrags durch
- Stimmt das Ergebnis mit der Subnetzadresse des Eintrage überein, leitet der Router das Paket an den Router oder Port weiter
- Router 1 berechnet für die 1. Zeile: Host 2 (128.96.34.139) AND Subnetzmaske (255.255.255.128) ist 128.96.34.128
- Das stimmt nicht mit der Subnetzadresse (128.96.34.0) überein

## Beispiel (4/4)



Subnetzmaske: 255.255.255.0 Subnetzadresse: 128.96.33.0

Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie. dpunkt (2000)

Einträge in der Routing-Tabelle von Router 1

Subnetzadresse	Subnetzmaske	Nächster Hop	
128.96.34.0	255.255.255.128	Port 0	
128.96.34.128	255.255.255.128	Port 1	
128.96.33.0	255.255.255.0	Router 2	

- Router 1 berechnet für die 2. Zeile: Host 2 (128.96.34.139) AND Subnetzmaske (255.255.255.128) ist 128.96.34.128
- Das stimmt mit der Subnetzadresse in der Routing-Tabelle überein
  - $\Longrightarrow$  Der 2. Tabelleneintrag ist ein Treffer
- Router 1 sendet das Paket über Port 1 an Host 2, weil der Port mit dem gleichen Netzwerk wie Host 2 verbunden ist

#### Wo kommen die Einträge in den Weiterleitungstabellen her?

- Durch Wegbestimmung (Routing) werden die Weiterleitungstabellen mit Routing-Protokollen erstellt
- Das Thema wird in der Vorlesung BSRN nicht behandelt

#### Private Netze - Private IP-Adressen

Geräte

- Auch im privaten LAN müssen IP-Adressen vergeben werden
  - Diese sollten nicht mit real existierenden Internetangeboten kollidieren
- Dafür existieren Adressbereiche mit privaten IP-Adressen
  - Diese Adressbereiche werden im Internet nicht geroutet

Adressbereich: 10.0.0.0 bis 10.255.255.255

CIDR-Notation: 10.0.0.0/8

Anzahl Adressen:  $2^{24} = 16.777.216$ 

Netzklasse: Klasse A. 1 privates Netz mit 16.777.216 Adressen

Adressbereich: 172.16.0.0 bis 172.31.255.255

CIDR-Notation: 172.16.0.0/12Anzahl Adressen:  $2^{20} = 1.048.576$ 

Netzklasse: Klasse B. 16 private Netze mit jeweils 65.536 Adressen

Adressbereich: 192.168.0.0 bis 192.168.255.255


CIDR-Notation: 192.168.0.0/16Anzahl Adressen:  $2^{16} = 65.536$ 

Netzklasse: Klasse C. 256 private Netze mit jeweils 256 Adressen

### Aufbau von IPv4-Paketen (1/4)

• Version (4 Bits)

- Version des Protokolls
  - Version =  $4 \Longrightarrow IPv4$
  - Version =  $6 \Longrightarrow IPv6$




- **IHL** = IP Header Length (4 Bits)
  - Länge des IP-Headers in Vielfachen von 4 Bytes
    - Beispiel: IHL =  $5 \Longrightarrow 5 * 4$  Bytes = 20 Bytes
  - Zeigt an, wo die Nutzdaten beginnen
- Service (8 Bits)
  - Hiermit ist eine Priorisierung von IP-Paketen möglich (Quality of Service)
  - Das Feld wurde mehrfach verändert (RFC 791, RFC 2474, RFC 3168)

### Aufbau von IPv4-Paketen (2/4)

#### • Paketlänge (16 Bits)

Geräte

- Länge des IP-Pakets (inkl. Header) in Bytes
- Das Feld ist 16 Bits groß
   ⇒ max. Paketlänge in
  IPv4: 65.535 Bytes



 Die Datenfelder Kennung, Flags und Fragment Offset steuern das Zusammensetzen fragmentierter IP-Pakete

Das Thema Fragmentierung von IP-Paketen wird in der Vorlesung BSRN nicht behandelt


- Time To Live (8 Bits)
  - Enthält die maximalen Hops
    - Jeder Router auf dem Weg zum Ziel verringert den Wert um eins
  - Das verhindert, das unzustellbare IP-Pakete endlos im Netz umherirren (kreisen)

# Aufbau von IPv4-Paketen (3/4)

#### Protokoll-ID (8 Bits)

Geräte

- Nummer des übergeordneten Protokolls in der Transportschicht
- TCP-Segment  $\Longrightarrow$  6
- UDP-Segment  $\Longrightarrow$  17
- ICMP-Nachricht ⇒ 1
- OSPF-Nachricht ⇒ 89




- Jedes IPv4-Paket enthält ein Feld für eine 16 Bits große Prüfsumme über die Daten des Headers
  - Weil sich bei jedem Router auf dem Weg zum Ziel der Inhalt des Datenfelds Time To Live ändert, müsste jeder Router die Prüfsumme überprüfen, neu berechnen und in den Header einsetzen

Router ignorieren die Prüfsumme üblicherweise, um die Pakete schneller weiterleiten zu können

Darum enthalten IPv6-Pakete auch kein Datenfeld für die Prüfsumme

### Aufbau von IPv4-Paketen (4/4)



- IP-Adresse (Sender) (32 Bits) enthält die Adresse des Senders und das Datenfeld IP-Adresse (Ziel) die Adresse des Ziels
- Optionen / Füllbits kann Zusatzinformationen wie einen Zeitstempel enthalten
  - Dieses letzte Feld vor dem Datenbereich mit den Nutzdaten wird gegebenenfalls mit Füllbits (Nullen) aufgefüllt, weil es wie der vollständige Header auch ein Vielfaches von 32 Bits groß sein muss
- Der abschließende Datenbereich enthält die Daten der Transportschicht

#### Diagnose und Fehlermeldungen mit ICMP

- Das Internet Control Message Protocol (ICMP) ermöglicht den Austausch von...
  - Diagnosemeldungen
  - Steuernachrichten

Geräte

- Fehlermeldungen
- ICMP ist ein Bestandteil (Partnerprotokoll) von IPv4
  - Es wird aber wie ein eigenständiges Protokoll behandelt

#### Für IPv6 existiert mit ICMPv6 ein ähnliches Protokoll


- Alle Router und Endgeräte können mit ICMP umgehen
- Typische Situationen, wo ICMP zum Einsatz kommt:
  - Ein Router verwirft ein IP-Paket, weil er nicht weiß, wie er es weiterleiten kann
  - Nur ein Fragment eines IP-Pakets kommt am Ziel an
  - Das Ziel eines IP-Pakets ist unerreichbar, weil die Time To Live (TTL) abgelaufen ist

#### **ICMP**

Geräte



 ICMP definiert verschiedene Informationsnachrichten, die ein Router zurücksenden kann



Version IHL Service Paketlänge

Kennung Flags Fragment Offset

Time To Live Protokoli-ID Header-Prüfsumme

IP-Adresse (Ziel)

Optionen / Füllbits

Datenbereich
(Daten der Transportschicht)

32 Bit (4 Bytes)

 ICMP-Nachrichten werden im Nutzdatenteil von IPv4-Paketen übertragen

- Im Header des IPv4-Pakets steht dann im Datenfeld Protokoll-ID der Wert 1
- Bei ICMPv6 ist die Protokoll-ID 58
- Kann ein ICMP-Paket nicht zugestellt werden, wird nichts unternommen

#### ICMP-Nachrichten

 Das Datenfeld **Typ** im ICMP-Header gibt den Nachrichtentyp an

(:-)/					
Тур	Code	Prüfsumme			
Daten (Optinal)					


32 Rit (4 Rytes)

- Code spezifiziert die Art der Nachricht innerhalb eines Nachrichtentyps
- Die Tabelle enthält einige Nachrichtentyp-Code-Kombinationen

Тур	Typname	Code	Bedeutung
0	Echo-Antwort	0	Echo-Antwort (Antwort auf ping)
3	Ziel nicht erreichbar	0	Netz unerreichbar
		1	Ziel unerreichbar
		2	Protokoll nicht verfügbar
		3	Port nicht verfügbar
		4	Fragmentierung nötig, aber im IP-Paket untersagt
		13	Firewall des Ziels blockt IP-Paket
5	Umleitung (Redirect)	0	Router informiert über eine bessere Route (IP des ersten Hops) zum Zielnetz
		1	Router informiert über eine bessere Route (IP des ersten Hops) zum Ziel-Host
8	Echo-Anfrage	0	Echo-Anfrage (ping)
11	Zeitlimit überschritten	0	TTL (Time To Live) abgelaufen
		1	Zeitlimit während der Defragmentierung überschritten


Das ICMP-Protokoll enthält noch viele weitere Nachrichtentyp-Code-Kombinationen (siehe RFC 792), aber die meisten wurden in der Praxis selten oder nie verwendet und gelten als veraltet (siehe RFC 6633 und RFC 6918)

### Anwendungsbeispiel für ICMP: traceroute (1/3)



- Ein weiteres Anwendungsbeispiel für ICMP ist das Werkzeug traceroute
- traceroute ermittelt, über welche Router Datenpakete bis zum Ziel vermittelt werden
  - Es misst auch die Round Trip Time (RTT) vom Sender zu jedem Router
- Der Sender schickt ein IP-Paket an den Empfänger mit TTL=1
- Router A empfängt das IP-Paket, setzt TTL=0, verwirft das IP-Paket und sendet eine ICMP-Nachricht vom Nachrichtentyp 11 und Code 0 an den Sender

### Anwendungsbeispiel für ICMP: traceroute (2/3)



- Daraufhin schickt der Sender ein IP-Paket an den Empfänger mit TTL=2
- Das IP-Paket wird von Router A weitergeleitet


Geräte

- Dabei wird auch der Wert von TTL dekrementiert
- Router B empfängt das IP-Paket, setzt TTL=0, verwirft das IP-Paket und sendet eine ICMP-Nachricht vom Nachrichtentyp 11 und Code 0 an den Sender

#### Achtung! Es gibt verschiedene Implementierungen von traceroute

tracert unter Windows verwendet standardmäßig ICMP aber traceroute unter Linux und Mac OS X verwendet standardmäßig UDP. Der Einsatz von ICMP kann aber via Kommandozeilenparameter –I erzwungen werden. Alternativ ist auch TCP möglich.

### Anwendungsbeispiel für ICMP: traceroute (3/3)



- Sobald der Wert von TTL groß genug ist, dass der Empfänger erreicht wird, sendet dieser eine ICMP-Nachricht vom Nachrichtentyp 3 und Code 3 an den Sender
- So kann der Sender via ICMP den Weg zum Empfänger nachvollziehen

```
$ traceroute -q 1 wikipedia.de
traceroute to wikipedia.de (134.119.24.29), 30 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (10.0.0.1) 1.834 ms
2 p3e9bf6a1.dip0.t-ipconnect.de (62.155.246.161) 8.975 ms
3 217.5.109.50 (217.5.109.50) 9.804 ms
4 ae0.cr-polaris.fra1.bb.godaddy.com (80.157.204.146) 9.095 ms
5 ae0.fra10-cr-antares.bb.gdinf.net (87.230.115.1) 11.711 ms
6 ae2.cgn1-cr-nashira.bb.gdinf.net (87.230.114.4) 13.878 ms
7 ae0.100.sr-jake.cgn1.dcnet-emea.godaddy.com (87.230.114.222) 13.551 ms
8 wikipedia.de (134.119.24.29) 15.150 ms
```

#### IPv6-Adressen und Netze

IPv6-Adressen bestehen aus 128 Bits (16 Bytes)

ICMP

- ullet Daher können 2<sup>128</sup>, also pprox 3,4 \* 10<sup>38</sup> Adressen dargestellt werden
- Einführung ist wegen des begrenzten Adressraums von IPv4 sinnvoll
- Problem: Dezimaldarstellung ist unübersichtlich
  - Aus diesem Grund stellt man IPv6-Adressen hexadezimal dar
    - Je 4 Bits werden als eine hexadezimale Zahl dargestellt
  - Je 4 Hexadezimalzahlen werden zu Blöcken gruppiert
  - Die Blöcke werden durch Doppelpunkte getrennt Beispiel: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
- Die letzten 4 Bytes (32 Bits) einer IPv6-Adresse dürfen auch in dezimaler Notation geschrieben werden
- Das ist sinnvoll, um den IPv4-Adressraum in den IPv6-Adressraum einzubetten ⇒ siehe Folie 62

#### Addresses only for documentation

#### Subnetze in IPv6

Geräte

- (Sub-)Netzmasken gibt es bei IPv6 nicht
  - Die Unterteilung von Adressbereichen in Subnetze geschieht durch die Angabe der Präfixlänge
- IPv6-Netze werden in CIDR-Notation angegeben
  - Die Adresse eines einzelnen Geräts hat manchmal ein angehängtes /128
  - Ein Beispiel ist die Loopback-Adresse von IPv6: ::1/128
    - Alle Bits außer das letzte Bit haben den Wert 0 (Bei IPv4 ist die Loopback-Adresse: 127.0.0.1)
  - Internetprovider (ISP) oder Betreiber großer Netze bekommen die ersten
     32 oder 48 Bits von einer Regional Internet Registry (RIR) zugewiesen
    - Diesen Adressraum teilt der Provider oder Netzbetreiber in Subnetze auf
    - Endkunden bekommen meist ein /64- oder sogar /56-Netz zugeteilt



 Bekommt ein Endkunde ein /56-Netz zugeteilt, sind die 8 Bits zwischen dem Präfix und der Interface Identifier das Subnet Präfix

#### IPv6-Adressen vereinfachen

- Regeln zur Vereinfachung (RFC 5952):
  - Führende Nullen innerhalb eines Blocks dürfen ausgelassen werden
  - Aufeinanderfolgende Blöcke, deren Wert 0 (bzw. 0000) ist, dürfen innerhalb einer IPv6-Adresse genau 1x ausgelassen werden
    - Das Auslassen wird durch 2 aufeinander folgende Doppelpunkte angezeigt
  - Gibt es mehrere Gruppen aus Null-Blöcken, ist es empfehlenswert die Gruppe mit den meisten Null-Blöcken zu kürzen
- Beispiele:
  - Die IPv6-Adresse von j.root-servers.net ist: 2001:0503:0c27:0000:0000:0000:0002:0030  $\implies$  2001:503:c27::2:30

#### Schreibweise von IPv6-Adressen (URLs)

- IPv6-Adressen werden in eckigen Klammern eingeschlossen
- Portnummern werden außerhalb der Klammern angehängt http://[2001:500:1::803f:235]:8080/
- Das verhindert, das die Portnummer als Teil der IPv6-Adresse interpretiert wird

### Struktur von IPv6-Adressen und Netzen


 IPv6-Adressen bestehen aus 2 Teilen

64 Bits	64 Bits		
Network Prefix	Interface Identifier		
2001:638:208:ef34	:0:ff:fe00:65		

- Präfix (Network Prefix)
  - Kennzeichnet das Netz
- Interface Identifier (Interface-ID)
  - Kennzeichnet eine Netzwerkgerät in einem Netz
    - Die Konfiguration bzw. Zuweisung der Interface-ID ist auf verschiedene Arten möglich (siehe Foliensatz 45)

# Gültigkeitsbereiche – Scopes (1/4)


- IPv6 unterscheidet nicht nur zwischen privaten und öffentlichen Adressen (wie IPv4), sondern auch mehrere Gültigkeitsbereiche (sog. Scopes)
- Jede IPv6-Adresse hat einen sogenannten Scope
- Der Gültigkeitsbereich ist der Teil eines Netzes, in dem die zugehörige Adresse als gültig betrachtet und weitergeleitet wird
- Host Scope: Loopback-Adresse
  - Die Loopback-Adresse ist ::1/128 ⇒ 0:0:0:0:0:0:0:1/128



# Gültigkeitsbereiche – Scopes (2/4)

ICMP

- Link-Local Scope: Link-Local (Unicast) Addresses (LLA)
  - Jede Netzwerkschnittstelle benötigt zu jeder Zeit eine Link-Local-Adresse
  - Link-Local-Adressen fe80::/10 sind nur im lokalen Netz gültig
  - Router leiten Pakete mit diesen Adressen nicht weiter




 Sie werden für die Kommunikation innerhalb des lokalen Netzes (z.B. WLAN oder Ethernet) benötigt und dienen u.a. dazu, eine global gültige IPv6-Adresse zu generieren oder über DHCPv6 zu beziehen 10 Rits 54 Rits

64 Rits

Link-Local Prefix	0-bits	Interface Identifier		
1111 1110 10	00 0000			

# Gültigkeitsbereiche – Scopes (3/4)

- Unique-Local Scope: Unique Local Addresses (ULA)
  - Router sollen die Adressen fc00::/7
     (⇒ fc00... bis fdff...) nicht
     außerhalb des lokalen
     Verwaltungsbereichs weiterleiten
  - Private Adressen zur lokalen
    Kommunikation innerhalb eines
    Verwaltungsbereichs (Organisation oder
    Standort)
- fc... ⇒ zugewiesene eindeutige ULA
  - Auf das Präfix fc folgt eine 40 Bits lange zugewiesene (eindeutige)
     Site-ID und eine 16 Bits lange Subnetz-ID
  - Weltweit gültige, eindeutige, von einem Provider vergebene Adressen
- fd... ⇒ lokal generierte ULA
  - Auf das Präfix fd folgt eine 40 Bits lange selbständig generierte (wahrscheinlich eindeutige) Site-ID und eine 16 Bits lange Subnetz-ID



# Gültigkeitsbereiche – Scopes (4/4)


- Global Scope: Global Unicast Addresses
  - Router leiten die Adressen 2000::/3
     (⇒ 2000... bis 3fff...) weiter

#### Site-Local Scope

Geräte

Der Site-Local Scope (siehe RFC1884) definiert Adressen (fec0::/10), die innerhalb des Netzwerks einer Organisation (*inside a site*), gültig sind. Der Scope gilt seit 2004 als veraltet – *obsolet* (siehe RFC3879).

Der Scope wurde 2005 (siehe RFC 4193) durch Unique Local Addresses (ULA) ersetzt



# Unique Local Addresses – ULA (RFC 4193)

Geräte

Die Tabelle zeigt das Adressierungsschema für statisches IPv6 RFC 4193

Präfix/Länge	Global-ID	Subnetz-ID	Interface-ID
fd00::/8	40 Bits	16 Bits	64 Bits
fd00::/8	12:3456:789a	0001	0000:0000:0000:0001


Resultierende IPv6-Adresse: fd12:3456:789a:0001:0000:0000:0000:0001
Vereinfachte IPv6-Adresse: fd12:3456:789a:1::1

- ULAs werden dort eingesetzt, wo eine Netz-ID (Netzwerk-Präfix) von einem Provider bereitgestellt wird
- Wird nur für lokalen Umgebungen (lokaler Verwaltungsbereich) genutzt
  - Diese Adressen werden nicht in das globale Internet geroutet
    - Bei lokal generierten ULAs sind Adresskonflikte möglich (aber sehr unwahrscheinlich)
  - ULAs sind analog zu privaten Adressen in IPv4
    - Sie werden innerhalb der Verwaltungsdomäne (Standort oder Organisation) verwendet

# IPv6-Multicast-Adressen (1/2)

Geräte

- IPv6 definiert keine Broadcast-Adressen
  - Multicast-Adressen emulieren die Broadcast-Funktionalität



- Bei Multicast-Adressen haben die ersten 8 Bits den Wert 11111111
  - Somit haben sie das Multicast-Präfix ff::/8
- Auf das Präfix folgen 4 Bits Flags (1-Bit-Felder) und 4 Bits für den Scope (Gültigkeitsbereich)

Die Flags sind im Rahmen dieser Vorlesung irrelevant und haben in der Praxis meist den Wert 0

 In der Praxis relevante Gültigkeitsbereiche (Scopes) sind die Werte 1 und 2 (⇒ siehe nächste Folie)

# IPv6-Multicast-Adressen (2/2)

Geräte

FF02::F

link-local

Präfix	Scope	Bedeutung
ff01	interface-local	Pakete an diese Adresse verlassen die Schnittstelle nicht ⇒ <b>Loopback</b>
ff02	link-local	Pakete werden von Routern nicht weitergeleitet $\Longrightarrow$ bleiben im Subnetz

Der veraltete (siehe RFC 3879) Gültigkeitsbereich ff05 (site-local) definiert, dass ein Paket nicht von Border-Routern weitergeleitet wird ⇒ es das Netz einer Organisation nicht verlässt

- Auf den Gültigkeitsbereich folgt die Multicast-Gruppen-ID
- Die Tabelle enthält einige gängige Multicast-Adressen

Adressen	Scope	Bedeutung (Adressen)
ff01::1	interface-local	alle Knoten im lokalen Knoten
ff01::2	interface-local	alle Router (typischerw. SoftwRouter-Instanzen) im lokalen Knoten
ff02::1	link-local	alle Knoten im lokalen Netz $\Longrightarrow$ emuliert <b>Broadcast</b>
ff02::2	link-local	alle lokalen Router
ff02:1:2	link-local	all lokale DHCPv6-Server
ff02::9	link-local	alle lokalen Router, die das Routing-Protokoll RIP einsetzen
ff02::5	link-local	alle lokalen Router, die das Routing-Protokoll OSPF einsetzen
ff02::6	link-local	alle lokalen designierten Router, die OSPF einsetzen

alle Geräte, die UPnP (Universal Plug and Play) einsetzen

# Konfiguration der Schnittstellenkennung (Interface-ID)

 Die Interface-ID kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden

64 Bits	64 Bits		
Network Prefix	Interface Identifier		
2001:638:208:ef34	:0:ff:fe00:65		

- Statische manuelle Adressierung
  - Interface ID manuell festlegen möglich, aber unpraktisch
- 2 Zustandslose automatische Adresskonfiguration (RFC 4862)
  - Interface-ID (64 Bits) aus der MAC-Adresse (48 Bits) berechnen
     Die Interface-ID heißt dann Extended Unique Identifier (EUI)
  - Optionale Erweiterung: Stable Privacy Addresses (RFC 7217)
    - Dauerhafte Interface-ID mit Hilfe eines zufälligen geheimen Schlüssels berechnen (ohne Verwendung der MAC-Adresse), um Anonymität zu gewährleisten
  - Optionale Erweiterung: Privacy Extension (RFC 4941)
    - Regelmäßige Berechnung einer neuen Interface-ID unter Verwendung einer Zufallszahl (ohne Verwendung der MAC-Adresse), für noch mehr Anonymität
- **Netzwerkkonfiguration über DHCPv6 einstellen** (RFC 8415)
  - Einzige Möglichkeit zur Adresskonfiguration, die zustandsbehaftet (stateful) funktioniert


# Stateless Address Autoconfiguration – SLAAC (RFC 4862)

- Automatische zustandslose IPv6-Adressgenerierung durch Verwendung der MAC-Adresse
- MAC in eine Host-ID umwandeln
  - Die MAC-Adresse wird halbiert
    - 1.Teil bildet die ersten 24 Bits
    - 2.Teil bildet die letzten 24 Bits der modifizierten EUI-64-Adresse
  - Bitmuster der 16 Bits in der Mitte der EUI-64-Adresse: 1111 1111 1111 1110 (hex: FFFE)
  - Abschließend das siebte Bits invertieren
- Nachteil: Einfache Rückgewinnung der MAC-Adresse ( Datenschutzbedenken)

#### Router => Advertisement Daemon (radvd)

Geräte

Für die automatische Vergabe von Netzwerk-Präfixen benötigt der Router einen radvd zur Verwaltung von Netzwerk-Präfixen im Netzwerk. Ohne radvd wird das Link-Local-Präfix fe80::/64 zugewiesen



Extended Unique Identifier (64 Bits)

# Stateless Address Autoconfiguration – Schritte

• In der Praxis arbeitet SLAAC in 5 Schritten

Geräte

- Client erzeugt eine modifizierte EUI-64 Host-ID aus seiner eigenen MAC-Adresse
- Olient erzeugt eine Link-Local-Adresse (LLA) mit Präfix fe80::/64

Durch die Verkettung beider Teile entsteht eine 128-Bit-IPv6-Adresse´, die im lokalen Netz gültig ist

- Olient sendet zur Erkennung doppelter Adressen Duplicate Address Detection (DAD) eine Neighbor Solicitation (NS)-Nachricht mit seiner eigenen Link-Local-Adresse über Multicast im Link-Local-Netz und wartet, ob eine Neighbor Advertisement (NA)-als Antwort eintrifft (siehe Folie 51)
- Client sendet eine Router Solicitation (RS) Nachricht an den Router (siehe Folie 54)
- Souter sendet eine Router Advertisement (RA)-Nachricht an den Client und übergibt das global gültige Netzwerk-Präfix (siehe Folie 53)

# IPv6 Neighbor Discovery Protocol

Geräte

- IPv6 implementiert keine Broadcast-Adressen und es gibt keine zum Address Resolution Protocol (ARP) vergleichbare Lösung
  - Allerdings ist die Auflösung von IPs in MAC-Adressen auch hier nötig
- Das Neighbor Discovery Protocol (NDP) löst MACs aus IPv6-Adressen auf und nutzt dafür Multicast-Adressen

In IPv6 beschreibt der Begriff Neighbor Knoten, die sich im gleichen Netzwerk der Sicherungsschicht (Data Link Layer) befinden


- NDP-Nachrichten werden als Nutzdaten in ICMPv6-Nachrichten ausgetauscht
- NDP implementiert 5 Arten von Nachrichten
  - Router Solicitation (ICMPv6 Typ 133)
  - Router Advertisement (ICMPv6 Typ 134)
  - Neighbor Solicitation (ICMPv6 Typ 135)
  - Neighbor Advertisement (ICMPv6 Typ 136)
  - Redirect Message (ICMPv6 Typ 137)

Mit der Redirect Message informiert ein Router über eine bessere Route (anderer First Hop  $\implies$  anderer lokaler Router) für ein Ziel. Dieser Nachrichtentyp wird in dieser Vorlesung nicht weiter behandelt

Internetworking + NAT

# Neighbor Solicitation – NS (1/2)

Geräte




Die Nachricht Neighbor Solicitation (NS) ist die IPv6-Alternative zu einer ARP-Anfrage bei der Nutzung von IPv4

- Anforderung der MAC-Adresse eines Nachbarn
  - In der Abbildung fordert Knoten A die MAC-Adresse von Knoten B an
- Ziel-IP-Adresse im IPv6-Paket = **Solicited-node multicast address** 
  - Jeder Knoten tritt einer Multicast-Gruppe für jede konfigurierte IPv6-Adresse bei
    - Die Multicast-Gruppe hat die Adresse FF02::1:FFXX:XXXX

XX:XXXX steht für die letzten 6 hexadezimalen Zeichen der Link-Local (Unicast) Adresse (LLA)

# Neighbor Solicitation – NS (2/2)

Geräte



- Ziel-MAC-Adresse im Rahmen = Multicast-MAC-Adresse
  - Die Multicast-MAC-Adresse ist 33:33.XX:XX:XX:XX


XX:XX:XX steht für die letzten 8 hexadezimalen Zeichen der Multicast-Adresse des angefragten Knotens

# Erkennung doppelter Adressen mit Neighbor Solicitation

- Die Nachricht Neighbor Solicitation (NS) wird auch zur Erkennung von Adressduplikaten – Duplicate Address Detection (DAD) verwendet
  - Wenn ein Knoten eine vorläufige (tentative) IPv6-Adresse für sich selbst generiert, muss er prüfen, dass kein anderer Knoten im Netz diese Adresse bereits verwendet
- Der Knoten sendet eine Nachricht Neighbor Solicitation (NS) an die Adresse, die er selbst verwenden m\u00f6chte
  - ullet Absenderadresse ist die unspezifische Adresse (::  $\Longrightarrow$  128 Nullbits)
  - Wenn ein Knoten im lokalen Netz diese IP-Adresse bereits verwendet, handelt es sich um ein Duplikat
    - Der Knoten antwortet mit einer Nachricht Neighbor Advertisement (NA) an die link-lokale Multicast-Adresse FF02::1 (jeder Knoten im lokalen Netzwerk erhält diese Nachricht)
  - Der Knoten, der die Nachricht Neighbor Solicitation (NS) gesendet hat, muss eine neue Adresse erzeugen und die Duplicate Address Detection erneut durchführen
  - Wenn für einige Zeit keine Nachricht Neighbor Advertisement (NA) empfangen wird, kann die Adresse verwendet werden (⇒ kein Duplikat)

### Neighbor Advertisement - NA


Geräte



Die Nachricht Neighbor Advertisement (NA) ist die IPv6-Alternative zu einer ARP-Antwort bei der Nutzung von IPv4


- Antwort auf eine Neighbor Solicitation (NS) Nachricht
- Neighbor Advertisement ist eine Unicast-Nachricht
  - Hier werden keine Multicast-Adressen verwendet

### Router Advertisement - RA



- Router senden in regelmäßigen Abständen (die Zeit kann eingestellt werden) RA-Nachrichten in angeschlossene Netze
  - Damit informieren sie über ihre Anwesenheit, das Netzwerk-Präfix, die Präfix-Länge und u.a. die MTU
  - Zieladresse im IPv6-Paket ist die link-lokale Multicast-Adresse FF02::1 um alle Knoten im lokalen Netz zu erreichen
- Die RA-Nachricht enthält auch das Flag managed
  - Ist es gesetzt, soll der Client die Adresse nicht zustandslos selbst festlegen, sondern von einem DHCPv6-Server anfordern (zustandsbehaftet)

### Router Solicitation - RS



- Wenn ein Knoten nicht auf eingehende RA-Nachrichten (Router Advertisement) warten möchte, kann er diese anfordern, indem er RS-Nachrichten sendet
  - Zieladresse im IPv6-Paket ist die link-lokale Multicast-Adresse FF02::2 um alle Router im lokalen Netz zu erreichen
  - In der Abbildung fordert Knoten A von jedem lokalen Router die RS-Nachricht an

# SLAAC-Erweiterung: Stable Privacy (RFC 7217) – (1/3)

- Optionale Erweiterung von SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)
- Definiert die Adresserzeugung ohne Verwendung einer MAC-Adresse
  - Ein zufälliger geheimer Schlüssel wird erstellt und für die Generierung der Interface-ID verwendet
    - Der geheime Schlüssel ist eine 128-Bit lange hexadezimale Zeichenfolge, die aussieht wie eine IPv6-Adresse

#### Speicherort des geheimen Schlüssels in Linux und erforderlicher Kernel-Parameter

Der stabile geheime Schlüssel ist in der Datei /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/stable\_secret gespeichert und wird durch Setzen des Kernel-Parameters addr\_gen\_mode=3 erzeugt


#### Beispiel für einen geheimen Schlüssel

- \$ cat /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/stable\_secret
  c8c8:036d:9312:71e2:eadc:7c9f:0535:649a
  - Vorteile:

- Verbesserte Sicherheit, da keine MAC-Adresse für die Erzeugung verwendet wird
  - Die MAC-Adresse des Knoten wird nicht preisgegeben ⇒ Anonymität
- Stabile Adresse f
  ür den Knoten
  - Einmal generiert, ändert sich die Interface-ID nicht (bis zum Neustart)

# SLAAC-Erweiterung: Stable Privacy (RFC 7217) – (2/3)

Learned from ICMPv6 RA or Link-Local Unicast Prefix




**IPv6 Address** 

 Pseudozufällige Funktion zur Erzeugung der Schnittstellen-ID: F(Prefix, Net Iface, Network ID, DAD Counter, key)

- Prefix: Aus einer ICMPv6 Router Advertisement (RA) Nachricht oder dem Link-Local Unicast Präfix entnommen
- Net Iface: Der Netzwerkschnittstelle zugeordnete ID (z.B. wlan0)
- Network ID: Dem Netzwerk zugeordnete ID. z. B. der WLAN Service Set Identifier (SSID)
- DAD\_Counter: Zum Auflösen von DAD-Konflikten (Duplicate Address Detection). Der Anfangswert ist 0. Er wird für jede neue Adresse, die konfiguriert wird, um 1 erhöht.
- kev: 128 Bits langer geheimer Schlüssel

# SLAAC-Erweiterung: Stable Privacy (RFC 7217) – (3/3)




- SHA-1 und SHA-256 sind zwei mögliche Optionen für F()
  - Aber nicht MD5 (siehe RFC 6151)

#### Beispiel für eine erzeugte Adresse mit Stable Privacy

Geräte

MAC: 86:3a:ea:8a:a7:d9 stable-privacy -> inet6 fe80::6f6d:80e:ab6c:65a0/64 link local EUI-64 -> inet6 fe80::843a:eaff:fe8a:a7d9/64


# SLAAC-Erweiterung: Privacy Extension (RFC 4941) - (1/2)



- Optionale Erweiterung von SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)
- Definiert die Adressgenerierung mit einer Zufallszahl

- Die Interface-ID wird nur vorübergehend verwendet
  - Eine neue Interface-ID wird in regelmäßigen Zeitabständen erzeugt
  - Alte Interface-IDs bleiben für bestehende Verbindungen gültig
- Vorteil: Es wird keine MAC-Adresse verwendet
  - $\Longrightarrow$  Verbesserte Sicherheit + Anonymität
    - Die MAC-Adresse des Knotens wird nicht angezeigt
- Nachteil: Die Adresse verfällt ⇒ sie ist nicht stabil

### SLAAC-Erweiterung: Privacy Extension (RFC 4941) – (2/2)



### Beispiel für eine zufällig erzeugte Adresse mit Privacy Extension

MAC: 86:3a:ea:8a:a7:d9

Geräte

privacy-extension -> inet6 fd12::8992:3c03:d6e2:ed72/64


link local -> inet6 fe80::843a:eaff:fe8a:a7d9/64

### Zufällige erzeugte Interface-ID

Die oben gezeigte Adresse wird zufällig und temporär generiert und kann nicht zu irgendwelchen Merkmalen des Knotens zurückverfolgt werden

# DHCPv6 (RFC 8415) - (1/2)

- Der Knoten fordert mit einer RS-Nachrich an die Multicast-Adresse ff02::2 (alle Router) ein Präfix für eine global gültige Adresse an
- ② Der Router antwortet mit einer RA-Nachricht, in der das Flag managed gesetzt ist
- Der Knoten sendet eine Nachricht DHCPv6 SOLICIT an die Multicast-Adresse ff02::1:2 (alle DHCPv6-Server)
- Alle DHCPv6-Server in Reichweite antworten mit einer Nachricht DHCPv6 ADVERTISE, die eine Netzwerkkonfiguration enthält (DNS-Server, NTP-Server, ein Präfix für die global gültige Adresse,...)




DHCPv6 ist die einzige zustandsbehaftete Möglichkeit der IPv6-Adresskonfiguration

# DHCPv6 (RFC 8415) - (2/2)

- Der Knoten wählt ein Konfigurationsangebot aus und fordert es mit einer Nachricht DHCPv6 REQUEST an
- Der DHCPv6-Server markiert die IP in seinem Adresspool mit der Client-ID als zugewiesen und quittiert die Anfrage mit einer Nachricht DHCPv6 REPLY

# DHCPv6 und DHCP (für IPv4) sind beides Protokolle der Anwendungsschicht

DHCPv6 verwendet UDP über die Ports 547 (Server oder Relay Agent) und 546 (Client)



### IPv4-Adressen in IPv6-Netze einbetten (IPv4 mapped)

- Eine global geroutete (Unicast) IPv4-Adresse kann als IPv6-Adresse dargestellt und somit in den IPv6-Adressraum integriert werden
  - Diese Vorgehensweise heißt in der Literatur IPv4 mapped
- Dafür erhält die IPv4-Adresse einen 96 Bits langen Präfix: 0:0:0:0:0:FFFF::/96

ICMP

80 Bits			16 Bits	32 Bits		
0000	0000	0000	0000	0000	FFFF	IPv4-Adresse

 Die IPv4-Adresse darf in hexadezimaler oder in dezimaler Schreibweise dargestellt sein

Beispiel

IPv4-Adresse: 131.246.107.35

IPv6-Adresse: 0:0:0:0:0:FFFF:83F6:6B23


Kurzschreibweisen: ::FFFF:83F6:6B23

::FFFF:131.246.107.35

### Aufbau von IPv6-Paketen

32 Bit (4 Bytes)

 Der Header von IPv6-Paketen hat eine feste Länge (320 Bits ⇒ 40 Bytes)




 Im Feld Next Header kann auf einen Erweiterungs-Kopfdatenbereich (Extension Header) oder das Protokoll der Transportschicht (z.B. TCP = Typ 6 oder UDP = Typ 17) verwiesen werden

Konzept: Vereinfachte (reduzierte) Paketstruktur und gleichzeitig können zusätzliche (neue) Funktionen durch eine Kette von Erweiterungs-Kopfdaten (*Extension Headers*) hinzugefügt werden

Das Thema Extension Header (siehe RFC 2460 und RFC 4303) wird in dieser Vorlesung nicht behandelt

# Netzübergreifende Kommunikation (1/6)


- Internetworking = Kommunikation zwischen Netzwerkgeräten mit Protokollen der Sicherungsschicht und Vermittlungsschicht über Netze, die auf unterschiedlichen Vernetzungstechnologien basieren können
- Denkbares Szenario für Internetworking



# Netzübergreifende Kommunikation (2/6)

In diesem Szenario haben alle Kommunikationspartner öffentliche IP-Adressen

- X will ein IP-Paket an Y senden
  - Dafür muss X die logische Adresse (IP-Adresse) von Y kennen



#### Sie wissen bereits...

Geräte

Für die Weiterleitung auf der Sicherungsschicht ist zudem die **physische Adresse** (MAC-Adresse) nötig

- X berechnet die Subnetznummern
  - ullet Netzmaske $_{X}$  AND IP-Adresse $_{X}$  = Subnetznummer des eigenen Netzes
  - Netzmaskey AND IP-Adressey = Subnetznummer des Netzes von Y

# Netzübergreifende Kommunikation (3/6)

ullet Identische Subnetznummern  $\Longrightarrow$  X und Y sind im gleichen logischen Subnetz

### Sie wissen bereits (aus diesem Foliensatz)...


Ein logisches Subnetz deckt mindestens ein physisches Netz ab und kann immer nur mit einer Schnittstelle eines Routers verbunden sein

Unterschiedliche Subnetznummern ⇒ X und Y sind in verschiedenen logischen Subnetzen
 ⇒ Der lokale Router muss sich um die Weiterleitung und Wegbestimmung kümmern

### Sie wissen bereits (aus Foliensatz 9)... Befinden sich 2 Kommunikationspartner im gleichen logischen und phys

Geräte

Kommunikationspartner im gleichen logischen und physischen Netz, kann der Sender via Adressauflösung mit ARP die MAC-Adresse von Empfängers erfahren




 Hier handelt es sich um Kommunikation über logische und physische Netzgrenzen hinweg

# Netzübergreifende Kommunikation (4/6)


### Sie wissen bereits (aus Foliensatz 9)...

- ARP ist nur für die Auflösung der MAC-Adressen im lokalen physischen Netz zuständig
- Grund: ARP-Anfragen werden in Rahmen der Sicherungsschicht gesendet
- Das Feld mit der Zieladresse enthält die Broadcast-Adresse
- Solche Rahmen werden von Bridges und Switches nicht weitergeleitet
   Darum ist mit ARP keine netzübergreifende Adressauflösung möglich
- Im Nutzdatenteil des Rahmens befindet sich das IP-Paket für Y mit der IP-Adresse von X als Quelle und der IP-Adresse von Y als Ziel



# Netzübergreifende Kommunikation (5/6)


- Der Router empfängt das IP-Paket
  - Er ermittelt mit seiner lokalen Routing-Tabelle, die alle ihm bekannten logischen Netze enthält, die korrekte Schnittstelle für die Weiterleitung des Pakets
- Der Router ist über eine seiner Schnittstellen mit dem physischen Netz verbunden ist, über das auch Y erreichbar ist



- Der Router ermittelt die MAC-Adresse von Y via Adressauflösung mit ARP
- Der Router verpackt das IP-Paket in einem Rahmen
  - Das Feld mit der Senderadresse enthält die MAC-Adresse des Routers
  - Das Feld mit der Zieladresse enthält die MAC-Adresse von Y

# Netzübergreifende Kommunikation (6/6)


- Möglicherweise ist die maximale Paketlänge (Maximum Transmission Unit) von Netz B kleiner als die von Netz A
  - Dann kann es abhängig von der Größe des weiterzuleitenden IP-Pakets nötig sein, dass der Router das empfangene Paket in mehrere kleinere Pakete fragmentiert (wegen Zeitmangel in BSRN gestrichen)
- Die IP-Adressen von Sender (X) und Empfänger (Y) im IP-Paket werden bei der Weiterleitung nicht verändert



# Network Address Translation (1/5)


- Problem: Die allerwenigsten Haushalte, Unternehmen und Bildungs-/Forschungseinrichtungen haben genug öffentlich erreichbare IPv4-Adressen, um alle ihre Netzwerkgeräte mit eigenen IPs auszustatten
  - Darum verwenden lokale Netze meist einen privaten IPv4-Adressraum (siehe Folie 23)
  - Problem: Wie k\u00f6nnen Netzwerkger\u00e4te in privaten Netzen mit Netzwerkger\u00e4ten mit global erreichbaren Adressen kommunizieren?
  - Lösung: Network Address Translation (NAT)
    - Der lokale Router gibt sich selbst als Quelle derjenigen IP-Pakete aus, die er aus dem direkt verbundenen privaten Netz ins Internet weiterleitet
    - Zudem leitet er eintreffende Antworten zu den Teilnehmern im direkt verbundenen privaten Netz zu

# Network Address Translation (2/5)




- Die Clients X, Y und Z befinden sich in einem Netz mit einem privaten IP-Adressbereich
- Nur der Router hat eine global erreichbare IP-Adresse
  - Er wirkt für die Außenwelt nicht wie ein Router, sondern wie ein Netzwerkgerät mit einer einzelnen öffentlich registrierten IP-Adresse

# Network Address Translation (3/5)




- Client X fordert eine Webseite vom Server an
  - Die Anfrage (Nachricht 1) enthält als Quelladressen die IP-Adresse und Portnummer von X und als Zieladressen die IP-Adresse und Portnummer des Servers
- Der Router ersetzt in der weitergeleiteten Anfrage (Nachricht 2) die IP und Portnummer des Clients durch seine eigenen Adressen

# Network Address Translation (4/5)



- Die Zuordnungen zwischen den Ports des Routers und den zugehörigen Netzwerkgeräten im lokalen Netz speichert der Router in einer NAT-Übersetzungstabelle (NAT Translation Table)
- Die Antwort des Servers (Nachricht 3) ist an den Router adressiert
  - Dieser ersetzt die Adressinformationen entsprechend der Tabelle und leitet die Antwort an X weiter (Nachricht 4)

# Network Address Translation (5/5)



- Bei IPv6 ist NAT unnötig, weil der Adressraum groß genug ist, um allen Netzwerkgeräten global erreichbare Adressen zuzuweisen
  - Ob das aus Gründen der Sicherheit allerdings ratsam ist, ist umstritten
    - NAT verbessert die Netzwerksicherheit, weil es die Topologie des lokalen Netzes vor der Außenwelt verbirgt
- NAT bei IPv6: IPv6-to-IPv6 Network Address Translation (NAT66)