Geräte der Vermittlungsschicht


Prof. Dr. Christian Baun

Frankfurt University of Applied Sciences (1971-2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften christianbaun@fb2.fra-uas.de

#### Vermittlungsschicht

Geräte der Vermittlungsschicht

- Aufgaben der Vermittlungsschicht (Network Layer):
  - Sender: Segmente der Transportschicht in Pakete unterteilen
  - Empfänger: Pakete in den Rahmen der Sicherungsschicht erkennen
  - Logische Adressen (IP-Adressen) bereitstellen
  - Routing: Ermittlung des besten Weges
  - Forwarding: Weiterleitung der Pakete zwischen logischen Netzen, also über physische Übertragungsabschnitte hinweg



- Geräte: Router, Layer-3-Switch (Router ohne WAN-Schnittstelle)
- Protokolle: IPv4, IPv6, ICMP, IPX/SPX, DECnet

#### Sinnvolle Themen zur Vermittlungsschicht...


- ... und was aus Zeitgründen davon übrig bleibt...
  - Geräte der Vermittlungsschicht
    - Router
    - Auswirkungen auf die Kollisionsdomäne
    - Broadcast-Domäne (Rundsendedomäne)
  - Adressierung in der Vermittlungsschicht
    - Aufbau von IP-Adressen
    - Netzklassen, Netzwerkteil und Geräteteil, Subnetze und Netzmaske
    - Private IP-Adressen
    - Aufbau von IP-Paketen
    - Fragmentieren von IP-Paketen
  - Weiterleitung und Wegbestimmung
    - Distanzvektor-Routing-Protokolle
    - Link-State-Routing-Protokolle
  - Diagnose und Fehlermeldungen mit ICMP
  - Netzübergreifende Kommunikation  $\Longrightarrow$  Internetworking (Zusammenfassung)
  - Network Address Translation (NAT)

#### Router, Layer-3-Switch und Gateway

Geräte der Vermittlungsschicht

000

- Router leiten Datenpakete zwischen Netzen mit eigenen logischen Adressbereichen weiter
  - Besitzen genau wie Hubs und Switche mehrere Schnittstellen
  - Ermöglichen die Verbindung des lokalen Netzes (LAN) mit einem WAN (z.B. via DSL oder 3G/4G Mobilfunk)
- Layer-3-Switche sind Router ohne WAN-Schnittstelle
- Gateways sind Protokollumsetzer
  - Ermöglichen Kommunikation zwischen Netzen, die auf unterschiedlichen Protokollen basieren.
  - Gateways, die auf der Vermittlungsschicht arbeiten, heißen auch Mehrprotokoll-Router oder Multiprotokoll-Router



Medium Medium






Die beiden unteren Bilder zeigen einen Linksys WRT54GL Wireless-G Wireless Router mit einem WAN-Port und einem 4-Port Switch

### Gateways (1/2)


- Moderne Computernetze arbeiten fast ausschließlich mit dem Internet Protocol (IP)
  - Darum ist eine Protokollumsetzung auf der Vermittlungsschicht heute meist nicht nötig
- In früheren Zeiten wurde bei der Konfiguration eines Endgeräts der Gateway als **Default** Gateway eintragen
  - Heute trägt man in diesem Feld den Router ein, weil man keinen Gateway mehr braucht
    - Der Begriff Default Router wäre heute also eigentlich passender



### Gateways (2/2)

- Auch VPN-Gateways (Virtual Private Network) können auf der Vermittlungsschicht arbeiten (z.B. via Protokoll IPSec)
  - Sie ermöglichen über unsichere öffentliche Netze den sicheren Zugriff auf entfernte sichere Netze (z.B. Hochschul-/Firmennetze)
  - Dienste (z.B. Email), die nur innerhalb des sicheren Netzes zur Verfügung stehen, werden über eine getunnelte Verbindung genutzt

#### Site-to-Site VPN




#### Remote Access VPN bzw End-to-Site VPN



- Ausschließlich physische Adressierung via MAC-Adressen ist in Computernetzen mit eventuell globalen Ausmaßen nicht sinnvoll
  - Grund: Wartbarkeit
- Es sind logische Adressen nötig, die von der konkreten Hardware unabhängig sind
  - Mit logischer Adressierung wird die Teilnehmersicht für Menschen (logische Adressen) von der internen Sicht für Rechner und Software (physische Adressen) getrennt

### Adressierung in der Vermittlungsschicht (2/2)

- Jedes IP-Paket enthält eine Empfängeradresse
  - Den Aufbau von IP-Adressen definiert das Internet Protocol (IP)



- Eine IP-Adresse kann einen einzelnen Empfänger (Unicast) oder eine Gruppe von Empfängern bezeichnen (Multicast oder Broadcast)
- Einem Netzwerkgerät können auch mehrere IP-Adressen zugeordnet sein
- Bei Anycast erreicht man über eine Adresse einen einzelnen Empfänger aus einer Gruppe
  - Es antwortet der Empfänger, der über die kürzeste Route erreichbar ist

Multicast verwenden zum Beispiel die Routing-Protokolle RIPv2 und OSPF und das Network Time Protocol (NTP) zur Synchronisierung von Uhren Anvcast verwenden zum Beispiel einigen Root-Nameserver im Domain Name Svstem

Prof. Dr. Christian Baun - 10. Foliensatz Betriebssysteme und Rechnernetze - FRA-UAS - SS2021


- IPv4-Adressen sind 32 Bits (4 Bytes) lang
  - Daher können  $2^{32} = 4.294.967.296$  Adressen dargestellt werden

Adressraum = Menge aller gültigen Netzadressen

- Üblich ist die Darstellung in der sogenannten Dotted decimal notation
  - Die 4 Oktette werden als vier durch Punkte voneinander getrennte ganze Zahlen in Dezimaldarstellung im Bereich von 0 bis 255 geschrieben Beispiel: 141.52.166.25

#### Netzklassen, Netzwerkteil und Geräteteil

- Ursprünglich wurden IPv4-Adressen in Klassen von A bis C eingeteilt
  - Es existierten auch die Klassen D und E für spezielle Aufgaben
- Die 32 Bits einer IPv4-Adresse bestehen aus den beiden Feldern:
  - Netzadresse (Network Identifier bzw. Netzwerk-ID)
  - Hostadresse (Host Identifier bzw. Host-ID)
  - Klasse A: 7 Bits f
    ür Netzadresse und 24 Bits f
    ür Hostadresse
  - Klasse B: 14 Bits f
     ür Netzadresse und 16 Bits f
     ür Hostadresse
  - Klasse C: 21 Bits f
     ür Netzadresse und 8 Bits f
     ür Hostadresse



### Netzklassen (1/2)

• Die Präfixe legen die Netzklassen und ihre Adressbereiche fest

Klasse	Präfix	Adressbereich	Netzteil	Hostteil
А	0	0.0.0.0 - 127.255.255.255	7 Bits	24 Bits
В	10	128.0.0.0 - 191.255.255.255	14 Bits	16 Bits
C	110	192.0.0.0 - 223.255.255.255	21 Bits	8 Bits
D	1110	224.0.0.0 - 239.255.255.255	_	_
E	1111	240.0.0.0 - 255.255.255.255		

- ho  $2^{14}=16.384$  Klasse B-Netze mit jeweils maximal  $2^{16}=65.536$  Hostadressen
- ho 2<sup>21</sup> = 2.097.152 Klasse C-Netze mit jeweils maximal 2<sup>8</sup> = 256 Hostadressen
- Klasse D enthält Multicast-Adressen (zum Beispiel für IPTV)
- Klasse E ist für zukünftige (?!) Verwendungen und Experimente reserviert


#### Warum wird der Klasse E-Adressraum von IPv4 nicht verwendet?

"The class E space has 268 million addresses and would give us in the order of 18 months worth of IPv4 address use. However, many TCP/IP stacks, such as the one in Windows, do not accept addresses from class E space and will not even communicate with correspondents holding those addresses. It is probably too late now to change this behavior on the installed base before the address space would be needed."


Quelle: http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived\_issues/ipj\_10-3/103\_addr-cons.html

- Praktisch relevant sind nur die Klassen A. B und C
- Ursprünglich war beabsichtigt, durch die Netzadresse physische Netze eindeutig zu identifizieren
  - Dieses Vorgehen bringt aber Nachteile mit sich
- Nachteile der Netzklassen:
  - Sie können nicht dynamisch an Veränderungen angepasst werden
  - Sie verschwenden viele Adressen
    - Ein Klasse C-Netz mit 2 Geräten verschwendet 253 Adressen
    - Bei Klasse C-Netzen kann der Adressraum rasch knapp werden
    - Ein Klasse B-Netz mit 256 Geräten verschwendet > 64.000 Adressen
      - Es gibt es nur 128 Klasse A-Netze
    - Migration vieler Geräte in eine andere Netzklasse ist aufwändig
- Lösung: Unterteilung logischer Netze in Teilnetze (Subnetze)
  - 1993: Einführung des klassenlosen Routings Classless Interdomain Routing (CIDR)

Geräte der Vermittlungsschicht



- Um Subnetze zu bilden, ist eine (Sub-)Netzmaske nötig
  - Alle Knoten in einem Netzwerk bekommen eine Netzmaske zugewiesen
    - Länge: 32 Bits (4 Bytes)
    - Mit ihr wird die Anzahl der Subnetze und Hosts festgelegt
- Die Netzmaske unterteilt die Hostadresse der IP-Adresse in Subnetznummer und Hostadresse
  - Die Netznummer bleibt unverändert
  - Die Netzmaske fügt eine weitere Hierarchieebene in die IP-Adresse ein



- Aufbau der Netzmaske.
  - Einsen kennzeichnen den (Sub-)Netz-Nummernteil eines Adressraumes
  - Nullen kennzeichnen den Teil des Adressraumes, der für die Hostadressen zur Verfügung steht
- Um z.B. ein Klasse B-Netz in 20 Subnetze aufzuteilen, sind 5 Bits nötig
  - Jedes Subnetz braucht nämlich seine eigene Subnetznummer und diese muss binär dargestellt werden
  - Werden 5 Bits für die Darstellung der Subnetznummern verwendet, bleiben noch 11 Bits für den Hostteil

### Schreibweise des Classless Interdomain Routing (CIDR)

- Seit Einführung des CIDR 1993 werden IP-Adressbereiche in der Notation Anfangsadresse/Netzbits vergeben
  - Die Netzbits sind die Anzahl der Einsen in der Netzmaske
- Die Tabelle zeigt die möglichen Aufteilungen eines Klasse C-Netzes in Subnetze

Netzbits	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
Netzmaske	0	128	192	224	240	248	252	254	255
Subnetzbits	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hostbits	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hostadressen	256	128	64	32	16	8	4	2	_
Hosts	254	126	62	30	14	6	2	0	_

#### Nicht alle Adressen können/sollen verwendet werden

Netzbits	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
Netzmaske	0	128	192	224	240	248	252	254	255
Subnetzbits	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hostbits	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hostadressen	256	128	64	32	16	8	4	2	
Hosts	254	126	62	30	14	6	2	0	

#### 2 Hostadressen können nicht an Knoten vergeben werden, weil Jedes (Sub-)-Netzwerk benötigt...

- eine Adresse (Netzdeskriptor) für das Netz selbst (alle Bits im Hostteil = 0)
- eine Broadcast-Adresse, um alle Knoten im Netz zu adressieren (alle Bits im Hostteil = 1)

#### 2 Subnetznummern sollen nicht verwendet werden

- Die Subnetznummern, die ausschließlich aus Nullen und ausschließlich aus Einsen bestehen, sollen nicht verwendet werden  $\Longrightarrow$  diese Regel ist veraltet, wird aber häufig angewendet
- Moderne Router und Netzwerksoftware haben kein Problem damit, wenn alle möglichen Subnetznummern für existierende Subnetze vergeben werden

#### Bestimmung der nötigen Bits für Subnetze

 Anhand der Tabelle ist es einfach, die nötigen Bits für Subnetze zu bestimmen

/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
0	128	192	224	240	248	252	254	255
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	4	8	16	32	64	128	256
8	7	6	5	4	3	2	1	0
256	128	64	32	16	8	4	2	_
254	126	62	30	14	6	2	0	_
	0 0 1 8 256	0 128 0 1 1 2 8 7 256 128	0 128 192 0 1 2 1 2 4 8 7 6 256 128 64	0 128 192 224 0 1 2 3 1 2 4 8 8 7 6 5 256 128 64 32	0 128 192 224 240 0 1 2 3 4 1 2 4 8 16 8 7 6 5 4 256 128 64 32 16	0 128 192 224 240 248 0 1 2 3 4 5 1 2 4 8 16 32 8 7 6 5 4 3 256 128 64 32 16 8	0 128 192 224 240 248 252 0 1 2 3 4 5 6 1 2 4 8 16 32 64 8 7 6 5 4 3 2 256 128 64 32 16 8 4	0 128 192 224 240 248 252 254 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 8 16 32 64 128 8 7 6 5 4 3 2 1 256 128 64 32 16 8 4 2

- Beispiel: Ein Klasse C-Netz soll in 5 Subnetze mit jeweils maximal 25 Hosts aufgeteilt werden
  - Jedes Subnetz benötigt eine Subnetznummer
  - Für 5 Subnetze sind 3 Subnetzbits nötig
  - Mit Hilfe der restlichen 5 Bits im Hostteil können in jedem Subnetz bis zu 32-2=30 Hosts adressiert werden
  - Somit ist die Schrägstrichdarstellung /27 geeignet

#### Rechenbeispiel zu Subnetzen

- Beispiel: 172.21.240.90/27 ist eine Klasse B-Adresse ( $\Longrightarrow$  siehe Präfix)
  - /27 = Anzahl der Einsen in der Netzmaske
- IP-Adresse AND Netzmaske = Subnetzadresse

1 AND 1 = 1. 1 AND 0 = 0. 0 AND 1 = 0. 0 AND 0 = 0


IP-Adresse 172 21 240 90 10101100 00010101 11110000 01011010 Netzmaske 255.255.255.224 11111111 11111111 111111111 Subnetzadresse 172.21.240.64 <del>10101100 00010101</del> 11110000 010<del>00000</del> Subnetznummer 1922 10101100 00010101 11110000 010<del>00000</del>

IP-Adresse AND (NOT Netzmaske) = Hostadresse

IP-Adresse 172 21 240 90 10101100 00010101 11110000 01011010 Netzmaske 255 255 255 224 11111111 11111111 11111111 11100000 negierte Netzmaske 000.000.000.31 0000000 00000000 00000000 00011111 Hostadresse 26 00000000 00000000 00000000 00011010

- /27 und Klasse B-Präfix  $\Longrightarrow$  11 Bits für die Subnetznummer
  - Es verbleiben 5 Bits und damit  $2^5 = 32$  Adressen für den Hostteil
    - Davon sind 30 Hostadressen für Netzwerkgeräte verfügbar

### Beispiel (1/4)



Subnetzmaske: 255.255.255.0 Subnetzadresse: 128 96 33 0


Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie. dpunkt (2000)

 Alle Hosts im gleichen Subnetz haben die gleiche Subnetzmaske

- IP AND Subnetzmaske = Subnetzadresse
- Will ein Host ein Paket versenden, führt er ein AND zwischen der eigenen Subnetzmaske und der IP des Ziels durch
  - Stimmt das Ergebnis mit der Subnetzadresse des Senders überein. weiß er, dass das Ziel im gleichen Subnetz liegt
  - Ist das Ergebnis nicht gleich, muss das Paket an einen Router gesendet werden, der es an ein anderes Subnetz weiterleitet

# Beispiel (2/4)

Geräte der Vermittlungsschicht



Subnetzadresse: 128 96 33 0

Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie. dpunkt (2000)

Beispiel: Host 1 sendet ein Paket an Host 2 (128.96.34.139)


IPv6


- Host 1 berechnet Subnetzmaske (255.255.255.128) AND Zieladresse (128.96.34.139) und erhält 128.96.34.128
- Das ist nicht die Subnetzadresse von Host 1 ⇒ Host 2 ist in einem anderem Subnetz
- Host 1 übermittelt das Paket an seinen. Standard-Router (128.96.34.1)
- Einträge in der Routing-Tabelle von Router 1

Subnetzadresse	Subnetzmaske	Nächster Hop
128.96.34.0	255.255.255.128	Port 0
128.96.34.128	255.255.255.128	Port 1
128.96.33.0	255.255.255.0	Router 2

Routing-Protokolle/Algorithmen erstellen und pflegen die Einträge in den Routern

Geräte der Vermittlungsschicht





Subnetzmaske: 255.255.255.0 Subnetzadresse: 128 96 33 0


Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie. dpunkt (2000)

Einträge in der Routing-Tabelle von Router 1

	Subnetzadresse	Subnetzmaske	Nächster Hop		
I	128.96.34.0	255.255.255.128	Port 0		
	128.96.34.128	255.255.255.128	Port 1		
1	128.96.33.0	255.255.255.0	Router 2		

- Der Router führt ein AND zwischen der Zieladresse und der Subnetzmaske jedes Eintrags durch
- Stimmt das Ergebnis mit der Subnetzadresse des Eintrage überein, leitet der Router das Paket an den Router oder Port weiter
- Router 1 berechnet f
  ür die 1 Zeile. Host 2 (128.96.34.139) AND Subnetzmaske (255.255.255.128) ist 128.92.36.128
- Das stimmt nicht mit der Suhnetzadresse. (128.96.34.0) überein

### Beispiel (4/4)



Subnetzmaske: 255 255 255 0 Subnetzadresse: 128.96.33.0

Quelle: Computernetzwerke, Peterson und Davie, dpunkt (2000)

Einträge in der Routing-Tabelle von Router 1

IPv6

Subnetzadresse	Subnetzmaske	Nächster Hop	
128.96.34.0	255.255.255.128	Port 0	
128.96.34.128	255.255.255.128	Port 1	
128.96.33.0	255.255.255.0	Router 2	

- Router 1 berechnet f
  ür die 2. Zeile: Host 2 (128.96.34.139) AND Subnetzmaske (255.255.255.128) ist 128.96.34.128
- Das stimmt mit der Subnetzadresse in der Routing-Tabelle überein
  - ⇒ Der 2. Tabelleneintrag ist ein Treffer
- Router 1 sendet das Paket über Port 1 an Host 2, weil der Port mit dem gleichen Netzwerk wie Host 2 verbunden ist

#### Wo kommen die Einträge in den Weiterleitungstabellen her?

- Durch Wegbestimmung (Routing) werden die Weiterleitungstabellen mit Routing-Protokollen erstellt
- Das Thema wird in der Vorlesung BSRN nicht behandelt

#### Private Netze – Private IP-Adressen

Geräte der Vermittlungsschicht

- Auch im privaten LAN müssen IP-Adressen vergeben werden
  - Diese sollten nicht mit real existierenden Internetangeboten kollidieren
- Dafür existieren Adressbereiche mit privaten IP-Adressen
  - Diese Adressbereiche werden im Internet nicht geroutet

Adresshereich: 10.0.0.0 bis 10.255.255.255

CIDR-Notation: 10.0.0.0/8

Anzahl Adressen:  $2^{24} = 16.777.216$ 

Netzklasse: Klasse A. 1 privates Netz mit 16.777.216 Adressen

Adressbereich: 172.16.0.0 bis 172.31.255.255

CIDR-Notation: 172.16.0.0/12  $2^{20} = 1.048576$ Anzahl Adressen:

Netzklasse: Klasse B. 16 private Netze mit jeweils 65.536 Adressen

Adressbereich: 192.168.0.0 bis 192.168.255.255

CIDR-Notation: 192.168.0.0/16  $2^{16} = 65.536$ Anzahl Adressen:

> Netzklasse: Klasse C. 256 private Netze mit jeweils 256 Adressen

### Aufbau von IPv4-Paketen (1/4)

Version (4 Bits)

Geräte der Vermittlungsschicht

- Version des Protokolls
  - Version − 4 → IPv4
  - Version =  $6 \Longrightarrow IPv6$
- 32 Bit (4 Bytes) IHL Paket länge Version Service Kennung Flags Fragment Offset Protokoll-ID Time To Live Header-Prüfsumme IP-Adresse (Sender) IP-Adresse (Ziel) Optionen / Füllbits Datenbereich (Daten der Transportschicht)
- **IHL** = IP Header Length (4 Bits)
  - Länge des IP-Headers in Vielfachen von 4 Bytes
    - Beispiel: IHL = 5 ⇒ 5 \* 4 Bytes = 20 Bytes
  - Zeigt an, wo die Nutzdaten beginnen
- **Service** (8 Bits)
  - Hiermit ist eine Priorisierung von IP-Paketen möglich (Quality of Service)
  - Das Feld wurde mehrfach verändert (RFC 791, RFC 2474, RFC 3168)

#### Aufbau von IPv4-Paketen (2/4)

#### • **Paketlänge** (16 Bits)

- Länge des IP-Pakets (inkl. Header) in Bytes
- Das Feld ist 16 Bits groß ⇒ max. Paketlänge in IPv4: 65.535 Bytes

#### 32 Bit (4 Bytes) Version IHL Paket länge Service Kennung Flags Fragment Offset Protokoll-ID Time To Live Header-Prüfsumme IP-Adresse (Sender) IP-Adresse (Ziel) Optionen / Füllbits Datenbereich (Daten der Transportschicht)

IPv6

• Die Datenfelder Kennung, Flags und Fragment Offset steuern das Zusammensetzen fragmentierter IP-Pakete

Das Thema Fragmentierung von IP-Paketen wird in der Vorlesung BSRN nicht behandelt

- Time To Live (8 Bits)
  - Enthält die maximalen Hops
    - Jeder Router auf dem Weg zum Ziel verringert den Wert um eins
  - Das verhindert, das unzustellbare IP-Pakete endlos im Netz umherirren (kreisen)

### Aufbau von IPv4-Paketen (3/4)

- Protokoll-ID (8 Bits)
  - Nummer des übergeordneten Protokolls in der Transportschicht
  - TCP-Segment  $\Longrightarrow$  6
  - UDP-Segment  $\Longrightarrow$  17
  - ICMP-Nachricht ⇒ 1
  - OSPF-Nachricht ⇒ 89

32 Bit (4 Bytes)

Version	IHL	Service	Service Paketlänge					
	Kenr	nung	Flags Fragment Offset					
Time To Live Protokoll-ID Header-Prüfsumme								
	IP-Adresse (Sender)							
	IP-Adresse (Ziel)							
Optionen / Fü <b>ll</b> bits								
Datenbereich (Daten der Transportschicht)								

- Jedes IPv4-Paket enthält ein Feld für eine 16 Bits große Prüfsumme über die Daten des Headers
  - Weil sich bei jedem Router auf dem Weg zum Ziel der Inhalt des Datenfelds Time To Live ändert, müsste jeder Router die Prüfsumme überprüfen, neu berechnen und in den Header einsetzen

Router ignorieren die Prüfsumme üblicherweise, um die Pakete schneller weiterleiten zu können

Darum enthalten IPv6-Pakete auch kein Datenfeld für die Prüfsumme

### Aufbau von IPv4-Paketen (4/4)

IHL Service Paket länge Version Kennung Flags Fragment Offset Protokoll-ID Time To Live Header-Prüfsumme IP-Adresse (Sender) IP-Adresse (Ziel) Optionen / Füllbits Datenbereich (Daten der Transportschicht)

32 Bit (4 Bytes)

- IP-Adresse (Sender) (32 Bits) enthält die Adresse des Senders und das Datenfeld IP-Adresse (Ziel) die Adresse des Ziels
- Optionen / Füllbits kann Zusatzinformationen wie einen Zeitstempel enthalten
  - Dieses letzte Feld vor dem Datenbereich mit den Nutzdaten wird gegebenenfalls mit Füllbits (Nullen) aufgefüllt, weil es wie der vollständige Header auch ein Vielfaches von 32 Bits groß sein muss
- Der abschließende Datenbereich enthält die Daten der Transportschicht

•000000

### Struktur von IPv6-Adressen und Netzen (1/5)

- IPv6-Adressen bestehen aus 128 Bits (16 Bytes)
  - Daher können  $2^{128}$ , also  $\approx 3.4 * 10^{38}$  Adressen dargestellt werden
- Einführung ist wegen des begrenzten Adressraums von IPv4 sinnvoll
- Problem: Dezimaldarstellung ist unübersichtlich
  - Aus diesem Grund stellt man IPv6-Adressen hexadezimal dar
    - Je 4 Bits werden als eine hexadezimale Zahl dargestellt
  - Je 4 Hexadezimalzahlen werden zu Blöcken gruppiert
  - Die Blöcke werden durch Doppelpunkte getrennt Beispiel: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
- Die letzten 4 Bytes (32 Bits) einer IPv6-Adresse dürfen auch in dezimaler Notation geschrieben werden
- Das ist sinnvoll, um den IPv4-Adressraum in den IPv6-Adressraum einzubetten ⇒ siehe Folie 33

### Struktur von IPv6-Adressen und Netzen (2/5)

- Regeln zur Vereinfachung (RFC 5952):
  - Führende Nullen innerhalb eines Blocks dürfen ausgelassen werden
  - Aufeinanderfolgende Blöcke, deren Wert 0 (bzw. 0000) ist, dürfen innerhalb einer IPv6-Adresse genau 1x ausgelassen werden
    - Das Auslassen wird durch 2 aufeinander folgende Doppelpunkte angezeigt

IPv6

0000000

- Gibt es mehrere Gruppen aus Null-Blöcken, ist es empfehlenswert die Gruppe mit den meisten Null-Blöcken zu kürzen
- Beispiele:
  - Die IPv6-Adresse von j.root-servers.net ist: 2001:0503:0c27:0000:0000:0000:0002:0030  $\implies$  2001:503:c27::2:30

#### Schreibweise von IPv6-Adressen (URLs)

- IPv6-Adressen werden in eckigen Klammern eingeschlossen
- Portnummern werden außerhalb der Klammern angehängt http://[2001:500:1::803f:235]:8080/
- Das verhindert, das die Portnummer als Teil der IPv6-Adresse interpretiert wird

# Struktur von IPv6-Adressen und Netzen (3/5)

 IPv6-Adressen bestehen aus 2 Teilen

64 Bits	64 Bits
Network Prefix	Interface Identifier
2001:638:208:ef34	:0:ff:fe00:65

IPv6

0000000


- Präfix (Network Prefix)
  - Kennzeichnet das Netz
- Interface Identifier (Interface-ID)
  - Kennzeichnet eine Netzwerkgerät in einem Netz
  - Kann manuell festgelegt, via DHCPv6 zugewiesen oder aus der MAC-Adresse der Netzwerkschnittstelle gebildet werden
  - Wird der Interface Identifier aus der MAC-Adresse gebildet, heißt er Extended Unique Identifier (EUI)
    - Dabei wird die MAC-Adresse (48 Bits) in eine 64-Bit-Adresse umgewandelt ⇒ modifiziertes EUI-64 Adressformat (siehe Folie 31)

#### Einige Adressbereiche

fe80::/10  $\implies$  Link-Local-Adressen. Diese sind nur im lokalen Netz gültig. Sie werden nicht von Routern weitergeleitet 2000::/3  $\implies$  (2000... bis 3fff...) Globale Unicast-Adressen. Diese werden weltweit von Routern weitergeleitet ff00::/8  $\implies$  Alle Adressen ff... sind Multicast-Adressen. Da es bei IPv6 keine Broadcast-Adressen gibt, erbringen Multicast-Adressen die Broadcast-Funktionalität. Die Adressen ff01::1 und ff02::1 adressieren alle Knoten im lokalen Netz und die Adressen ff01::2, ff02::2 und ff05::2 alle lokalen Router 2001:db8::/32  $\implies$  Adressen nur zu Dokumentationszwecken

#### Struktur von IPv6-Adressen und Netzen (4/5)

- Umwandlung einer MAC-Adresse in das Modifizierte EUI-64 Adressformat
  - 1 Die MAC-Adresse wird in 2 je 24 Bits lange Teile unterteilt
    - Der 1 Teil bildet die ersten 24 Bits
    - Der 2.Teil die letzten 24 Bits der modifizierten EUI-64-Adresse
  - Die freien 16 Bits in der Mitte der EUI-64-Adresse erhalten folgendes Bitmuster: 1111 1111 1111 1110 (Hex: FFFE)
  - Abschließend wird der Wert des siebten Bits von links invertiert



IPv6

0000000

Extended Unique Identifier (64 Bits)

0000000

### Struktur von IPv6-Adressen und Netzen (5/5)

- (Sub-)Netzmasken gibt es bei IPv6 nicht
  - Die Unterteilung von Adressbereichen in Subnetze geschieht durch die Angabe der Präfixlänge
- IPv6-Netze werden in CIDR-Notation angegeben
  - Die Adresse eines einzelnen Geräts hat manchmal ein angehängtes /128
  - Ein Beispiel ist die Loopback-Adresse von IPv6: ::1/128
    - Alle Bits außer das letzte Bit haben den Wert 0 (Bei IPv4 ist die Loopback-Adresse: 127.0.0.1)
  - Internetprovider (ISP) oder Betreiber großer Netze bekommen die ersten 32 oder 48 Bits von einer Regional Internet Registry (RIR) zugewiesen
    - Diesen Adressraum teilt der Provider oder Netzbetreiber in Subnetze auf
    - Endkunden bekommen meist ein /64- oder sogar /56-Netz zugeteilt



 Bekommt ein Endkunde ein /56-Netz zugeteilt, sind die 8 Bits zwischen dem Präfix und der Interface Identifier das Subnet Präfix

#### IPv4-Adressen in IPv6-Netze einbetten (IPv4 mapped)

- Eine global geroutete (Unicast) IPv4-Adresse kann als IPv6-Adresse dargestellt und somit in den IPv6-Adressraum integriert werden
  - Diese Vorgehensweise heißt in der Literatur IPv4 mapped
- Dafür erhält die IPv4-Adresse einen 96 Bytes langen Präfix: 0:0:0:0:0:FFFF::/96

		80 Bits	16 Bits	32 Bits		
0000	0000	0000	0000	0000	FFFF	IPv4-Adresse

 Die IPv4-Adresse darf in hexadezimaler oder in dezimaler Schreibweise dargestellt sein

Beispiel

IPv4-Adresse: 131,246,107,35

IPv6-Adresse: 0:0:0:0:0:FFFF:83F6:6B23

Kurzschreibweisen: ::FFFF:83F6:6B23

::FFFF:131.246.107.35

IPv6

0000000


#### Aufbau von IPv6-Paketen

32 Bit (4 Bytes)

IPv6

0000000

 Der Header von IPv6-Paketen hat eine feste Länge (320 Bits ⇒ 40 Bytes)




 Im Feld Next Header kann auf einen Erweiterungs-Kopfdatenbereich (Extension Header) oder das Protokoll der Transportschicht (z.B. TCP = Typ 6 oder UCP = Typ 17) verwiesen werden

Konzept von der IPv6-Paketstruktur: Vereinfachte (reduzierte) Paketstruktur und gleichzeitig können zusätzliche (neue) Funktionen durch eine Kette von Erweiterungs-Kopfdaten (Extension Headers) hinzugefügt werden

Das Thema Extension Header (siehe RFC 2460 und RFC 4303) wird in der Vorlesung BSRN nicht behandelt

### Netzübergreifende Kommunikation (1/6)


- Internetworking = Kommunikation zwischen Netzwerkgeräten mit Protokollen der Sicherungsschicht und Vermittlungsschicht über Netze, die auf unterschiedlichen Vernetzungstechnologien basieren können
- Denkbares Szenario für Internetworking



#### Netzübergreifende Kommunikation (2/6)

In diesem Szenario haben alle Kommunikationspartner öffentliche IP-Adressen

- X will ein IP-Paket an Y senden
  - Dafür muss X die logische Adresse (IP-Adresse) von Y kennen



IPv6

#### Sie wissen bereits...

Für die Weiterleitung auf der Sicherungsschicht ist zudem die physische Adresse (MAC-Adresse) nötig

- X berechnet die Subnetznummern
  - Netzmaske $_{\mathbf{X}}$  AND IP-Adresse $_{\mathbf{X}}$  = Subnetznummer des eigenen Netzes
  - Netzmaske<sub>X</sub> AND IP-Adresse<sub>Y</sub> = Subnetznummer des Netzes von Y

# Netzübergreifende Kommunikation (3/6)

• Identische Subnetznummern  $\Longrightarrow$  X und Y sind im gleichen logischen Subnetz


#### Sie wissen bereits (aus diesem Foliensatz)...

Ein logisches Subnetz deckt mindestens ein physisches Netz ab und kann immer nur mit einer Schnittstelle eines Routers verbunden sein

• Unterschiedliche Subnetznummern  $\Longrightarrow$  X und Y sind in verschiedenen logischen Subnetzen ⇒ Der lokale Router muss sich um die Weiterleitung und Wegbestimmung kümmern

#### Sie wissen bereits (aus Foliensatz 9)... Befinden sich 2

Kommunikationspartner im gleichen logischen und physischen Netz, kann der Sender via Adressauflösung mit ARP die MAC-Adresse von Empfängers erfahren




IPv6

 Hier handelt es sich um Kommunikation über logische und physische Netzgrenzen hinweg

### Netzübergreifende Kommunikation (4/6)


#### Sie wissen bereits (aus Foliensatz 9)...

- ARP ist nur für die Auflösung der MAC-Adressen im lokalen physischen Netz zuständig
- Grund: ARP-Anfragen werden in Rahmen der Sicherungsschicht gesendet
- Das Feld mit der Zieladresse enthält die Broadcast-Adresse
- Solche Rahmen werden von Bridges und Switches nicht weitergeleitet ⇒ Darum ist mit ARP keine netzübergreifende Adressauflösung möglich
- Im Nutzdatenteil des Rahmens befindet sich das IP-Paket für Y mit der IP-Adresse von X als Quelle und der IP-Adresse von Y als 7iel



### Netzübergreifende Kommunikation (5/6)


- Der Router empfängt das IP-Paket
  - Er ermittelt mit seiner lokalen Routing-Tabelle, die alle ihm bekannten logischen Netze enthält, die korrekte Schnittstelle für die Weiterleitung des Pakets
- Der Router ist über eine seiner Schnittstellen mit dem physischen Netz verbunden ist, über das auch Y erreichbar ist



- Der Router ermittelt die MAC-Adresse von Y via Adressauflösung mit ARP
- Der Router verpackt das IP-Paket in einem Rahmen
  - Das Feld mit der Senderadresse enthält die MAC-Adresse des Routers
  - Das Feld mit der Zieladresse enthält die MAC-Adresse von Y

# Netzübergreifende Kommunikation (6/6)


- Möglicherweise ist die maximale Paketlänge (Maximum Transmission Unit) von Netz B kleiner als die von Netz A
  - Dann kann es abhängig von der Größe des weiterzuleitenden IP-Pakets nötig sein, dass der Router das empfangene Paket in mehrere kleinere Pakete fragmentiert (wegen Zeitmangel in BSRN gestrichen)
- Die IP-Adressen von Sender (X) und Empfänger (Y) im IP-Paket werden bei der Weiterleitung nicht verändert



# Network Address Translation (1/5)


- Problem: Die allerwenigsten Haushalte, Unternehmen und Bildungs-/Forschungseinrichtungen haben genug öffentlich erreichbare IPv4-Adressen, um alle ihre Netzwerkgeräte mit eigenen IPs auszustatten
  - Darum verwenden lokale Netze meist einen privaten IPv4-Adressraum (siehe Folie 23)
  - Problem: Wie können Netzwerkgeräte in privaten Netzen mit Netzwerkgeräten mit global erreichbaren Adressen kommunizieren?
  - Lösung: Network Address Translation (NAT)
    - Der lokale Router gibt sich selbst als Quelle derjenigen IP-Pakete aus, die er aus dem direkt verbundenen privaten Netz ins Internet weiterleitet
    - Zudem leitet er eintreffende Antworten zu den Teilnehmern im direkt verbundenen privaten Netz zu

# Network Address Translation (2/5)




- Die Clients X, Y und Z befinden sich in einem Netz mit einem privaten IP-Adressbereich
- Nur der Router hat eine global erreichbare IP-Adresse
  - Er wirkt f
    ür die Au
    ßenwelt nicht wie ein Router, sondern wie ein Netzwerkgerät mit einer einzelnen öffentlich registrierten IP-Adresse

# Network Address Translation (3/5)




- Client X fordert eine Webseite vom Server an
  - Die Anfrage (Nachricht 1) enthält als Quelladressen die IP-Adresse und Portnummer von X und als Zieladressen die IP-Adresse und Portnummer des Servers
- Der Router ersetzt in der weitergeleiteten Anfrage (Nachricht 2) die IP und Portnummer des Clients durch seine eigenen Adressen

# Network Address Translation (4/5)



- Die Zuordnungen zwischen den Ports des Routers und den zugehörigen Netzwerkgeräten im lokalen Netz speichert der Router in einer **NAT-Übersetzungstabelle** (*NAT Translation Table*)
- Die Antwort des Servers (Nachricht 3) ist an den Router adressiert
  - Dieser ersetzt die Adressinformationen entsprechend der Tabelle und leitet die Antwort an X weiter (Nachricht 4)

# Network Address Translation (5/5)



- Bei IPv6 ist NAT unnötig, weil der Adressraum groß genug ist, um allen Netzwerkgeräten global erreichbare Adressen zuzuweisen
  - Ob das aus Gründen der Sicherheit allerdings ratsam ist, ist umstritten
    - NAT verbessert die Netzwerksicherheit, weil es die Topologie des lokalen Netzes vor der Außenwelt verbirgt
- NAT bei IPv6: IPv6-to-IPv6 Network Address Translation (NAT66)