## 6. Vorlesung Grundlagen der Informatik

Christian Baun

Hochschule Darmstadt Fachbereich Informatik christian.baun@h-da.de

17.11.2011

### Wiederholung vom letzten Mal

- Ersetzungsstrategien
- Festplatten
- Solid State Drives
- Redundant Array of Independent Disks (RAID)

### Heute

- Zeichen-/Blockorientierte Geräte
- Daten von Ein- und Ausgabegeräten lesen
- Adressraum
- Speicheradressierung und Speicherverwaltung
- Speicherpartitionierung
  - Statische Partitionierung
  - Dynamische Partitionierung
  - Buddy-Verfahren
- Virtueller Speicher
  - Memory Management Unit
  - Seitenorientierter Speicher (Paging)
  - Segmentorientierter Speicher (Segmentierung)

### Zeichenorientierte und Blockorientierte Geräte

- Geräte an Computersystemen werden bezüglich der kleinsten Übertragungseinheit unterschieden in:
  - Zeichenorientierte Geräte
    - Bei Ankunft/Anforderung jedes einzelnes Zeichens wird immer mit dem Prozessor kommuniziert
    - Beispiele: Maus, Tastatur, Drucker, Terminals und Magnetbänder
  - Blockorientierte Geräte
    - Datenübertragung findet erst statt, wenn ein kompletter Blocks (z.B. 1-4 KB) vorliegt
    - Beispiele: Festplatten, CD-/DVD-Laufwerke und Disketten-Laufwerke
    - Die meisten blockorientierten Geräte unterstützen Direct Memory Access (DMA), um Daten ohne Prozessorbeteiligung zu übertragen

### 3 Möglichkeiten um Daten zu lesen

- Soll z.B. ein Datensatz von einer Festplatte gelesen werden, sind folgende Schritte nötig:
  - Die CPU bekommt von einem Programm die Anforderung, einen Datensatz von einer Festplatte zu lesen
  - ② Die CPU schickt dem Controller mit Hilfe des installierten Treibers einen entsprechenden I/O-Befehl
  - 3 Der Controller lokalisiert den Datensatz auf der Festplatte
  - Oie Anwendung erhält die angeforderten Daten
- Es gibt 3 Möglichkeiten, wie die Anwendung die Daten einliest:
  - Busy Waiting (geschäftiges bzw. aktives Warten)
  - Interrupt-gesteuert
  - Direct Memory Access (DMA)

### Busy Waiting (geschäftiges bzw. aktives Warten)

- Der Treiber sendet die Anfrage an das Gerät und wartet in einer Endlosschleife, bis der Controller anzeigt, dass die Daten bereit stehen
- Stehen die Daten bereit, werden sie in den Speicher geschrieben und die Anwendung kann weiterarbeiten
- Beispiel: Zugriffsprotokoll Programmed Input/Output (PIO)
  - Die CPU greift mit Lese- und Schreibbefehlen auf die Speicherbereiche der Geräte zu und kopiert so Daten zwischen den Geräten und den Prozessorregistern

### Vorteil:

Leicht zu implementieren (keine zusätzliche Hardware nötig)

#### Nachteile:

- Belastet den Prozessor
- Behindert die gleichzeitige Abarbeitung mehrerer Programme, da regelmäßig überprüft werden muss, ob die Daten bereit stehen

### Interrupt-gesteuert

- Interrupt-Controller und Leitungen für das Senden der Interrupts
- Der Treiber initialisiert die Aufgabe und wartet auf einen Interrupt (Unterbrechung) durch den Controller 

  Der Treiber schläft
- CPU ist w\u00e4hrend des Wartens auf den Interrupt nicht blockiert und das Betriebssystem kann die anderen Anwendungen weiter abarbeiten
- Kommt es zum Interrupt, wird der Treiber dadurch geweckt und die CPU in ihrer momentanen Arbeit unterbrochen
  - Danach holt die CPU die Daten vom Controller ab und legt sie in den Speicher
  - Anschließend kann die CPU ihre unterbrochene Arbeit fortsetzen

### Vorteile:

- CPU wird nicht blockiert
- Gleichzeitige Abarbeitung mehrerer Programme wird nicht behindert

### Nachteile:

Zusätzliche Hardware nötig

# Direct Memory Access (1/2)

- Zusätzlicher DMA-Baustein
  - Kann ohne Mithilfe der CPU, Daten direkt zwischen Arbeitsspeicher und Controller übertragen
  - Wird mit den nötigen Informationen (Speicherstelle, Anzahl der Bytes, Controller, usw.) initialisiert und erzeugt nach Beendigung einen Interrupt
- DMA wird nicht nur für den Zugriff auf Datenträger verwendet, sondern auch zum beschleunigten und CPU entlastenden Zugriff auf Peripheriegeräte wie zum Beispiel:
  - Soundkarten, ISDN-Karten, Netzwerkkarten, TV-/DVB-Karten
- Beispiel: Zugriffsprotokoll Ultra-DMA (UDMA)
  - Regelt, wie Daten zwischen dem Controller einer Festplatte und dem Arbeitsspeicher übertragen werden
  - Nachfolgeprotokoll des PIO-Modus
  - Daten werden unter Verwendung eines DMA-Controllers direkt vom bzw.
     zum Arbeitsspeicher zu übertragen, ohne dabei die CPU zu verwenden

## Direct Memory Access (1/2)

### Vorteile:

- Vollständige Entlastung der CPU
- Gleichzeitige Abarbeitung mehrer Programme wird nicht behindert

#### Nachteile:

- Hoher Hardware-Aufwand
- Neben dem Interrupt-Controller wird noch ein DMA-Baustein benötigt

### Speicheradressierung und Speicherverwaltung

- Auf 16 Bit-Architekturen sind 2<sup>16</sup> Speicheradressen und damit bis zu 65.536 Byte, also 64 Kilobyte adressierbar
- Auf 32 Bit-Architekturen sind 2<sup>32</sup> Speicheradressen und damit bis zu 4.294.967.296 Byte, also 4 Gigabyte adressierbar
- Auf 64 Bit-Architekturen sind 2<sup>64</sup> Speicheradressen und damit bis zu 18.446.744.073.709.551.616 Byte, also **16 Exabyte** adressierbar

### !!! Frage!!!

Wie wird der Speicher eines Computers angesprochen und verwaltet?

# Speicheradressierung und Speicherverwaltung (2)

- Bei Einzelprogrammbetrieb (Singletasking) wird der Hauptspeicher in zwei Bereiche unterteilt
  - Ein Bereich für das Betriebssystem und einer für das aktuell ausgeführte Programm
- Beim Mehrprogrammbetrieb (Multitasking) muss der Benutzer-Bereich des Hauptspeichers weiter unterteilt werden, damit die gestarteten Prozesse im Speicher aufgenommen werden können
- Folgende Anforderungen sind zu beachten:
  - Relokation
  - Schutz
  - Gemeinsame Nutzung

## Anforderungen and die Speicheradressierung/-verwaltung

#### Relokation

- Mehrere Prozesse befinden sich im Hauptspeicher
- Werden Prozesse aus dem Hauptspeicher verdrängt, ist nicht bekannt, an welcher Stelle sie später wieder in den Hauptspeicher geladen werden
- Bindungen an den alten Ort im Speicher sind ungünstig
- Eine freie Ortswahl wäre vorteilhaft
- Probleme sind u.a. bei Sprüngen und Referenzen auf Daten zu erwarten


#### Schutz

- Speicherbereiche müssen geschützt werden vor unbeabsichtigtem oder unzulässigem Zugriff durch anderen Prozesse
- Darum müssen alle Zugriffe (durch die CPU) überprüft werden

### Gemeinsame Nutzung

- Trotz Speicherschutz muss eine Kooperation der Prozesse mit gemeinsamem Speicher (Shared Memory) möglich sein
- Es soll auch möglich sein, dass mehrere Prozesse das gleiche Programm ausführen und der Code nur einmal im Speicher ist

### Idee: Direkter Zugriff auf die Speicherstellen



- Naheliegende Idee: Direkter Speicherzugriff durch die Prozesse
  - ⇒ Real Mode
- Leider unmöglich in Multitasking-Systemen

# Real Mode (Real Address Mode)

- Betriebsart x86-kompatibler Prozessoren
- Kein Zugriffsschutz
  - Jeder Prozess kann auf den gesamten Hauptspeicher und die Hardware zugreifen
  - Inakzeptabel f
     ür Multitasking-Betriebssysteme
- Die Bezeichnung wurde mit dem Intel 80286 eingeführt
- Im Real Mode greift der Prozessor wie ein Intel 8086-Prozessor auf den Hauptspeicher zu
- Jeder x86-kompatible Prozessor startet nach dem Reset im Real Mode
- Der Real Mode ist der Standardmodus f
   ür MS-DOS und dazu kompatible Betriebssysteme (u.a. PC-DOS, DR-DOS und FreeDOS)
- Neuere Betriebssysteme verwenden ihn nur noch während der Startphase und schalten dann in den Protected-Mode um

# Protected Mode (Schutzmodus)

- Betriebsart x86-kompatibler Prozessoren
- Eingeführt mit dem Intel 80286
- Erlaubt die Begrenzung von Speicherzugriffsrechten
- Erhöht die Menge des direkt zugreifbaren Speichers
  - 16-Bit Protected Mode beim 80286 ⇒ 16 MB Hauptspeicher
  - 32-Bit Protected Mode beim 80386 ⇒ 4 GB Hauptspeicher
- Basiert auf dem Konzept des virtuellen Speichers
  - Mit der Memory Management Unit (MMU) kann einem Prozess jederzeit ein vollständiger Adressraum wie im Real Mode bereitgestellt werden
  - Virtuelle Speicheradressen werden von der CPU mit Hilfe der MMU in physische Speicheradressen übersetzt
- Jeder Prozess wird in seiner eigenen, von anderen Prozessen abgeschotteten Kopie des physischen Adressraums ausgeführt

# Speicherpartitionierung


- 3 Konzepte zur Speicherpartitionierung:
  - Statische Partitionierung
  - Dynamische Partitionierung
  - Buddy-Algorithmus

Diese Konzepte werden von modernen Betriebssystemen nicht 1:1 angewendet und gelten als veraltet. Sie sind aber grundlegendes Wissen und das Fundament des virtuellen Speichers


# Statische Partitionierung

- Der Hauptspeicher wird in Partitionen gleicher oder unterschiedlicher Größe unterteilt
- Jeder Prozess, dessen Größe ≤ einer Partition ist, kann eine freie Partition erhalten
- Benötigt ein Prozess mehr Speicher, als eine Partition groß ist, muss es zum Overlay kommen
  - Dabei werden einzelne Daten eines Prozesses überschrieben
  - Entwickler müssen Anwendungen so schreiben, dass immer nur ein Teil der Daten im Speicher nötig ist und Daten überschrieben werden können
  - Dieses Vorgehen ist ineffizient und fehleranfällig
- Weitere Nachteile statischer Partitionierung:
  - Es kommt zwangsläufig zu interner Fragmentierung
    - Das Problem wird durch Partitionen unterschiedlicher Größe abgemildert, aber nicht gelöst
  - Anzahl der Partitionen limitiert die Anzahl möglicher Prozesse
- Mainframe-Betriebssystem IBM OS/MFT nutzte statische Partitionierung

### Beispiel zur statischen Partitionierung



Partitionen gleicher Größe



Partitionen unterschiedlicher Größe

Quelle: Wiliam Stallings.


Operating Systems.

Prentice Hall. 2001

# Speicherbelegungsverfahren (Statische Partitionierung)

- Die Speicherbelegung bei statischer Partitionierung ist sehr einfach
- Werden **Partitionen gleicher Größe** verwendet, ist es egal, welche freie Partition ein Prozess zugewiesen wird
  - Sind alle Partitionen belegt, muss ein Prozess aus dem Hauptspeicher verdrängt werden. Die Entscheidung welcher Prozess verdrängt wird, hängt vom verwendeten Scheduling-Verfahren ab
- Werden Partitionen unterschiedlicher Größe verwendet, gibt es 2 Möglichkeiten um Prozessen Partitionen im Speicher zuzuweisen
  - Prozesse sollen eine möglichst passgenaue Partition erhalten, damit wenig interne Fragmentierung entsteht. Es ist eine eigene Prozess-Warteschlange für jede Partition nötig. In jeder Warteschlange werden die ausgelagerten Prozesse abgebildet. Bei diesem Verfahren kann es vorkommen, dass bestimmte Partitionen nie genutzt werden
  - Eine einzelne Warteschlange für alle Partitionen. So kann die Zuweisung der Partitionen an die Prozesse besser kontrolliert werden

# Speicherbelegungsverfahren




Quelle: Wiliam Stallings. Operating Systems. Prentice Hall. 2001

### Dynamische Partitionierung

- Der verfügbare Hauptspeicher wird in zusammenhängende Partitionen unterschiedlicher Größe unterteilt
- Jeder Prozess erhält eine zusammenhängende Partition mit exakt der notwendigen Größe
- Durch das unvermeidliche Einlagern und Verdrängen von Prozessen kommt es zu externer Fragmentierung
- Eine Möglichkeit um diese Fragmentierung zu beheben ist Kompaktierung (Defragmentierung)
  - Voraussetzung: Verschiebbarkeit von Speicherblöcken
  - Verweise in den Applikationen dürfen durch ein Verschieben von Datenblöcken nicht ungültig werden
- Die Mainframe-Betriebssysteme OS/MVT und OS/MFT von IBM nutzten in den 60er Jahren dynamische bzw. statische Partitionierung

### Beispiel zur dynamischen Partitionierung



Quelle: Wiliam Stallings. Operating Systems. Prentice Hall. 2001

# Speicherbelegungsverfahren (Dynamische Partitionierung)

#### First Fit

- Sucht vom Speicheranfang nach einem passenden freien Block
- Einfachstes und schnellstes Verfahren

#### Next Fit

- Sucht ab der Stelle der letzten Blockzuweisung nach einem passenden freien Block
- Etwas schlechter als First Fit. Zerstückelt schnell den großen Bereich freien Speichers am Ende des Adressraums

#### Best Fit

- Sucht einen Block mit optimaler Größe
- Produziert viele Minifragmente und arbeitet am langsamsten


#### Worst Fit


Sucht den größten freien Block

#### Random

Liefert manchmal sehr gute Ergebnisse und ist schnell

### Beispiel zum Speicherbelegungsverfahren





### Buddy-Verfahren von Donald E. Knuth

- Versucht die Vorteile fester und dynamischer Partitionierung zu nutzen
- ullet Speicher wird in Bereiche der Länge  $2^K$  mit  $L \leq K \leq U$  aufgeteilt
  - 2<sup>L</sup> ist der kleinste Block der zugewiesen wird
  - $\bullet$  2<sup>U</sup> ist der größte Block der zugewiesen wird (der komplette Speicher)
- Zu Beginn gibt es nur einen Block, der den gesamten Speicher abdeckt
- Fordert ein Prozess eine Speicher an, wird zur n\u00e4chsth\u00f6heren
   Zweierpotenz aufgerundet und ein entsprechender, freier Block gesucht
  - Existiert noch kein Block dieser Größe, wird nach einem Block doppelter Größe gesucht und dieser in zwei Hälften (sogenannte Buddies) unterteilt
    - Einer der beiden Blöcke wird dann dem Prozess zugewiesen
  - Existiert auch kein Block doppelter Größe, wird ein Block vierfacher Größe gesucht, usw...
- Wird Speicher freigegeben, wird geprüft, ob zwei Hälften gleicher Größe sich wieder zu einem größeren Block zusammenfassen lassen
- Die Implementierungsvarianten von Knuth basieren darauf, dass das Betriebssystem für jede möglich Segmentgröße eine Frei-Liste verwaltet

### Beispiel zum Buddy-Verfahren

	1024 KB					
100 KB Anforderung	A=128 KB 128 KB	256 KB	512	КВ		
240 KB Anforderung	A=128 KB 128 KB	B=256 KB	512	КВ		
64 KB Anforderung	A=128 KB C 64 KB	B=256 KB	512	КВ		
256 KB Anforderung	A=128 KB C 64 KB 64 KB	B=256 KB	D=256 KB	256 KB		
Freigabe B	A=128 KB C 64 KB	256 KB	D=256 KB	256 KB		
Freigabe A	128 KB C 64 KB	256 KB	D=256 KB	256 KB		
75 KB Anforderung	E=128 KB C 64 KB	256 KB	D=256 KB	256 KB		
Freigabe C	E=128 KB 128 KB	256 KB	D=256 KB	256 KB		
Freigabe E	512	КВ	D=256 KB 256 KB			
Freigabe D	1024 KB					


• Nachteil: Interner und externer Verschnitt

# Virtueller Speicher (1)

- Moderne Betriebssysteme arbeiten im Protected Mode (Schutzmodus)
- Im Protected Mode unterstützt der Prozessor 2 Verfahren zur Speicheradressierung und Speicherverwaltung
  - Segmentierung existiert ab dem 80286
  - Paging existiert ab dem 80386
  - Die Verfahren sind Implementierungsvarianten des virtuellen Speichers
- Prozesse verwenden keine realen Hauptspeicheradressen
  - Das würde bei Multitasking-Systemen zu Problemen führen
- Stattdessen besitzt jeder Prozess einen Adressraum
  - Der Adressraum ist eine Abstraktion des physischen Speichers
  - Der Adressraum ist der von der verwendeten Speichertechnologie und den gegebenen Ausbaumöglichkeiten unabhängige virtuelle Speicher
  - Jeder Adressraum besteht aus Speicherstellen, die von der Adresse 0 (logische Adressen) an, aufwärts durchnummeriert sind

# Virtueller Speicher (2)


- Adressräume können nach Bedarf erzeugt oder gelöscht werden und sind voneinander abgeschottet und damit geschützt
- Kein Prozess kann nicht ohne vorherige Vereinbarung auf den Adressraum eines anderen Prozesses zugreifen
- Mapping = Abbilden des virtuellen Speichers auf den realen Speicher



- Dank virtuellem Speicher wird der Hauptspeicher besser ausgenutzt
  - Die Prozesse müssen nicht am Stück im Hauptspeicher liegen
  - Darum ist die Fragmentierung des Hauptspeichers kein Problem

# Virtueller Speicher (3)

- Durch virtuellen Speicher kann mehr Speicher angesprochen und verwendet werden, als physisch im System vorhanden ist
- Auslagern (Swapping) geschieht für die Benutzer und Prozesse transparent



## Paging: Seitenorientierter Speicher

- Teile eines Prozesses (⇒ Seiten) werden freien Speicherbereichen im Hauptspeicher (⇒ Rahmen bzw. Kacheln) zugewiesen
- Alle Seiten haben die gleiche Länge
  - Länge einer Seite ist üblicherweise zwischen 256 Byte und 8 KB
- Externe Fragmentierung gibt es beim Paging nicht
- Interne Fragmentierung kommt in der letzten Seite eines Prozesses vor
- Das Betriebssystemen verwaltet f
  ür jeden Prozess eine Seitentabelle
  - In dieser steht, wo sich die einzelnen Seiten des Prozesses befinden
- Prozesse arbeiten nur mit virtuellen Speicheradressen
- Virtuelle Speicheradressen bestehen aus 2 Teilen
  - Der werthöhere Teil repräsentiert die Seitennummer
  - Der wertniedrigere Teil repräsentiert den Offset
- Der Offset repräsentiert das Speicherwort innerhalb einer Seite
- Länge einer virtuellen Adresse ist architekturabhängig und ist in der Regel 16, 32 oder 64 Bit


### Zuweisung von Prozessseiten zu freiem Speicher (Rahmen)

	Hauptspeiche	er								
Rahmen-	0	0 A 0	0	A 0	0	A 0	0	A 0	0	A 0
nummer	1	1 A 1	1	A 1	1	A 1	1	A 1	1	A 1
	2	2 A 2	2	A 2	2	A 2	2	A 2	2	A 2
	3	3 A 3	3	A 3	3	A 3	3	A 3	3	A 3
	4	4	$\begin{bmatrix} 1 & 4 \end{bmatrix}$	В 0	4	B 0	4		4	D 0
	5	5	5	B 1	5	B 1	5		5	D 1
	6	6	] 6	B 2	6	B 2	6		6	D 2
	7	7	] ž		7	C 0	7	C 0	7	C 0
	8	8	] 8		8	C 1	8	C 1	8	C 1
	9	9	] 9		9	C 2	9	C 2	9	C 2
-	10	10	10		10	C 3	10	C 3	10	C 3
		11	$\frac{1}{11}$		11		11		11	D 3
	12	12	12		12		12		12	D 4
	13	13	] 13		13		13		13	
	14	14	1 14		14		14		14	
		Laden vo		Laden von		Laden von		Auslagern		Laden von
								_		
		Prozess .	4	Prozess B		Prozess C		von B		Prozess D

Quelle: Wiliam Stallings, Operating Systems, Prentice Hall, 2001

### Adressumwandlung durch die MMU

- Paging übersetzt logische (virtuelle) Speicheradressen von der CPU mit der MMU und der Seitentabelle in physische Adressen
- Das Betriebssystem prüft dann, ob sich die physische Adresse im Hauptspeicher, oder auf der Festplatte befindet
  - Befinden sich die Daten auf der Festplatte, muss das Betriebssystem die Daten in den Hauptspeicher einlesen
  - Ist der Hauptspeicher voll, muss das Betriebssystem andere Einträge aus dem Hauptspeicher verdrängen



### Implementierung der Seitentabelle

- Die Länge der Seiten hat Auswirkungen:
  - Kurze Seiten: Geringer interner Verschnitt, aber lange Seitentabelle
  - Lange Seiten: Kurze Seitentabelle, aber hoher interner Verschnitt
- Ist die Seitentabelle des aktuell laufenden Prozesses kurz, wird sie in Registern in der CPU abgelegt
  - Das führt zu einer hohen Geschwindigkeit, da zur Berechnung der physischen Speicheradressen nur Registermanipulationen notwendig sind
- Bei kleinen Seiten kann die Seitentabelle sehr groß werden
  - In diesem Fall wird die Seitentabelle im Hauptspeicher abgelegt

#### 2 Register ermöglichen der MMU den Zugriff auf die Seitenabelle

- Page-table base register (PTBR): Zeigt auf die Seitentabelle des aktuell laufenden Prozesses
- Page-table length register (PTLR): Gibt die L\u00e4nge der Seitentabelle des aktuell laufenden Prozesses an


### Seitentabellenstruktur

- Die Seitentabellenstruktur beim Paging ist so, dass jeder Seitentabelleneintrag folgende Komponenten enthält:
  - Present-Bit: Legt fest, ob die Seite im Hauptspeicher ist
  - Modify-Bit: Legt fest, ob die Seite verändert wurde
  - Andere Steuerbits: Hier werden Schutzrechte und Rechte zur gemeinsamen Nutzung festgelegt
  - Rahmennummer: Wird mit dem Offset der virtuellen (logischen)
     Adresse verknüpft


### Virtuelle (logische) Adresse



### Adressumwandlung beim Paging (einstufig)



# Adressumwandlung beim Paging (zweistufig)



## Einige Berechnungen zum seitenorientierten Speicher

- Seitenlänge beim Paging:
  - Kurze Seiten: Geringer interner Verschnitt, aber lange Seitentabelle
  - Lange Seiten: Kurze Seitentabelle, aber hoher interner Verschnitt
- Sei
  - s die durchschnittliche Prozessgröße in Byte
  - p die Seitenlänge in Byte
  - e ein Eintrag in der Seitentabelle in Byte
- Dann gilt:
  - Ein Prozess belegt  $\frac{s}{p}$  Seiten und damit  $\frac{es}{p}$  Byte in der Seitentabelle  $\frac{es}{p}$  wird kleiner mit wachsender Seitenlänge
  - Durch interne Fragmentierung gehen  $\frac{p}{2}$  Byte verloren  $\frac{p}{2}$  wird kleiner mit schrumpfender Seitenlänge
- Somit ist der absolute Gesamtverlust (in Byte):  $v_{abs} = \frac{es}{p} + \frac{p}{2}$
- Somit ist der relative Gesamtverlust (in Prozent):  $v_{rel} = \frac{1}{s} (\frac{es}{p} + \frac{p}{2})$
- Durch Minimierung ergibt sich als optimale Seitenlänge:  $p_{opt} = \sqrt{2se}$

### Ein Beispiel

- ullet Durchschnittliche Prozessgröße  $= s = 1\,\mathrm{MB}$
- Größe eines Eintrags in der Seitentabelle = e = 8 Byte
- Optimale Seitenlänge =  $p_{opt} = \sqrt{2se} = 4 \text{ KB}$


Durchschnittliche	Optimale	Relativer			
Prozessgröße	Seitenlänge	Gesamtverlust			
s=10~KB	$p_{opt} = 400  Byte$	$v_{rel}=4\%$			
s = 1 MB	$p_{opt} = 4 KB$	$v_{rel}=0,4\%$			
s = 100 MB	$p_{opt} = 40 \ KB$	$v_{rel}=0,04\%$			
s = 10000 MB	$p_{opt} = 400  KB$	$v_{rel} = 0,004 \%$			
s = 1000000  MB	$p_{opt} = 4 MB$	$v_{rel} = 0,0004 \%$			

 Wählt man die optimale Seitenlänge, nimmt der Speicherverlust mit zunehmender Prozessgröße ab

### Segmentierung

- Weitere Methode um virtuellen Speicher zu verwalten
- Der virtuelle Speicher eines Prozesses besteht aus Einheiten (Segmenten) unterschiedlicher Länge
- Maximale Segmentlänge bestimmt der Offset der virtuellen Adressen
  - Im Beispiel ist der Offset 12 Bit  $\implies$   $2^{12} = 4096$  Bit
- Das Betriebssystemen verwaltet für jeden Prozess eine Segmenttabelle
  - Jeder Eintrag in der Segmenttabelle enthält die Startadresse des Segments im Hauptspeicher und dessen Länge
  - Virtuelle (logische) Adressen werden mit Hilfe der Segmenttabelle, die jeder Prozess besitzt, in reale (physische) Adressen umgerechnet
- Interne Fragmentierung gibt es bei Segmentierung nicht
- Es kommt zu externer Fragmentierung wie bei dynamischer Partitionierung
  - Diese ist allerdings nicht so ausgeprägt

## Adressumwandlung bei Segmentierung



Reale 16 Bit Adresse (Physische Adresse)

### Segmenttabellenstruktur

- Jeder Eintrag der Segmenttabelle enthält folgende Komponenten:
  - Present-Bit: Legt fest, ob die Seite im Hauptspeicher ist
  - Modify-Bit: Legt fest, ob die Seite verändert wurde
  - Andere Steuerbits: Hier werden Schutzrechte und Rechte zur gemeinsamen Nutzung festgelegt
  - Länge: Länge des Segments
  - Rahmennummer: Wird mit dem Offset der virtuellen (logischen)
     Adresse verknüpft

### Virtuelle (logische) Adresse

Segmentnummer Offset

### Segmenttabelleneintrag

P M Andere Steuerbits Länge Segmentbasis

### Nächste Vorlesung

Nächste Vorlesung:

24.11.2011