
# 9. Foliensatz Computernetze

Prof. Dr. Christian Baun

Frankfurt University of Applied Sciences (1971–2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften christianbaum@fb2.fra-uas.de

## Transportschicht

- Aufgaben der Transportschicht (Transport Layer):
  - Enthält Ende-zu-Ende-Protokolle für Interprozesskommunikation
  - Adressierung der Prozesse mit Portnummern
  - Unterteilung der Daten der Anwendungsschicht in Segmente



Übungsblatt 5 wiederholt die für die Lernziele relevanten Inhalte dieses Foliensatzes

Geräte: Gateway

Protokolle: TCP. UDP

### Lernziele dieses Foliensatzes

- Transportschicht
  - Eigenschaften von Transportprotokollen
  - Adressierung in der Transportschicht
  - User Datagram Protocol (UDP)
    - Aufbau von UDP-Segmenten
    - Arbeitsweise
  - Transmission Control Protocol (TCP)
    - Aufbau von TCP-Segmenten
    - Arbeitsweise
    - Flusskontrolle (Flow Control)
    - Überlastkontrolle (Congestion Control)
    - Denial of Service-Attacken via SYN-Flood

# Herausforderungen für Transportprotokolle

- Das Protokoll IP auf der Vermittlungsschicht arbeitet verbindungslos
  - IP-Pakete werden unabhängig von anderen zum Ziel vermittelt (geroutet)
  - Vorteil: Geringer Overhead
- Nachteile aus Sicht der Transportschicht
  - IP-Pakete gehen verloren oder werden verworfen, weil TTL abgelaufen
  - IP-Pakete erreichen ihr Ziel häufig in der falschen Reihenfolge
  - Mehrere Kopien von IP-Paketen erreichen das Ziel
- Gründe:
  - Große Netze sind nicht statisch ⇒ ihre Infrastruktur ändert sich
  - Übertragungsmedien können ausfallen
  - Die Auslastung und damit die Verzögerung der Netze schwankt
- Diese Probleme sind in Computernetzen alltäglich
  - Je nach Anwendung müssen Transportprotokolle diese Nachteile ausgleichen

# Eigenschaften von Transportprotokollen

- Gewünschte Eigenschaften von Transportprotokollen sind u.a.
  - Garantierte Datenübertragung
  - Einhaltung der korrekten Reihenfolge der Daten
  - Unterstützung beliebig großer Datenübertragungen
  - Der Sender soll das Netzwerk nicht überlasten
    - Er soll in der Lage sein, den eigenen Datenfluss (die Übertragungsrate) anzupassen ⇒ Flusskontrolle
  - Der Empfänger soll das Sendeverhalten des Senders kontrollieren können, um Überlast beim Empfänger zu vermeiden ⇒ Überlastkontrolle
- Es sind also Transportprotokolle nötig, die die negativen Eigenschaften der Netze in die (positiven) Eigenschaften umwandeln, die von Transportprotokollen erwartet werden
- Die am häufigsten verwendeten Transportprotokolle:
  - UDP
  - TCP
- Adressierung erfolgt in der Transportschicht mit Sockets

# Adressierung in der Transportschicht

- Jede Anwendung, die TCP oder UDP nutzt, hat eine Portnummer
  - Diese gibt an, welcher Dienst angesprochen wird
  - Bei TCP und UDP ist die Portnummer 16 Bits groß
    - Portnummern liegen somit im Wertebereich 0 bis 65.535
- Portnummern können im Prinzip beliebig vergeben werden
  - Es gibt Konventionen, welche Standardanwendungen welche Ports nutzen

Portnummer	Dienst	Beschreibung
21	FTP	Dateitransfer
22	SSH	Verschlüsselte Terminalemulation (Secure Shell)
23	Telnet	Terminalemulation zur Fernsteuerung von Rechnern
25	SMTP	E-Mail-Versand
53	DNS	Auflösung von Domainnamen in IP-Adressen
67	DHCP	Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients
80	HTTP	Webserver
110	POP3	Client-Zugriff für E-Mail-Server
143	IMAP	Client-Zugriff für E-Mail-Server
443	HTTPS	Webserver (verschlüsselt)
993	IMAPS	Client-Zugriff für E-Mail-Server (verschlüsselt)
995	POP3S	Client-Zugriff für E-Mail-Server (verschlüsselt)

• Die Tabelle enthält nur eine kleine Auswahl bekannter Portnummern

# Ports (2/2)

- Die Portnummern sind in 3 Gruppen unterteilt:
  - 0 bis 1023 (Well Known Ports)
    - Diese sind Anwendungen fest zugeordnet und allgemein bekannt
  - 1024 bis 49151 (Registered Ports)
    - Anwendungsentwickler können sich Portnummern in diesem Bereich für eigene Anwendungen registrieren
  - 49152 bis 65535 (*Private Ports*)
    - Sind nicht registriert und können frei verwendet werden
- Verschiedene Anwendungen k\u00f6nnen im Betriebssystem gleichzeitig identische Portnummern verwenden, wenn Sie \u00fcber
  unterschiedliche Transportprotokolle kommunizieren
- Zudem gibt es Anwendungen, die Kommunikation via TCP und UDP über eine einzige Portnummer realisieren
- Beispiel: Domain Name System DNS (siehe Foliensatz 10)
- Die Well Known Ports und die Registered Ports werden durch die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) vergeben
- Unter Linux/UNIX existiert die Datei /etc/services
  - Hier sind Anwendungen (Dienste) den Portnummern zugeordnet
- Unter Windows: %WINDIR%\system32\drivers\etc\services

### Sockets

- Sockets sind die plattformunabhängige, standardisierte Schnittstelle zwischen der Implementierung der Netzwerkprotokolle im Betriebssystem und den Anwendungen
- Ein Socket besteht aus einer Portnummer und einer IP-Adresse
- Man unterscheidet zwischen Stream Sockets und Datagram Sockets
  - Stream Sockets verwendeten das verbindungsorientierte TCP
  - Datagram Sockets verwendeten das verbindungslose UDP

### Werkzeug(e) zur Kontrolle offener Ports und Sockets unter...

- Linux/UNIX: netstat, 1sof und nmap
- Windows: netstat

### Alternativen zu Sockets in der Interprozesskommunikation (IPC)

Pipes, Message Queues und gemeinsamer Speicher (Shared Memory)  $\Longrightarrow$  siehe Betriebssysteme-Vorlesung

# User Datagram Protocol (UDP)

- Verbindungsloses Transportprotokoll
  - Datenübertragungen finden ohne vorherigen Verbindungsaufbau statt
- Einfacheres Protokoll als das verbindungsorientierte TCP
  - Nur für die Adressierung der Segmente zuständig
  - Es findet keine Sicherung der Datenübertragung statt
- Übertragungen werden nicht vom Empfänger beim Sender bestätigt
  - Segmente können bei der Übertragung verloren gehen
- Abhängig von der Anwendung, z.B. bei Videostreaming, ist das akzeptabel
  - Geht bei der Übertragung eines Videos via TCP ein Segment, also eine Bildinformation verloren, wird es neu angefordert
    - Es käme zu Aussetzern
  - Um das zu kompensieren, sind Wiedergabepuffer nötig
    - Speziell bei Videotelefonie versucht man aber die Puffer möglichst klein zu halten, weil diese zu Verzögerungen führen
  - Nutzt man UDP zur Übertragung eines Videos oder für Videotelefonie, geht beim Verlust eines Segments nur ein Bild verloren

# User Datagram Protocol (UDP)

- Maximale Größe eines UDP-Segments: 65.535 Bytes
  - Grund: Das Länge-Feld des UDP-Headers, das die Segmentlänge enthält, ist 16 Bits groß
    - Die maximal darstellbare Zahl mit 16 Bits ist 65.535
  - So große UDP-Segmente werden vom IP aber fragmentiert übertragen

IP-Paket aus der Vermittlungsschicht

	IP-Header	UDP-Header	Daten der Anwendungsschicht (Nachricht)
--	-----------	------------	-----------------------------------------

UDP-Segment aus der Transportschicht

UDP-Standard: RFC 768 von 1980

http://tools.ietf.org/rfc/rfc768.txt

## Aufbau von UDP-Segmenten


- Der UDP-Header besteht aus 4 je 16 Bit großen Datenfeldern
  - Portnummer (Sender)
    - Kann frei bleiben (Wert 0), wenn keine Antwort erforderlich ist
  - Portnummer (Ziel)
  - Länge des kompletten Segments (ohne Pseudo-Header)
  - Prüfsumme über das vollständige Segment (inklusive Pseudo-Header)
- Es wird ein Pseudo-Header erzeugt, der mit den IP-Adressen von Sender und Ziel auch Informationen der Vermittlungsschicht enthält
  - Protokoll-ID von UDP = 17
- Der Pseudo-Header wird nicht. übertragen, geht aber in die Berechnung der Prüfsumme mit ein

32 Bit (4 Bytes) IP-Adresse (Sender) IP-Adresse (Ziel) 00000000 Protokoll-ID Seament-Länge Portnummer (Sender) Portnummer (Ziel) Seament-Länge Prüfsumme Datenbereich (Daten der Anwendungsschicht)

Erinnern Sie sich an NAT aus Foliensatz 8...

Wird ein NAT-Gerät (Router) verwendet, muss dieses Gerät auch die Prüfsummen in UDP-Segmenten neu berechnen, wenn es die IP-Adressen ersetzt

## Verbindungslose Kommunikation mit Sockets – UDP



#### Client

- Socket erstellen (socket)
- Daten senden (sendto) und empfangen (recvfrom)
- Socket schließen (close)

### Server

- Socket erstellen (socket)
- Socket an einen Port binden (bind)
- Daten senden (sendto) und empfangen (recvfrom)
- Socket schließen (close)

# Sockets via UDP – Beispiel (Server)

```
1 #!/usr/bin/env python
 2 # -*- coding: iso-8859-15 -*-
  # Server: Empfängt eine Nachricht via UDP
  # Modul socket importieren
  import socket
  # Stellvertretend für alle Schnittstellen des Hosts
  # '' = alle Schnittstellen
  HOST = '
11 # Portnummer des Servers
12 \text{ PORT} = 50000
13
14 # Socket erzeugen und Socket-Deskriptor zurückliefern
  sd = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
16
17 try:
18
     sd.bind((HOST, PORT))
                                 # Socket an Port
          binden
19
     while True:
20
       data = sd.recvfrom(1024)
                                  # Daten empfangen
21
       # Empfangene Daten ausgeben
22
       print 'Received:', repr(data)
23
  finally:
24
       sd.close()
                                     # Socket schließen
```

```
Prozess 1
                    Prozess 2
Zeit
      (Client)
                    (Server)
      socket()
                    socket()
                     bind()
      recvfrom() ← sendto()
       close()
                     close()
```

\$ python udp\_server.py

Received: ('Hello World', ('127.0.0.1', 39834))

# Sockets via UDP – Beispiel (Client)

```
1 #!/usr/bin/env python
  # -*- coding: iso-8859-15 -*-
                                                                                    Prozess 2
                                                                      Prozess 1
  # Client: Schickt eine Nachricht via UDP
                                                               Zeit
                                                                       (Client)
                                                                                     (Server)
  import socket
                               # Modul socket importieren
   HOST = 'localhost'
                               # Hostname des Servers
  PORT = 50000
                               # Portnummer des Servers
                                                                       socket()
                                                                                     socket()
  MESSAGE = 'Hello World'
                               # Nachricht
10
11
  # Socket erzeugen und Socket-Deskriptor zurückliefern
   sd = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
                                                                                      bind()
13
  # Nachricht an Socket senden
   sd.sendto(MESSAGE, (HOST, PORT))
16
                                                                       sendto() —
                                                                                 recvfrom()
17 sd.close()
                               # Socket schließen
                                                                      recvfrom() ← sendto()
   $ python udp_client.py
                                                                       close()
                                                                                     close()
   $ python udp_server.py
```

# Transmission Control Protocol (TCP)

- Verbindungsorientiertes Transportprotokoll
- Erweitert das Vermittlungsprotokoll IP um die Zuverlässigkeit, die für viele Anwendungen gewünscht bzw. nötig ist
- Garantiert, dass Segmente vollständig und in der korrekten Reihenfolge ihr Ziel erreichen
  - Verlorene oder nicht bestätigte TCP-Segmente sendet der Sender erneut
- Eine TCP-Verbindung wird wie eine Datei geöffnet und geschlossen
  - Genau wie bei einer Datei wird die Position im Datenstrom exakt angeben

TCP-Standard: RFC 793 von 1981 http://tools.ietf.org/rfc/rfc793.txt

# Sequenznummern bei TCP

- TCP sieht Nutzdaten als unstrukturierten, aber geordneten Datenstrom
- Sequenznummern nummerieren den Strom der gesendeten Bytes
  - Die Sequenznummer eines Segments ist die Position des ersten Bytes des Segments im Bytestrom
- Beispiel
  - Der Sender unterteilt den Strom mit Anwendungsdaten in Segmente
    - Länge Datenstrom: 5.000 Bytes
    - MSS: 1.460 Bytes

	H	Segment 1	H	Segment 2	H	Segment 3	Segment 4
្តី Sequenznummer: 0 ្តី Sequenznummer: 1.460 ្តី Sequenznummer: 2.920 ្តី Sequenznummer: 4.38	A	0 1.459	A D	1.460 2.919	A D	2.920 4.379	å 4.380 4.999
	E R	Sequenznummer: 0	E R	Sequenznummer: 1.460	E R	Sequenznummer: 2,920	E Sequenznummer: 4.380

#### Einige Eckdaten...

Maximum Transfer Unit (MTU): Maximale Größe der IP-Pakete

MTU bei Ethernet  $= 1.500\,\mathrm{Bytes},\,\mathrm{MTU}$  bei PPPoE (z.B. DSL)  $= 1.492\,\mathrm{Bytes}$ 

Maximum Segement Size (MSS): Maximale Segmentgröße

MSS = MTU - 40 Bytes für IPv4- und TCP-Header

# Aufbau von TCP-Segmenten (1/5)

32 Bit (4 Bytes)				
IP-Adresse (Sender)				
IP-Adresse (Ziel)				
00000000 Protokoll-ID Segment-Länge				
Portnummer (Sender) Portnummer (Ziel)				
Seq-Nummer				
Ack-Nummer				
Länge 000000 R C S S Y I	Empfangsfenster			
Prüfsumme	Urgent-Zeiger			
Optionen und Füllbits				
Datenbereich (Daten der Anwendungsschicht)				

- Ein TCP-Segment kann maximal 64 kB Nutzdaten (Daten der Anwendungsschicht) enthalten
  - Üblich sind kleinere Segmente (≤ 1500 Bytes bei Ethernet)
- Der Header von TCP-Segmenten ist komplexer im Vergleich zu UDP-Segmenten

#### Overhead

- Größte des TCP-Headers (ohne das Optionsfeld): nur 20 Bytes
- Größte des IP-Headers (ohne das Optionsfeld): auch nur 20 Bytes
- ⇒ Der Overhead, den die TCP- und IP-Header verursachen, ist bei einer IP-Paketgröße von mehreren kB gering

# Aufbau von TCP-Segmenten (2/5)

32 Bit (4 Bytes)				
IP-Adresse (Sender)				
IP-Adresse (Ziel)				
00000000 Protokoll-ID Segment-Länge				
Portnummer (Sender) Portnummer (Ziel)				
Seq-Nummer				
Ack-Nummer				
Länge 000000 V A C R S T N N Empfangsfenster				
Prüfsumme Urgent-Zeiger				
Optionen und Füllbits				
Datenbereich (Daten der Anwendungsschicht)				

- Ein Datenfeld enthält die Portnummer des sendenden Prozesses
- Ein weiteres Datenfeld enthält die Portnummer des Prozesses, der das Segment empfangen soll
- Seq-Nummer enthält die Folgenummer (Sequenznummer) des aktuellen Segments
- Ack-Nummer enthält die Folgenummer des nächsten erwarteten Segments
- Länge enthält die Länge des TCP-Headers in 32-Bit-Worten, damit der Empfänger weiß, wo die Nutzdaten im TCP-Segment anfangen
  - Dieses Feld ist nötig, weil das Feld *Optionen und Füllbits* eine variable Länge (Vielfaches von 32 Bits) haben kann

# Aufbau von TCP-Segmenten (3/5)

32 Bit (4 Bytes)				
IP-Adresse (Sender)				
IP-Adresse (Ziel)				
00000000 Protokoll-ID Segment-Länge				
Portnummer (Sender) Portnummer (Ziel)				
Seq-Nummer				
Ack-Nummer				
Länge 000000 V A P R S F E Empfangsfenster				
Prüfsumme Urgent-Zeiger				
Optionen und Füllbits				
Datenbereich (Daten der Anwendungsschicht)				

Transportschicht


- Das Datenfeld 000000 ist 6 Bits groß und wird nicht verwendet
  - Es hat den Wert Null
- Die 6 je 1 Bit großen Datenfelder sind für Verbindungsaufbau, Datenaustausch und Verbindungsabbau nötig
  - Im folgenden sind die Funktionen dieser Datenfelder jeweils so beschrieben, das sie den Wert 1 haben. also gesetzt sind

URG (Urgent) wird in dieser Vorlesung nicht behandelt

### ACK (Acknowledge)

- Gibt an, dass die Bestätigungsnummer im Datenfeld Ack-Nummer gültig ist
- Es wird also verwendet, um den Empfang von Segmenten zu bestätigen

# Aufbau von TCP-Segmenten (4/5)



PSH (Push) wird in dieser Vorlesung nicht behandelt

RST (Reset) wird in dieser Vorlesung nicht behandelt

- SYN (Synchronize)
  - Weist die Synchronisation der Sequenznummern an
  - Das initiiert den Verbindungsaufbau
- FIN (Finish)
  - Weist den Verbindungsabbau an und gibt an, dass der Sender keine Nutzdaten mehr schicken wird
- **Empfangsfenster** enthält die Anzahl freier Bytes im Empfangsfensters des Senders zur Flusskontrolle

# Aufbau von TCP-Segmenten (5/5)

32 Bit (4 Bytes)				
IP-Adresse (Sender)				
IP-Adresse (Ziel)				
00000000 Protokoll-ID Segment-Länge				
Portnummer (Sender) Portnummer (Ziel)				
Seq-Nummer				
Ack-Nummer				
Länge 000000 V A P R S S I Empfangsfenster				
Prüfsumme	Urgent-Zeiger			
Optionen und Füllbits				
Datenbereich (Daten der Anwendungsschicht)				

- Genau wie bei UDP existiert auch f
   ür jedes TCP-Segment ein Pseudo-Header, der nicht übertragen wird
  - Dessen Datenfelder gehen aber inklusive regulärem TCP-Header und Nutzdaten in die Berechnung der Priifsumme mit ein
  - Die Protokoll-ID von TCP ist die 6

Der Urgent-Zeiger wird in dieser Vorlesung nicht behandelt

Das Feld Optionen und Füllbits muss ein Vielfaches von 32 Bits groß sein und wird in dieser Vorlesung nicht behandelt

#### Erinnern Sie sich an NAT aus Foliensatz 8...

Wird ein NAT-Gerät (Router) verwendet, muss dieses Gerät auch die Prüfsummen in TCP-Segmenten neu berechnen, wenn es die IP-Adressen ersetzt

### Arbeitsweise von TCP

#### Sie wissen bereits...

- Jedes Segment hat eine eindeutige Folgenummer (Sequenznummer)
- Die Sequenznummer eines Segments ist die Position des ersten Bytes des Segments im Bytestrom
- Anhand der Sequenznummer kann der Empfänger...
  - die Reihenfolge der Segmente korrigieren
  - doppelt angekommene Segmente aussortieren
- Die Länge eines Segments ist aus dem IP-Header bekannt
  - So werden Lücken im Datenstrom entdeckt und der Empfänger kann verlorene Segmente neu anfordern
- Beim Öffnen einer Verbindung (Dreiwege-Handshake) tauschen beide Kommunikationspartner in drei Schritten Kontrollinformationen aus
  - So ist garantiert, dass der jeweilige Partner existiert und Daten annimmt

# TCP-Verbindungsaufbau (Dreiwege-Handshake)

- Der Server wartet passiv auf eine ankommende Verbindung
- Olient sendet ein Segment mit SYN=1 und fordert damit zur Synchronisation der Folgenummern auf ⇒ Synchronize
- ② Server sendet als Bestätigung ein Segment mit ACK=1 und fordert mit SYN=1 seinerseits zur Synchronisation der Folgenummern auf ⇒ Synchronize Acknowledge
- Solution of the state of th
- SYN=1 ACK=1 FIN=0 Seq=y Ack=x+1

  SYN=0 ACK=1 FIN=0 Seq=x+1 Ack=y+1

  Datenübertragung

SYN=1 ACK=0 FIN=0 Seg=x Ack=0


- Die Anfangs-Sequenznummern (x und y) werden zufällig bestimmt
- Beim Verbindungsaufbau werden keine Nutzdaten ausgetauscht!

Server

# TCP-Datenübertragung

Um eine Datenübertragung zu zeigen, sind für die **Seq-Nummer** (Folgenummer aktuelles Segment) und die **Ack-Nummer** (Folgenummer nächstes erwartetes Segment) konkrete Werte nötig


- Im Beispiel ist zu Beginn des Dreiwege-Handshake die Folgenummer des Clients x=100 und die des Servers y=500
- Nach Abschluss des Dreiwege-Handshake: x=101 und y=501
- Olient übertragt 1000 Byte Nutzdaten
- Server bestätigt mit ACK=1 die empfangenen Nutzdaten und fordert mit der Ack-Nummer 1101 das nächste Segment an. Im gleichen Segment überträgt der Server 400 Bytes Nutzdaten
- Client übertragt weitere 1000 Byte Nutzdaten. Zudem bestätigt er den Empfang der Nutzdaten mit ACK=1 und fordert mit der Ack-Nummer 901 das nächste Segment an
- Server bestätigt mit ACK=1 die empfangenen Nutzdaten und fordert mit der Ack-Nummer 2101 das nächste Segment an



## TCP-Verbindungsabbau

- Der Verbindungsabbau ist dem Verbindungsaufbau ähnlich
- Statt des SYN-Bit kommt das FIN-Bit zum Einsatz, das anzeigt, dass keine Nutzdaten mehr vom Sender kommen

- Client sendet den Abbauwunsch mit FIN=1
- 2 Server sendet eine Bestätigung mit ACK=1
- Server sendet den Abbauwunsch mit FIN=1
- 4 Client sendet eine Bestätigung mit ACK=1




• Beim Verbindungsabbau werden keine Nutzdaten ausgetauscht

### Zuverlässige Übertragung durch Flusskontrolle (Flow Control)

- Via Flusskontrolle steuert der Empfänger die Sendegeschwindigkeit des Senders dynamisch und stellt so und die Vollständigkeit der Datenübertragung sicher
  - Langsame Empfänger sollen nicht mit Daten überschüttet werden
    - Dadurch würden Daten verloren gehen
  - Während der Übertragung verlorene Daten werden erneut gesendet
- Vorgehensweise: Sendewiederholungen, wenn diese nötig sind
- Grundlegende Mechanismen:
  - Bestätigungen (Acknowledgements, ACK) als Feedback bzw. Quittung
  - Zeitschranken (Timeouts)
- Konzepte zur Flusskontrolle:
  - Stop-and-Wait
  - Schiebefenster (Sliding-Window)

## Stop-and-Wait

- Nach dem Senden eines Segments wartet der Sender auf ein ACK
  - Kommt in einer bestimmten Zeit kein ACK an ⇒ Timeout
  - ullet Timeout  $\Longrightarrow$  Segment wird erneut gesendet



Nachteil: Geringer Durchsatz gegenüber der Leitungskapazität


Das Trivial File Transfer Protocol (RFC 783) arbeitet nach dem Prinzip Stop-and-Wait

# Schiebefenster (Sliding-Window)

- Ein **Fenster** ermöglicht dem Sender die Übertragung einer bestimmten Menge Segmente, bevor eine Bestätigung (Quittung) erwartet wird
  - Beim Eintreffen einer Bestätigung wird das Sendefenster verschoben und der Sender kann weitere Segmente aussenden
    - Der Empfänger kann mehrere Segmente auf einmal bestätigen
      - ⇒ kumulative Acknowledgements
  - Beim Timeout übermittelt der Sender alle Segmente im Fenster neu
    - Er sendet also alles ab der letzten unbestätigten Sequenznummer erneut
- Ziel: Leitungs- und Empfangskapazität besser auslasten


## Schiebefenster - Vorgehensweise: Sender

- Der Sendepuffer enthält Daten der Anwendungsschicht, die...
  - bereits gesendet, aber noch nicht bestätigt wurden
  - bereits vorliegen, aber noch nicht gesendet wurden



# Schiebefenster – Vorgehensweise: Empfänger


- Der Empfangspuffer enthält Daten für die Anwendungsschicht, die...
  - in der korrekten Reihenfolge vorliegen, aber noch nicht gelesen wurden
  - außer der Reihe angekommen sind



- Der Empfänger gibt dem Sender an, wie groß sein Empfangsfenster ist
  - Wichtig, um einen Pufferüberlauf zu vermeiden!


### TCP-Flusskontrolle

zu sendendes Segment



# Beispiel zur Flusskontrolle bei TCP

- Empfänger informiert in jedem Segment über das freie Empfangsfenster
- Ist das Empfangsfenster voll, ist der Sender blockiert, bis er vom Empfänger erfährt, dass im Empfangsfenster freier Speicher ist
- Wird Kapazität im Empfangsfenster frei ⇒ Fensteraktualisierung



## Silly Window Syndrom

- Gefahr des Silly Window Syndrom, bei dem sehr viele kleine
   Segmente geschickt werden, was den Protokoll-Overhead vergrößert
  - Szenario:
    - Ein überlasteter Empfänger mit vollständig gefülltem Empfangspuffer
    - Sobald die Anwendung wenige Bytes (z.B. 1 Byte) aus dem Empfangspuffer gelesen hat, sendet der Empfänger ein Segment mit der Größe des freien Empfangspuffers
    - Der Sender sendet dadurch ein Segment mit lediglich 1 Byte Nutzdaten
    - Overhead: Mindestens 40 Bytes für die TCP/IP-Header jedes IP-Pakets (Nötig sind: 1 Segment mit den Nutzdaten, 1 Segment für die Bestätigung und eventuell noch ein Segment nur für die Fensteraktualisierung)
  - Lösungsansatz: Silly Window Syndrom Avoidance
    - Der Empfänger benachrichtigt den Sender erst über freie Empfangskapazität, wenn der Empfangspuffer mindestens zu 25% leer ist oder ein Segment mit der Größe MSS empfangen werden kann

# Gründe für Überlastung

- Mögliche Ursachen für Überlastungen:
  - Empfängerkapazität
    - Der Empfänger kann die empfangen Daten nicht schnell genug verarbeiten und darum ist sein Empfangspuffer voll
    - Bereits gelöst durch die Flusskontrolle
  - Netzkapazität


    - Einzig hilfreiche Reaktion bei Überlastungen: Datenrate reduzieren
    - TCP versucht Überlastungen durch dynamische Veränderungen der Fenstergröße zu vermeiden ⇒ Dynamisches Sliding Window
- Es gibt nicht die eine Lösung für beide Ursachen
  - Beide Ursachen werden getrennt angegangen

#### Anzeichen für Überlastungen der Netzkapazität

- Paketverluste durch Pufferüberläufe in Routern
- Lange Wartezeiten durch volle Warteschlangen in Routern
  - Häufige Übertragungswiederholungen wegen Timeout oder Paket-/Segmentverlust

# Lösungsansatz gegen Überlastung

- Der Sender verwaltet 2 Fenster
  - **1** Advertised Receive Window (Empfangsfenster)
    - Vermeidet Überlast beim Empfänger
    - Wird vom Empfänger angeboten (advertised)
  - Congestion Window (Überlastungsfenster)
    - Vermeidet Überlastung des Netzes
    - Legt der Sender fest
- Das Minimum beider Fenster ist die maximale Anzahl Bytes, die der Sender übertragen kann
  - Beispiel:
    - Kann der Empfänger zum Beispiel gemäß seinem Empfangsfenster 20 kB empfangen, aber der Sender erkennt, dass bei mehr als 12 kB das Netz verstopft, dann sendet er nur 12 kB.
- Woher weiß der Sender wie leistungsfähig das Netz ist?
   Wie ermittelt der Sender die Größe des Überlastungsfensters?




# Größe des Überlastungsfensters festlegen

#### Sie wissen bereits...

- Der Sender kann genau sagen, wie groß das Empfangsfenster ist
- Grund: Der Empfänger teilt es ihm mit jedem Segment mit
- Problem für den Sender: Wie groß ist das Überlastungsfenster?
  - Der Sender weiß zu keiner Zeit sicher, wie leistungsfähig das Netz ist
  - Die Leistungsfähigkeit der Netze ist nicht statisch
    - Sie hängt u.a. von der Auslastung und von Netzstörungen ab
- Lösungsweg: Der Sender muss sich an das Maximum dessen, was das Netzwerk übertragen kann, herantasten


## Überlastungsfenster festlegen – Verbindungsaufbau



- Beim Verbindungsaufbau initialisiert der Sender das Überlastungsfenster auf die maximale Segmentgröße (MSS)
- Vorgehensweise:
  - 1 Segment mit der Größe MSS senden
    - Wird Empfang des Segments vor dem Timeout bestätigt, wird das Überlastungsfenster verdoppelt
  - 2 Segmente mit der Größe MSS senden
    - Wird der Empfang beider Segmente vor dem Timeout bestätigt, wird das Überlastungsfenster erneut verdoppelt
  - USW.


## Überlastungsfenster festlegen – Slow Start






- Das Überlastungsfenster wächst exponentiell bis. . .
  - das vom Empfänger festgelegte Empfangsfenster erreicht ist
  - oder der Schwellenwert (Treshold) erreicht ist
  - oder es zum Timeout kommt
  - Die exponentielle Wachstumsphase heißt Slow Start
    - Grund: Die niedrige Senderate des Senders am Anfang
  - Hat das Überlastungsfenster die Größe des Empfangsfensters erreicht, wächst es nicht weiter
- Der Schwellenwert ist am Anfang der Übertragung  $2^{16}$  Byte = 64 kB, damit er zu Beginn keine Rolle spielt
  - ullet Das Empfangsfenster ist maximal  $2^{16}-1$  Bytes groß
    - Ist durch die Größe des Datenfelds Empfangsfenster im TCP-Header festgelegt

## Überlastungsfenster festlegen – Congestion Avoidance



- Kommt es zum Timeout, wird...
  - der Schwellenwert auf die Hälfte des Überlastungsfensters gesetzt
  - und das Überlastungsfenster auf die Größe 1 MSS reduziert
- Es folgt erneut die Phase Slow Start
  - Wird der Schwellenwert erreicht, wächst das Überlastungsfenster linear bis. . .
    - das vom Empfänger festgelegte Empfangsfenster erreicht ist
    - oder es zum Timeout kommt
- Die Phase des linearen Wachstums heißt Congestion Avoidance


## Mögliche Fortführung des Beispiels



## Gründe für einen Timeout und sinnvolles Vorgehen


- Ein **Timeout** kann verschiedene Gründe haben
  - Überlast (⇒ Verzögerung)
  - Verlust der Sendung
  - Verlust der Bestätigung (ACK)
- Nicht nur Verzögerungen durch Überlast, sondern auch jedes Verlustereignis reduziert das Überlastungsfenster auf 1 MSS
  - Entspricht dem Vorgehen der veralteten TCP-Version Tahoe (1988)
- Modernere TCP-Versionen unterscheiden zwischen...
  - Timeout wegen Netzüberlast
  - und mehrfachem Eintreffen von Bestätigungen (ACKs) wegen Verlustereignis

#### Fast Retransmit



- Geht ein Segment verloren, entsteht im Datenstrom beim Empfänger eine Lücke
  - Der Empfänger sendet bei jedem weiteren nach dieser Lücke empfangenen Segment ein ACK für das Segment vor dem verlorenen Segment
- Beim Segmentverlust ist eine Reduzierung des Überlastungsfensters auf 1 MSS unnötig
  - Grund: Für einen Segmentverlust ist nicht zwingend Überlastung verantwortlich
- TCP Reno (1990) sendet nach dreimaligem Empfang eines doppelten ACK das verlorene Segment neu
  - ⇒ Fast Retransmit

### Fast Recovery



- TCP Reno vermeidet auch die Phase Slow Start nach dreimaligem Empfang eines doppelten ACK
  - **⇒** Fast Recovery
- Das Überlastungsfenster wird nach dreimaligem Empfang eines doppelten ACK direkt auf den Schwellenwert gesetzt
  - Das Überlastungsfenster wächst mit jeder bestätigten Übertragung linear...
    - bis das vom Empfänger festgelegte Empfangsfenster erreicht ist
    - oder es zum Timeout kommt


## Additive Increase / Multiplicative Decrease (AIMD)

- AIMD ist das Prinzip/Konzept der Überlastkontrolle bei TCP
  - Rasche Reduzierung des Überlastungsfensters nach Timeout oder Verlustereignis und langsames (lineares) Anwachsen des Überlastungsfensters
- Grund für aggressive Senkung und konservative Erhöhung des Überlastungsfensters:
  - Die Folgen eines zu großen Überlastungsfensters sind schlimmer als die eines zu kleinen Fensters
  - Ist das Fenster zu klein, bleibt verfügbare Bandbreite ungenutzt
  - Ist das Fenster zu groß, gehen Segmente verloren und müssen erneut übertragen werden
    - Das vergrößert die Überlastung des Netzes noch mehr!
- Möglichst rasch muss der Zustand der Überlastung verlassen werden
  - Darum wird die Größe des Überlastungsfensters deutlich reduziert

### Zusammenfassung zu Flusskontrolle und Überlastkontrolle

- Mit Flusskontrolle versucht TCP die Bandbreite eines. verbindungslosen Netzes (⇒ IP) effizient zu nutzen
  - Schiebefenster beim Sender (Sendefenster) und Empfänger (**Empfangsfenster**) dienen als Puffer zum Senden und Empfangen
  - Der Empfänger kontrolliert das Sendeverhalten des Senders
- Gründe für Überlastungen: Empfangskapazität und Netzkapazität
  - Empfangsfenster vermeidet Überlast beim Empfänger
  - Überlastungsfenster vermeidet Überlastung des Netzes
  - Effektiv verwendetes Fenster = Minimum beider Fenster
- Versuch der Maximierung der Netzauslastung und der schnellen Reaktion bei Überlastungsanzeichen
  - Prinzip des Additive Increase / Multiplicative Decrease (AIMD)

### Verbindungsorientierte Kommunikation mit Sockets – TCP



#### Client

- Socket erstellen (socket)
- Client mit Server-Socket verbinden (connect)
- Daten senden (send) und empfangen (recv)
- Socket schließen (close)

#### Server

- Socket erstellen (socket)
- Socket an einen Port binden (bind)
- Socket empfangsbereit machen (listen)
  - Richtete eine Warteschlange für Verbindungen mit Clients ein
- Server akzeptiert Verbindungen (accept)
- Daten senden (send) und empfangen (recv)
- Socket schließen (close)

# Sockets via TCP – Beispiel (Server)

```
1 #!/usr/bin/env python
  # -*- coding: iso-8859-15 -*-
  # Echo Server via TCP
   import socket
                                # Modul socket importieren
                                                                       Prozess 1
                                                                                      Prozess 2
  HOST = ''
                                # '' = alle Schnittstellen
                                                                 7eit
                                                                        (Client)
                                                                                       (Server)
  PORT = 50007
                                # Portnummer des Servers
  # Socket erzeugen und Socket-Deskriptor zurückliefern
   sd = socket.socket(socket.AF INET, socket.SOCK_STREAM)
                                                                        socket()
                                                                                       socket()
  # Socket an Port binden
11 sd.bind((HOST, PORT))
12 # Socket empfangsbereit machen
                                                                                        bind()
13 # Max. Anzahl Verbindungen = 1
                                                                                       listen()
14 sd.listen(1)
15 # Socket akzeptiert Verbindungen
                                                                                       accept()
   conn, addr = sd.accept()
17
                                                                        connect()
18
   print 'Connected by', addr
19
                                                                         send()
                                                                                        recv()
20
   while 1:
                                # Endlosschleife
21
       data = conn.recv(1024) # Daten empfangen
22
       if not data: break
                                # Endlosschleife abbrechen
                                                                         recv()
                                                                                        send()
23
       # Empfangene Daten zurücksenden
24
       conn.send(data)
25
                                                                         close()
26 sd.close()
                                # Socket schließen
                                                                                        close()
```

# Sockets via TCP - Beispiel (Client)

```
1 #!/usr/bin/env python
 2 # -*- coding: iso-8859-15 -*-
 3 # Echo Client via TCP
4 # Modul socket importieren
                                                                      Prozess 1
                                                                                     Prozess 2
  import socket
                                                               7eit
                                                                       (Client)
                                                                                     (Server)
7 HOST = 'localhost'
                               # Hostname des Servers
  PORT = 50007
                               # Portnummer des Servers
                                                                       socket()
                                                                                     socket()
 9
10 # Socket erzeugen und Socket-Deskriptor zurückliefern
11 sd = socket.socket(socket.AF INET. socket.SOCK STREAM)
                                                                                      bind()
  # Mit Server-Socket verbinden
  sd.connect((HOST, PORT))
                                                                                     listen()
14
                                                                                     accept()
15 sd.send('Hello, world') # Daten senden
16 data = sd.recv(1024) # Daten empfangen
  sd.close()
                               # Socket schließen
                                                                      connect()
18
19
  # Empfangene Daten ausgeben
                                                                       send()
                                                                                      recv()
20 print 'Empfangen:', repr(data)
                                                                        recv()
                                                                                      send()
   $ python tcp_client.py
   Empfangen: 'Hello, world'
                                                                       close()
                                                                                      close()
   $ python tcp_server.py
   Connected by ('127.0.0.1', 49898)
```

#### Denial of Service-Attacken via SYN-Flood

- Ziel des Angriffs: Dienste oder Server unerreichbar machen
- Ein Client sendet viele Verbindungsanfragen (SYN), antwortet aber nicht auf die Bestätigungen (SYN ACK) des Servers mit ACK
- Der Server wartet einige Zeit auf die Bestätigung des Clients
  - Es könnten ja Netzwerkprobleme die Bestätigung verzögern
  - Während dieser Zeit werden die Client-Adresse und der Status der unvollständigen Verbindung im Speicher des Netzwerkstacks gehalten
- Durch das Fluten des Servers mit Verbindungsanfragen wird die Tabelle mit den TCP-Verbindungen im Netzwerkstack komplett gefüllt
   Der Server kann keine neuen Verbindungen mehr aufbauen
- Der Speicherverbrauch auf dem Server kann so groß werden, dass der Hauptspeicher komplett gefüllt wird wird und der Server abstürzt
- Gegenmaßnahme: Echtzeitanalyse des Netzwerks durch intelligente Firewalls