

|                                                                                                                                                               |                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SCHINDLER INTENSIVPFLEGE</b><br><small>FÜR LEBEN WERTSCHÖPFUNG</small> | <b>Verfahrensanleitung</b><br><b>„Mörsern von</b><br><b>Medikamenten“</b> | Qualitätshandbuch                   |
|                                                                                                                                                               |                                                                           | Geltungsbereich:<br>Pflegefachkraft |

## 1. Ziel und Zweck:

- Das Arzneimittel gelangt sicher und vollständig zum Wirkungsort.
- Eine Verwechslung des Medikaments wird vermieden.
- Gastrointestinale Störungen werden durch die Wahl des richtigen Arzneimittels vermieden bzw. von den Pflegefachkräften erkannt.

## 2. Anwendungsbereich:

- Bei vielen Krankheitsbildern ist es erforderlich, dass feste Medikamente vor der Applikation zermahlen und ggf. auch mit Wasser versetzt werden.
- So ist es vielen Patienten mit verengter Speiseröhre nicht möglich, Tabletten "in einem Stück" zu schlucken. Der Wirkstoff wird dann ggf. zermahlen und der Nahrung beigemischt.
- Patienten mit PEG können ebenfalls keine Medikamente per oral zu sich nehmen. Das Lumen der Sonde erlaubt jedoch i.d.R. keine Applikation von intakten Tabletten. Auch in diesem Fall ist das Mörsern oft sinnvoll.

### Wichtige Hinweise:

- Riskant ist das Mörsern insbesondere bei Depotmedikamenten, die einmal verabreicht werden. Eine intakte Tablette löst sich im Tagesverlauf langsam auf und gibt den Wirkstoff gleichmäßig ab. Stattdessen wird die komplette Wirkstoffmenge nach dem Mörsern sofort freigesetzt. Der Patient erhält in den ersten Stunden nach der Applikation eine Überdosierung, während im weiteren Tagesverlauf der Wirkstoffspiegel zu gering ist.
- Andere Tabletten sind mit einer Schicht überzogen, die den Wirkstoff vor der Magensäure schützt. Diese Schutzschicht wird durch das Mörsern zerstört.
- Aufgrund der vielen Gefahren ist das Mörsern von Medikamenten immer eine Notlösung. In keinem Fall wird ein Medikament lediglich deswegen gemörsert, weil die Applikation dann zeitsparender ist.
- Die 5-R-Regel / 6-R-Regel wird sorgfältig umgesetzt.
- Es ist nicht Aufgabe der Pflegefachkräfte, das Mörsern der Tabletten „anzuordnen“. Wenn Tabletten gemörsert werden sollen, weil der Patient die Tabletten nicht schluckt ist das eine nicht autorisierte Medikamentengabe. In diesem Fall ist der Betreuer mit dem Aufgabenfeld „Gesundheitsfürsorge“ bzw. der Bevollmächtigte mit diesem Aufgabengebiet zu fragen.

## 3. Durchführung und Zuständigkeiten:

### Vorbereitung:

- Wir stellen sicher, dass das Medikament für das Mörsern geeignet ist. Diese Option muss ausdrücklich im Beipackzettel erwähnt sein. Alternativ muss der behandelnde Arzt das Mörsern erlauben. Diese Freigabe muss zwingend schriftlich erfolgen. Bei Unklarheiten befragen wir auch die Apotheken.
- Eine vorhandene Bruchrille ist kein zweifelsfreier Beleg dafür, dass das Medikament gemörsert werden kann. Einige Tabletten haben Schmuckkerben, die nur der Optik dienen.
- Wir prüfen, ob das Arzneimittel auch in flüssiger Form vom Hersteller angeboten wird. In vielen Fällen ist es auch sinnvoll, ein therapeutisch gleichwertiges Alternativpräparat zu wählen, wenn dieses in flüssiger Form verfügbar ist. Viele Wirkstoffe können als Suppositorien, als Injektion oder auf transdermale Weise verabreicht werden
- Bei einer Verabreichung via Sonde wird der entsprechende Standard beachtet. ("Applikation von Medikamenten mittels PEG-Sonde").

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 1     | Verw./MA  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><small>SCHINDLER INTENSIVPFLEGE</small><br><small>FÜR LEISTUNG UND BEWUSSTSEIN</small> | <b>Verfahrensanleitung</b><br><b>„Mörsern von</b><br><b>Medikamenten“</b> | Qualitätshandbuch                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                           | Geltungsbereich:<br>Pflegefachkraft |

- Medikamente werden stets möglichst zeitnah zur Applikation gemörsert. Wenn eine Tablette erst einmal vermahlen ist, kann es leicht zu Verwechslungen kommen. Zudem kann der Kontakt mit Licht, mit der Luft oder mit der Luftfeuchtigkeit das Pulver beeinträchtigen.
- Wenn mehrere Medikamente gemörsert werden, so erfolgt die Verarbeitung stets getrennt. In keinem Fall werden unterschiedliche Tabletten "in einem Rutsch" gemeinsam zerkleinert.
- Die Pflegefachkraft liest den Beipackzettel. Sie muss insbesondere die Symptome einer Überdosierung kennen, da das Risiko dafür beim Mörsern steigt.
- Die Pflegefachkraft führt eine hygienische Händedesinfektion durch.

#### Benötigtes Material:

- Wir stellen das erforderliche Material zusammen.
- 60-100 ml-Spritze
- Arzneimittel
- Porzellanmörser mit Pistill oder Tablettenmörser (s.u.)

(Hinweis: Mörser und Pistill sollten aus stabilem Material bestehen. Sie sollten bruchstark sein, falls das Material zu Boden fällt.)

- abgekochtes, abgekühltes Wasser
- Ggf. Löffel, Spatel und Pinzette

(Hinweis: Verschiedene Medikamente können die Gesundheit der Pflegefachkraft beeinträchtigen, wenn sie gemörsert werden und dabei kleine Partikel in die Luft gelangen. Daher sollte die Pflegefachkraft dann Handschuhe und einen Mundschutz tragen.)

#### Durchführung:

##### **Handhabung eines Tablettenmörser aus Kunststoff mit Schraubverschluss:**

- Das Medikament wird in den Mörser gelegt und der Schraubdeckel aufgesetzt. Die Pflegefachkraft dreht den Deckel zu und zerkleinert die Tablette ohne Kraftaufwand.
- Wir prüfen, ob der Patient den Mörser selbst benutzen kann. Durch einen vergrößerten Griff sind viele Mörser für Personen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit geeignet.

##### **Handhabung eines klassischen Mörsers (meist Keramik):**

- Die Tabletten werden im Mörser abgelegt.
- Das Medikament wird zermahlt. Dabei darauf achten, dass möglichst wenig Partikel aufgewirbelt werden.
- Das Medikament wird mit Wasser vermischt. Ein Löffel oder ein Spatel kann zum Umrühren genutzt werden, falls der Wirkstoff nicht wasserlöslich, sondern nur suspensierbar ist.
- Das Medikament im Anschluss mit einer Spritze aufziehen.

#### Nachbereitung:

- Nach jeder Benutzung wird der Mörser sorgfältig gereinigt.
- Die Pflegefachkraft prüft, ob das gemörserte Medikament die gewünschte Wirkung oder aber Nebenwirkungen zeigt. Wir achten auch darauf, ob die Wirkung des Arzneimittels früher als gewünscht wieder nachlässt.

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 2     | Verw./MA  |



|                                                                                  |                                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Verfahrensanleitung<br/>„Mörsern von<br/>Medikamenten“</b> | Qualitätshandbuch                   |
|                                                                                  |                                                               | Geltungsbereich:<br>Pflegefachkraft |

- Bei schwerwiegenden Problemen der behandelnde Hausarzt informiert und das Medikament abgesetzt (Durchführungsverantwortung der Pflegefachkraft)

Qualifikation/Durchführungsverantwortung:

- Pflegefachkräfte

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, stellv. PDL, Teameitung

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 3     | Verw./MA  |