UFES / CEUNES

DEPARTAMENTO COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CHRISTIAN JONAS OLIVEIRA JOÃO VICTOR DO ROZÁRIO RECLA

IMPLEMENTAÇÃO DA ÁRVORE AVL PARA TIPOS GENÉRICOS DE DADOS

SÃO MATEUS - ES

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

Sumário

1.	De	efinição da estrutura AVL	3
2.	Ins	serção	3
3.	Ro	otações	5
	3.1	Rotação para a esquerda	5
	3.2	Rotação para a direita	7
	3.3	Algoritmos auxiliares das rotações	8
4.	Bu	ısca	8
5.	Re	emoção	9
	5.1	Algoritmo auxiliar da remoção	11
6.	Au	uxiliares da AVL	12
	6.1	Cria AVL	12
	6.2	Imprime AVL	13
	6.3	Destrói AVL	13
7.	Cli	ente (Main)	14
	7.1	Definição da estrutura Comanda	14
	7.2	Coleta e inserção de dados na Comanda	14
	7.3	Cria Comanda	15
	7.4	Compara Comandas	15
	7.5	Imprime chave	16
	7.6	Imprime dados	16
	7.7	Destrói Comanda	16
	7.8	Imprime Menu	17

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

Neste trabalho, o objetivo era implementar a estrutura AVL e suas funções para tipos genéricos de dados. Listaremos a seguir o TAD e todas as suas funções e as devidas explicações necessárias para a compreensão daquilo que foi programado.

1. Definição da estrutura AVL

```
typedef struct AVL{
    void *key;
    int balance;
    struct AVL *left, *right;
}AVL;
```

2. Inserção

```
AVL *insert_AVL(AVL *node, void *element, int *h, int (*compare) (void *, void *));
```

A inserção recebe um ponteiro para o elemento genérico a ser inserido e a função que comparará a chave do elemento para dizer em qual nó da sub-árvore ele será inserido.

Primeiramente é verificado se o nó passado é nulo, isto também nos informará se o processo recursivo já chegou na extremidade inferior de uma sub-árvore (nó folha). Ao entrar nessa verificação será alocado um novo espaço de memória para um nó na arvore que terá como chave o novo elemento a ser inserido, retornado-o caso a alocação seja bem sucedida. Atualiza-se a variável "h", para indicar crescimento da árvore.

```
if(!node) {
         AVL *new_node = create_AVL(element);
         if(new_node) *h = 1;
         return new_node;
}
```

Caso não esteja em um nó folha ou a árvore não seja nula, ocorre a chamada recursiva da função afim de identificar a real posição do elemento a ser inserido na árvore.

A primeira condição trata a situação em que o elemento a ser inserido possui chave menor do que a do nó atual, realizando a chamada da função para a sub-árvore esquerda.

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

```
// tratamento do caso onde a chave a ser inserida é menor que a chave
do nó atual
if(compare(element, node->key) == 0) {
       node->left = insert AVL(node->left, element, h, compare);
       if(*h == 1){
               // analise de casos de crescimento
               switch (node->balance) {
                       // crescimento para a direita
                       case -1: node->balance = 0; *h = 0; break;
                       // equilibrado;
                       case 0: node->balance = 1; break;
                       // crescimento para a esquerda
                       case 1: node = right rotation(node, h); break;
               }
        }
}
```

Caso a condição anterior não seja válida, há uma nova verificação, que tratará a situação em que a chave do elemento a ser inserido é maior do que a do nó atual. Realizando assim, a chamada da função para a sub-árvore direita.

```
// tratamento do caso onde a chave a ser inserida eh maior que a chave
do node atual
else if(compare(element, node->key) == 1) {
       node->right = insert AVL(node->right, element, h, compare);
        if(*h == 1){
               // analise de casos de crescimento
               switch (node->balance) {
                       // crescimento para a direita;
                       case -1: node = left rotation(node, h); break;
                       // equilibrado
                       case 0: node->balance = -1; break;
                       // crescimento para a esquerda
                       case 1: node->balance = 0; *h = 0; break;
               }
        }
}
```

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados


Caso a inserção provoque um desbalanceamento, o caso "-1" do *switch case*, realizará as devidas rotações (para esquerda ou para a direita) em ambas as verificações.

3. Rotações

3.1 Rotação para a esquerda


```
AVL *left_rotation(AVL *node, int *h);
```

A rotação para a esquerda, definida pela função *left_rotation*, funcionará da seguinte forma:



Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

```
// caso onde a arvore esta "pesada" pra esquerda do filho a direita -
(Rotação Dupla a esquerda)
else{
        AVL *z;
        z = u - > left;
        u \rightarrow left = z \rightarrow right;
        z->right = u;
        node - > right = z - > left;
        z \rightarrow left = node;
        /* re-balanceamento do campo "balance" da AVL */
        if(z->balance == 1) u->balance = -1;
        else u->balance = 0;
        if(z->balance == -1) node->balance = 1;
        else node->balance = 0;
        if(z->balance == 0) u->balance = weight AVL(u);
        node = z;
}
```



Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

3.2 Rotação para a direita

```
AVL *right rotation(AVL *node, int *h);
```

A rotação para a direta, definida pela função *right_rotation*, funciona de forma análoga a função *left_rotation*, porém de forma "espelhada".

```
// caso onde a arvore esta "pesada" para a esquerda - (Rotação Simples
a direita)
AVL *u = node->left;
if(u->balance == 1) {

    node->left = u->right;
    u->right = node;
    node->balance = 0;
    node = u;
}
```

Neste caso de rotação os índices do balanceamento são atualizados de maneira um pouco diferente, já que o método é "espelhado".

```
// caso onde a arvore esta "pesada" para a direita do filho a esquerda
- (Rotação Dupla a direita)
else{

    z = u->right;
    u->right = z->left;
    z->left = u;
    node->left = z->right;
    z->right = node;

    /* re-balanceamento do campo "balance" da AVL */
    if(z->balance == 1) node->balance = -1;
    else node->balance = 0;

    if(z->balance == -1) u->balance = 1;
    else u->balance == 0;

    if(z->balance == 0) u->balance = weight_AVL(u);
    node = z;
}
```

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

3.3 Algoritmos auxiliares das rotações

Em ambas as rotações, foi-se utilizada a função *weight_AVL*, responsável por calcular e retornar o peso do nó em que ela é aplicada.

```
int weight_AVL(AVL *avl){
    int left, right;

    // altura das sub-arvores da AVL
    left = height_AVL(avl->left);
    right = height_AVL(avl->right);

    // retorno do peso da AVL
    return left - right;
}
```

Que, por sua vez, utiliza a height_AVL para calcular a altura das sub-árvores.

```
int height_AVL(AVL *avl){
    int left, right;
    if(!avl) return 0;

    // calculo da altura das sub-arvores
    left = 1 + height_AVL(avl->left);
    right = 1 + height_AVL(avl->right);

    // retorno da altura da AVL
    if(left > right) return left;
    else return right;
}
```

4. Busca

```
AVL *search_AVL(AVL *node, void *element, int (*compare)(void *, void *));
```

Nessa função a ideia é buscar o nó que contém o elemento genérico à partir da análise de suas sub-árvores. O passo recursivo continuará sendo executado enquanto o elemento não for encontrado. O caso de parada se dá quando todos os elementos até a possível posição do elemento buscado, já foram analisados.

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

```
if(node) {
    // caso onde o elemento buscado tem a chave maior
    if(compare(element, node->key) == 1)
        return search_AVL(node->right, element, compare);

    // caso onde o elemento buscado tem a chave menor
    else if(compare(element, node->key) == 0)
        return search_AVL(node->left, element, compare);

    // caso onde o elemento foi encontrado
    else return node;
}
```

5. Remoção

```
AVL *remove AVL(AVL *node, void *element, int (compare) (void *, void *));
```

O algoritmo de remoção foi implementado de modo a re-apontar o nó com o elemento genérico a ser deletado, para a chave de um nó folha. Em seguida, a função de remoção é chamada recursivamente para o elemento na posição a qual o nó folha se encontra. Essa remoção se dá através da utilização de uma função auxiliar, *moreleft_AVL*, que irá segurar o nó mais a esquerda do filho à direita do nó a ser deletado (elemento seguinte da sequência das chaves). Vale ressaltar, que a chave a ser deletada está sendo guardada, através da função de busca, na função main, onde a mesma terá seu espaço de memória liberado após a impressão de seus dados.

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

No momento em que a chave é encontrada são realizadas verificações para saber se o nó que segura o elemento genérico possui filhos. Se o nó não possuir sub-árvore à esquerda, ou à direita, será retornado para a última chamada a sub-árvore existente liberando o ponteiro para a chave e o espaço de memória alocado para o nó.

```
// caso onde o elemento nao possui sub-arvore a esquerda
if(!node->left){
        // ponteiro para a sub-arvore direita
       AVL *tree = node->right;
       node->key = NULL;
        free (node->key);
        free (node);
        return tree;
// caso onde o elemento não possui sub-arvore a direita
else if(!node->right){
        // ponteiro para a sub-arvore esquerda
        AVL *tree = node->left;
       node->key = NULL;
        free (node->key);
        free (node);
        return tree;
```

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

Caso o nó, a ser deletado possua as duas sub-árvores ocorrerá um re-apontamento onde a sua chave receberá a chave resultante da busca do filho mais a esquerda de seu filho à direita. Em sequência, será chamada recursivamente a função de deleção para o nó com chave seguinte à do nó que será deletado. Em caso de desbalanceamento pós-remoção, o balanceamento se dá semelhantemente aos da inserção, chamando as devidas rotações. Vale ressaltar que há um caso em específico (tratado nas rotações) onde o peso da sub-árvore esquerda, após a remoção de um elemento, é zero. Para este caso, uma rotação simples resolverá. No entanto, o balanceamento deste nó deverá ser atualizado pela diferença entre o peso da sub-árvore esquerda pelo da direita.

```
/* caso onde o elemento possui sub-arvore a esquerda e a direita */
// ponteiro para o elemento mais a esquerda
AVL *tree = moreleft_AVL(node->right);

// apontamento para a chave do elemento mais a esquerda
//(A chave buscada é assegurada na main)
node->key = tree->key;

// chamada da remoção para a chave do elemento mais a esquerda
node->right = remove_AVL(node->right, tree->key, compare);
node->balance = weight_AVL(node);

if(node->balance > 1) node = right_rotation(node, &j);
```

5.1 Algoritmo auxiliar da remoção

Função citada no algoritmo da remoção.

```
AVL *moreleft_AVL(AVL *node) {
    if(!node || !node->left) return node;
    else return moreleft_AVL(node->left);
}
```

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

6. Auxiliares da AVL

6.1 Cria AVL

Função responsável por reservar um espaço de memória dedicado a um ponteiro do tipo AVL, retornando-o caso a alocação seja bem sucedida.

```
AVL *create_AVL(void *element) {
    // alocação de espaço de memória para o novo elemento
    AVL *node = (AVL *)malloc(sizeof(AVL));

    // verifica se a alocação foi bem sucedida
    if(node) {
        // atribuição de valores aos seus devidos campos
        node->key = element;
        node->right = NULL;
        node->left = NULL;
        node->balance = 0;
    }

    return node;
}
```

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

6.2 Imprime AVL

Função responsável por imprimir todos os elementos de uma AVL, com o auxílio de uma função que imprimirá o conteúdo presente em suas chaves.

```
void print_AVL(AVL *node, void (*print_node) (void *), int level){
    int i;
    if(node){
        // chamada da impressão para a sub-arvore a direita print_AVL(node->right, print_node, level+1);
        //Tabulação dos elementos
        for(i = 0; i<level; i++) printf("\t");
        // impressão da chave de um elemento da AVL print_node(node->key);
        // chamada da impressão para a sub-arvore a esquerda print_AVL(node->left, print_node, level+1);
    }
}
```

6.3 Destrói AVL

Função responsável por liberar espaço de memória antes dedicado aos nós da AVL, chamando a deleção da estrutura armazenada nas chaves.

```
void destroy_AVL(AVL *node, void (*destroy_node) (void *)) {
    if(!node) return;

    // chamada da destroy_AVL para as sub-arvores esquerda e direita
    destroy_AVL(node->left, destroy_node);
    destroy_AVL(node->right, destroy_node);

    // chamada da destroy_node para a chave do elemento da AVL
    destroy_node(node->key);

    free(node);
    return;
}
```

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

7. Cliente (Main)

Afim de fazer o uso do TAD AVL, foi determinado uma estrutura denominada "Comanda" onde suas funções serão explicadas a seguir, onde a sua chave é "Ordem_de_chegada". Algumas das funções a seguir serão utilizadas como parâmetro das funções do TAD AVL, já que a mesma está implementada para tipos genéricos de dados.

7.1 Definição da estrutura Comanda

```
typedef struct{
    int Mesa;
    char *Nome;
    int Ordem_de_chegada;
    float Gasto;
}Comanda;
```

7.2 Coleta e inserção de dados na Comanda

Função responsável pela leitura e criação de um espaço do tipo Comanda.

```
Comanda *putInformation comanda();
       int m, o;
       float g;
        char *n = (char *) malloc(50*sizeof(char));
       printf("\n\t Digite os dados do cliente:");
       printf("\n\t Nome: ");
       getchar(); fgets(n, 50, stdin);
        // mesa
       printf("\n\t Num da Mesa: ");
        scanf("%d", &m);
        // ordem de chegada
       printf("\n\t Ordem de Chegada: ");
        scanf(<mark>"%d"</mark>, &o);
        // gasto
       printf("\n\t Gasto: ");
        scanf("%f", &g);
        // remove o "ENTER" do nome
       int len = strlen(n);
       n[--len] = 0;
        // retorno da Comanda com os dados inseridos
       return create comanda(m, o, n, g);
```

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

7.3 Cria Comanda

```
Comanda *create comanda(int m, int o, char *n, float g);
```

Função responsável por alocar espaço e retornar um ponteiro do tipo Comanda, inserindo caso a alocação seja bem sucedida, os seus dados.

7.4 Compara Comandas

Função que recebe duas Comandas e compara o valor de suas chaves. Retorna -1 se as chaves forem iguais, 1 caso a chave 1 seja maior que a chave 2 ou 0 caso contrário.

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

7.5 Imprime chave

Função responsável por imprimir uma chave dado um elemento do tipo Comanda. Nesta função, a realização do *cast* é necessária visto que a mesma recebe um ponteiro do tipo void *.

```
void print_order(void *cm);

// Cast do ponteiro void para o tipo (Comanda *)
Comanda *Cm = (Comanda *) cm;
printf("%d\n", Cm->Ordem_de_chegada);
```

7.6 Imprime dados

Função responsável por imprimir os dados de uma Comanda.

```
void print_comanda (Comanda *cm);

printf("\n");
printf("\n\t Mesa: %d", cm->Mesa);
printf("\n\t Nome do Cliente: %s", cm->Nome);
printf("\n\t Ordem de Chegada: %d", cm->Ordem_de_chegada);
printf("\n\t Gasto do cliente: R$ %.2f", cm->Gasto);
printf("\n");
```

7.7 Destrói Comanda

Função responsável por liberar um espaço da memória antes dedicado ao campo Nome e a própria Comanda.

Implementação da Árvore AVL para Tipos Genéricos de Dados

7.8 Imprime Menu

Função responsável por imprimir o Menu formatado.

```
void print_menu() {
    int i;

    printf("\n\n\t ");
    for (i = 0; i<40; i++) printf("-");
    printf("\n\t | 1 - Inserir um novo elemento na AVL\t|");
    printf("\n\t | 2 - Remover um elemento da AVL\t|");
    printf("\n\t | 3 - Buscar um elemento na AVL\t|");
    printf("\n\t | 4 - Imprimir a AVL\t\t\t\");
    printf("\n\t | 5 - Sair do programa\t\t\t\t\");
    printf("\n\t ");
    for (i = 0; i<40; i++) printf("-");
}</pre>
```