Interpretabilidad del Deep Learning

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento

Christian Oliva Moya

Contenido del curso

- Primera semana:
 - Introducción de conceptos
 - Explicabilidad genérica
 - SHAP
 - LIME
 - Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento

Motivación (I)

Distintos algoritmos de explicabilidad dan distintos resultados

¿Cómo sabemos cuál es mejor?

- Hay que medir el equilibrio entre el rendimiento del modelo y la calidad de su explicabilidad: Coeficiente de Explicabilidad Rendimiento [1]
- Necesitamos definir una métrica R para definir atributos:
 - Positivamente relevantes
 - Negativamente relevantes

Motivación (II)

- Un atributo es positivamente relevante cuando, si se aumenta su magnitud,
 el modelo aumenta la predicción
- Un atributo es negativamente relevante cuando, si se aumenta su magnitud,
 el modelo disminuye la predicción

Motivación (III)

En otras palabras:

- Un atributo es positivamente relevante cuando, si se anula, el modelo disminuye la predicción
- Un atributo es negativamente relevante cuando, si se anula, el modelo aumenta la predicción

Requisitos (I)

- Hay que diferenciar varias situaciones diferentes:
 - 1. La explicabilidad es global (permutación, oclusión global)
 - 2. La explicabilidad es local (oclusión local, SHAP, LIME)
 - a. La relevancia indica el comportamiento respecto a un punto base (oclusión local, SHAP)
 - b. La relevancia indica la dirección de cambio en el modelo (LIME)

Requisitos (II)

- Cuando la explicabilidad es global (permutación, oclusión global)
 - Rx ya define los atributos positiva y negativamente relevantes

Requisitos (III)

- Cuando la explicabilidad es local y la relevancia indica el comportamiento respecto a un punto base (oclusión local, SHAP):
 - Rx ya define los atributos positiva y negativamente relevantes

Requisitos (IV)

- Cuando la explicabilidad es local y la relevancia indica la dirección de cambio (LIME):
 - Transformamos la relevancia para saber el comportamiento según un punto base: Rx = Rx · sign(x)
 - Si Rx > 0 → El atributo es positivamente relevante
 - \circ Si Rx < 0 \rightarrow El atributo es negativamente relevante

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento (I)

- Queremos definir un método que mida la calidad de la explicación
- Recordemos qué es la explicabilidad: Identificación de los atributos del conjunto de datos que tienen una mayor influencia en las predicciones de un modelo

¿Qué tiene que pasar si identificamos correctamente los atributos con mayor

influencia y los separamos del resto?

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento (II)

¿Qué tiene que pasar si identificamos correctamente los atributos con mayor

influencia y los separamos del resto?

- Si identificamos los atributos con mayor relevancia:
 - Si elimino los que no son relevantes, al modelo debería darle igual y seguir funcionando bien
 - Si elimino los que sí son relevantes, el modelo debería fallar

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento (III)

- En otras palabras:
- Si Rx diferencia atributos positiva y negativamente relevantes:
 - Si elimino los negativamente relevantes, el modelo debería reforzar la clase real
 - Si elimino los positivamente relevantes, el modelo debería castigar la clase real

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento (IV)

- Para un modelo M y una métrica m (accuracy, R2, etc), si un umbral U divide
 Rx en relevantes (Rx>U) y no relevantes (Rx<U):
- Prueba 1: Si se anulan todos los atributos que quedan por debajo del umbral según Rx < U, se puede calcular m+ sobre los supervivientes
- Prueba 2: Si se anulan todos los atributos que quedan por encima del umbral según Rx > U, se puede calcular m- sobre los supervivientes

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento (V)

Hipótesis:

Si se selecciona el conjunto de atributos más relevantes ar del total de atributos at y el resto se anulan, el rendimiento del modelo m+ no debe verse afectado de manera significativa y, en el caso contrario, el rendimiento del modelo m- debe reducirse considerablemente

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento (VI)

Definición:

$$EPC(M|R,U) = \frac{at - ar}{at} \times \frac{m^+ - m^-}{m}$$

- El primer término define el porcentaje de atributos anulados
- El segundo término mide el efecto de anular dichos atributos en el modelo

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento (VII)

$$EPC(M|R, U) = \frac{at - ar}{at} \times \frac{m^+ - m^-}{m}$$

Maximizar el EPC consistirá en **eliminar el mayor número de atributos**posibles (aumentando el primer término) **sin disminuir el rendimiento** del
modelo (manteniendo el segundo término)

Si una métrica de explicabilidad es buena, definirá correctamente los atributos más relevantes. Por tanto, se podrá maximizar el EPC

Coeficiente de Explicabilidad-Rendimiento (VIII)

- Vamos a implementarlo a mano. Vamos al notebook!
 - Notebook 2.2 Coeficiente de Explicabilidad Rendimiento