# **Ejercicios** sobre: *números con signo – paridad – Hamming – punto flotante*

# Números negativos en binario

## 1. Expresar en los tres formatos: signo-magnitud- Ca1 y Ca2:

	Signo-	Ca1	Ca2
	magnitud		
-47	10101111	11010000	11010001
-110	11101110	10010001	10010010
-68	11000100	10111011	10111100

# 1 Completar el cuadro:

Decimal	Signo-	Ca1	Ca2
	magnitud		
-7	10000111	11111000	11111001
-99	11100011	10011100	10011101
-100	11100100	10011011	10011100

# 2. Suma de números con signo (8 bits):

1	01111110	01111110
_	+	+
	01001110	01001110
		11001100 es <i>overflow</i> , bit de signo incorrecto (126+78= 204; sólo hasta 127 con 8 dígitos)
2_	01111110	01111110
	+	+
	0000001	0000001
		01111111 (126+1= 127)
3_	00010100	00010100
_	+	+
	11111000	11111000
		1 00001100 (se descarta el último acarreo;
		20+ -8= 12; 11111000 es -8 en Ca2)
4_	00010010	00010010
	+	+
	11100111	11100111
		11111001 (18 + -25 = -7; 11100111 es -25
		en Ca2; 11111001 es -7 en Ca2)
5_	11100111	11100111
	+	+

	11110110	11110110
		1 11011101 (-25 + -10 = -35; todos en Ca2; se descarta el último acarreo)
6_	10001000	10001000
	+	+
	10110000	10110000
		$1\ 00111000$ (-120 + -80 = -200; todos en
		Ca2; se descarta el último acarreo; es overflow,
		bit de signo incorrecto (-120+ -80= 204; sólo
		hasta -128 con 8 dígitos)

#### Paridad:

**3.** Agregar bit de paridad a los siguientes grupos (paridad par):

1101	1101 1	
1100	1100 0	
1001	1001 0	
1011	1011 1	
1010	1010 0	
1000	1000 1	

Indicar cuáles de los siguientes grupos contiene un error considerando que se trabaja con paridad impar:

11100	Ok.
11000	Error.
10001	Error.
11110	Error.
10011	Ok.

#### **Hamming:**

6. Codificar los siguientes números en Hamming (paridad par):

1111	1111111
1001	0011001
1110	0010110

6. Codificar los siguientes números en Hamming (paridad impar):

1111	0010111
1001	1110001
1110	1111110

Detectar el bit erróneo si lo hubiere (Hamming, paridad par):

1111110	Bit erróneo: 7 (111)
1100110	Bit erróneo: 0 – ninguno (000)

1110011   Bit erróneo: 1 (001)
--------------------------------

# 8. Cuál es el número transmitido (Hamming, paridad par): si se recibió

1111111	1111
1100110	0110
1000011	0011

## • Cuál es el número transmitido (Hamming, paridad impar): si se recibió

0110010	1010
1111110	1110
1110001	1001

## **Punto flotante:**

#### 10. Representar en punto flotante precisión simple (32 bits):

1110111011	0100010001101110110000000000000000
- 13255	11000110010011110001110000000000
9,2588 x 10 <sup>4</sup>	01001000001101001101011000000000

## n. Cuál es el número representado (punto flotante precisión simple, 32 bits):

01000110011011011011110000000000	15265
110000110000010000000000000000000000000	-132
11000111000010000111100000000000	-34936