
電腦系統架構

電腦系統的操作	1
中斷	1
中斷發生時的處理步驟	2
中斷的種類	2
CPU 與 I/O 的運作方式	3
Polling I/O (詢問式 I/O)	3
Interupt I/O (中斷式 I/O)	
Direct Memory Access (DMA) 直接記憶體存取	
儲存體結構	6
主記憶體	6
輔助記憶體	6
儲存體裝置的階層 Storage Hierarchy	6
I/O 結構	8
Synchronous I/O Structure (同步 I/O 架構)	8
Asynchronous I/O Structure (非同步 I/O 架構)	9
硬體保護 (Hardware Protection)	9
Dual-Mode 雙模式運作	
特權指令	10
ɪ/o 保護	10
記憶體保護 Memory Protection	11
CPU 保護	12

電腦系統的操作


- Device Controller 負責一個特定型態的裝置
- I/O設備和CPU同時執行與競爭 Memory
- Device Controller 有自己的 local buffer (暫存器)
- 電腦系統中發生一個事件時,通常是由硬體或軟體產生中斷來通知
- 近代作業系統是中斷驅動式 (Interupt Driver)

中斷



- OS Area (Memory) 內會存在中斷向量表和一組中斷服務程式
 - 中斷向量表 Interupt Vector
 - 中斷服務程式 Interupt Service Routine(ISR)

中斷發生時的處理步驟



- 1. OS 要求 CPU 暫停目前 Process 的執行,同時保存當時的狀態到 Stack
- 2. 根據 Interupt ID 查詢 Interupt Vector 可以找到相對應的 ISR 起始位址
- 3. 跳到 ISR 的起始位址,系統執行 ISR
- 4. ISR 執行完畢,將控制權交回 OS
- 5. 恢復原先中斷前的 Process 執行 (實際由 CPU Scheduling 決定)

中斷的種類

分類法一

External Interupt

- CPU 以外的設備引發
 - e.g. Machine check, I/O Complete, Device Error

Internal Interupt

- **CPU 本身**引發
 - 。 e.g. illegal instruction, overflow, 運算除以 0

Software Interupt

- User Process 執行過程中,若需要 OS 提供服務,由 User Process 發出中斷通知 OS 提供所指定的服務,也稱為Trap(陷阱)
 - e.g.system call

分類法二

Interupt

- 硬體引發的中斷
 - 。 I/O 設備發出" I/O Complete"中斷

Trap


- 軟體引發的中斷
 - User Process 需要 OS 提供服務時發出
 - 。 錯誤的數學運算發生 (e.g. 運算除以 0)

CPU 與 I/O 的運作方式

Polling I/O (詢問式 I/O)


- 也稱為 Busy Waiting I/O, Programmed I/O
- General Register供 CPU 設定 I/O 命令,及接收命令
- Buffer Register 資料在傳送時,暫存資料

Polling I/O 執行步驟




- 1. 工作P1發出I/O Request
- 2. 由OS透過CPU來設定 I/O command to general register
- 3. I/O運作
- 4. P1 wait for I/O complete
- 5. CPU 切給 P2 執行
- 6. CPU不斷詢問 I/O Device 運作是否完成
- CPU 需耗費大部分時間來監控 I/O 運作的執行
- 對 Throughput (產能) 無益

Interupt I/O (中斷式 I/O)



- 執行 Polling I/O步驟 1 ~ 5
- 1. I/O 完成後,Controller 會發出 I/O Complete Interupt 通知 OS
- 2. 暫停並保存目前工作 P2
- 3. OS 會根據 Interupt ID 查詢 Interupt Vector, 取出對應的 ISR 位址
- 4. 執行相對應的 ISR
- 5. ISR 完成後 OS 通知 P1: I/O Request Complete,將 P1 從 Wait State 改為 Ready State

Direct Memory Access (DMA) 直接記憶體存取




- 負責 Memory 與 I/O 之間的資料傳輸
- 傳輸過程不需要 CPU 參與或監督
- 用在高速 Block-Transfer I/O Device (e.g. Disk)
- DMA 發出中斷的時間點與 Interupt I/O 不同

CPU 設定 DMA Controller 的運作有哪些

- I/O command (e.g. r/w)
- Physical Device Location (e.g. Track, Sector)
- Memory Location
- Counter (表示傳輸量的大小)
 - 傳輸量達到之後才會發出中斷

有無 DMA Controller 的區別



CPU 與 DMA 間對 Memory 的運作方式

- 以 Interleaving 交替的方式運行, Cycle Stealing (週期偷取)
- 機器指令的執行週期

- 1. IF: Instruction Fetch 指令提取 從記憶體抓取指令
- 2. DE: Decode 解碼 透過 CPU(CU, Control Unit) 解碼
- 3. FO: Fetch Operand 運算元提取 從記憶體抓取運算元
- 4. EX: Execution 執行 CPU(ALU) 執行
- 5. WM: Write Result to Memory 將結果寫入記憶體
- 會使用記憶體的 Stage
 - 必須使用記憶體 **IF**
 - ∘ 非必須使用記憶體 FO, WM
- DMA Controller 可以去 **steal FO, WM** 的時間進行記憶體與 I/O 之間的傳輸
 - 。 不影響對記憶體的存取和指令的執行

CPU 與 DMA 衝突處理

- CPU 與 DMA Controller 同時爭取 Memory, 造成 Memory Conflict
- OS 會給 DMA Controller 較高的優先權
 - 。 優先服務**資源要求較少**的行程 (由 OS 來判斷),可以得到**較少的平均等待時間**
 - CPU 對 Memory 需求很高
 - DMA 對 Memory 需求較少,只有在有需要時才執行
- 分配資源通則
 - I/O Bound Job 對 CPU 有較高的優先權
 - CPU Bound Job 對 I/O 設備有較高的優先權
 - 。 例外: Real Time System,要給CPU Bound Job較高的優先權

儲存體結構


主記憶體

- CPU 唯一能夠存取的外接儲存區域
- 容量小
- 具揮發性 (Volatile)

輔助記憶體

- 為主記憶體的擴展,具非揮發性 (Nonvolatile)
- 容量大

儲存體裝置的階層 Storage Hierarchy



暫存器

- Program Couter (PC 程式計數器)
 - ∘ 暫存下一條指令所在之 Memory 位址
- Instruction Register(IR 指令暫存器)
 - 暫存由 Memory 中取出的指令,供 Control Unit 解碼
- Memory Data Register (MOR 記憶體資料暫存器)
 - 。 暫存欲取出或存入 Memory 的 data 或 intermediate results (中間結果)
- Memory Address Register (MAR 記憶體位址暫存器)
 - 。 暫存欲取出或存入 Memory 的 data 或 intermediate results (中間結果) 的位址
- Process Status Word(PSW 行程狀態字元)
 - 。 紀錄 ALU 執行指令後的狀態 (e.g. +/-, 0, overflow?, etc)
- Base Register / Limit Register (基底暫存器/限制暫存器)
 - Base Register 紀錄 Program 執行的起始位置 (程式在 Memory 的起始位址)
 - Limit Register 紀錄 Program 所需的記憶體大小

快取記憶體 (Cache Memory)

- **目的**改善 CPU 對主記憶體的存取速度
- 作法
 - 。 將記憶體中常被存取的區域內容,儲存在 Cache Memory 中
 - 。 CPU 會先到 Cache Memory 尋找指令或資料
 - 如果 Hit(命中),則無需到 Memory 中存取,否則才會到 Memory 中存取
- Cache Memory Hit Ratio 高 --> 效能佳
 - Cache Memory 的設計目的是用來**節省資料搜尋的時間**
 - 。 速度跟**資料命中率**相關,因此容量加倍不代表速度加倍
- 硬體系統中,快取記憶體分為兩種

- 。 L1 Cache 內建在 CPU
- 。 L2 Cache 在 CPU 之外(PCB) ???
- L3 Cache ???
- 。 L1 比 L2 速度快,CPU 會先從 L1 開始搜尋,找不到再搜尋 L2,最後才到 RAM 搜尋

Cache Memory 更新策略

- Write Through
 - Cache 更新,立刻對主記憶體更新
 - 優點 Cache 和主記憶體內容一致
 - 。 **缺點** 耗時,喪失使用 Cache Memory 的好處(尤其是 Write 指令很頻繁時)
- Write Back
 - 。 Cache 內容要被置換出去 (Swap Out) 時,才更新內容到主記憶體的內容
 - · 優點 節省時間
 - 。 缺點 Cache 跟主記憶體內容可能不一致
- 在 Multiprocessor (多重處理器)的環境下,會有**資料一致性問題**,在 Distributed System(分散式系統)是常見的問題

主記憶體

RAM	ROM
Random Access Memory	Read Only Memory
資料可隨意存取	資料唯讀
揮發性 斷電資料消失	非揮發性 斷電資料仍存在
容量大	容量小


磁碟

- 由控制器決定資料傳輸
- 電腦將命令傳送到控制器的 General Register,由控制器操作硬體完成 I/O 動作
- 將資料從磁碟移到 Buffer Register,在從 Buffer Register 將資料傳送到電腦
- 磁碟存取時間由下列三個時間加總
 - 尋找時間(最耗時)
 - 旋轉潛伏時間
 - 。 傳輸時間

I/O 結構


• 當 User Process 發出 I/O Request 後,系統的控制權多久會交還給 User Process?

Synchronous I/O Structure (同步 I/O 架構)



- I/O 完成運作後才會將控制權交還 User Process
- Busy Waiting Loop 或 Wait 指令等待
- 優點 一段時間內**只有一個 I/O 請求產生**,當 I/O Complete 中斷發生,OS 立刻就知道是哪個 Device 發出
- 缺點 不支援 I/O 並行處理

Asynchronous I/O Structure (非同步 I/O 架構)



- 立刻將控制權交還給 User Progress,不需等待 I/O 運作完成
- 可以有多個 I/O Request 同時發生
- OS 必須有一個 Device Status Table 紀錄各種 Device 的位址和 Device 的執行狀況

硬體保護 (Hardware Protection)

- 前題
 - Dual-Mode Operation 雙模式運作
 - Privileged Instruction 特權指令

Dual-Mode 雙模式運作

Monitor Mode 監督模式

- 只有 os 可以運行,可執行 System Process, User Program 不允許運行
 - o ISR
 - ∘ I/O request
 - 記憶體管理
 - o CPU Scheduling
- Supervisor Mode, System Mode, Kernal Mode
- 只有這個 Mode 才有權利執行特權指令

User Mode 使用者模式

- User Program 允許被執行
- 不能執行特權指令,會引起illegal instruction error,產生錯誤中斷,OS 強迫 Process 中止

Dual-Mode 目的

- 保護系統不受 User Program 破壞
 - 。 特權指令
- 避免 User Program 不會互相干擾

硬體對 Dual-Mode 製作的支援

- 硬體需要提供 Mode Bit(模式位元)用來區分兩種模式
 - ∘ 0 代表 Monitor Mode
 - 1 代表 User Mode

特權指令


- I/O 指令
 - 避免 I/O 被 User Program 占用
- 記憶體管理有關的暫存器之修改指令
- Timer 設定有關的指令
 - 與 Scheduling 相關
- Enable/Disable Interupt 指令
- **系統停止 Halt** 指令
- 使用者模式改變到監督模式的指令

I/O 保護

- 防止 User Program 直接使用 I/O Device
- 必須提供 Dual-Mode 運作
- 所有 I/o 指令都設為特權指令
- 必須保護 Interupt Vector 和 ISR 所在的 Memory Area

執行流程

- 1. 發出 I/O Request,即 System Call,會伴隨一些 Trap,轉換 Mode
 - Trap 通知 OS 要求一個服務
 - System Call 通知 OS 要求什麼服務
- 2. 執行相對應 I/O 服務
- 3. I/O 回傳結果給 OS
- 4. OS 在將結果回傳給 User Program



若 User Program 可更改 Interupt Vector

- Interupt Vecotr可被改為指向User Program
 - 。 導致User Program在Monitor Mode下執行

若 User Program 可更改 ISR

- ISR內容可執行User Program
 - 導致 User Program 在 Monitor Mode 下執行

記憶體保護 Memory Protection

- 保護執行中的程式或 os 不會被其他程式干擾
- 保護 Monitor Area
 - 保護 Monitor(OS)所在區域不被 User Program修改
- 保護 User Area
 - 防止 User Program 企圖更改其他 User Program 的記憶體資料


Dynamic Binding

- 決定程式執行的起始位置
 - i.e. 程式要在記憶體的哪個地方開始執行

- 當程式執行的起始位置決定了,程式內的資料或變數之記憶體位置也就決定了
- Binding 的時期
 - Compiling Time 編輯時期
 - Loading Time 載入時期
 - Execution Time 執行時期
- Dynamic Binding: 在執行期間才決定程式執行的起始位址,表示在執行期間可以任意變更其 起始位址

Monitor Area 的保護

方法一Fence Register 界限暫存器




- 用來記錄 os 的大小 (Limit)
- User Program 的記憶體存取範圍不能在 OS 的記憶體範圍
- 須將修改或設定 Fence Register 的指令設為特權指令
- 如果 OS 所在的區域大小動態改變,會造成 User Program 的執行起始位址改變,需要靠 Dynamic Binding **重新定址**
- 缺點 User Program 的效能變差

為什麼OS Area 大小會改變

- OS 錯誤處理程序,但不會一次全部在入記憶體
 - 。 當有一個錯誤發生,在 OS 記憶體中查不到對應的程序,就會利用 Dynamic Loading 了 方式從 Disk 中載入相對應的處理程序,所以 OS 的大小會改變

方法二Monitor Area 與User Area 往反方向增長



- Monitor Area 由高位往低位擺
- User Area 由低位往高位擺

各個 User Area 的保護

- 使用 Register
 - Base Register
 - Limit Register
- Base Register 基底暫存器
 - 。 紀錄 User Program 的起始位址
- Limit Register 限制暫存器
 - 。 記錄 User Program 的大小
- 須將修改或設定 Base / Limit Register 的指令設為特權指令

CPU 保護

- 防止 User Program **長期占用 CPU** 不釋放
- OS 會規定一個 User Program 使用 CPU 時間的合理最大值
 - Timer 隨著 Progres 的執行遞減
 - Timer 為 0 時會發出**Time Out 的 Interupt**通知 OS 強迫 User Program 放棄 CPU
- 須將 Timer 的設定指令設為特權指令

Timer 用途

- CPU Protection
- Time Sharing System- Round Robin Scheduling
- DMA Controller傳輸量(Counter)大小的設定
- 系統時間