概述

os 的目的	1
使用者觀點	
系統觀點	1
Bare Machine & Extended Machine	2
作業系統演進	2
Resident Monitor	2
On-line	3
Off-line	3
Buffering	3
I/O Bound Job	4
CPU Bound Job	4
排班程式	4
Spooling (線上同時周邊處理)	4
Spooling & Buffering比較	4
系統類型	5
Multiprograming System	5
Time Sharing System	5
Distributed System	6
即時系統 Real Time System	7
Clusteering System	8
Handheld System	8
計算環境	8

OS 的目的


使用者觀點

- 使用者與硬體之間的介面
- User Program 易於執行的環境

系統觀點

- 資源分配者
- **監控** User Program, 防止不正常的運作

Bare Machine & Extended Machine



- Bare Machine (裸機)
 - 無系統軟體
- Extended Machine (延伸機器)
 - 。 有系統軟體

作業系統演進

- CPU Idle Time過長
- 人為介入,人工安排操作順序
- CPU 速度 >> I/O速度
- 解決方法
 - 。 問題一: 利用 Resident Monitor (常駐監督程式)
 - 。 問題二:
 - 以**較快速的設備**介入 CPU 和 I/O 設備之間
 - Off-line
 - Buffering
 - Spooling
 - 讓 CPU **保持 Busy**
 - Multiprograming

Resident Monitor


- 執行時需載入記憶體
- Control Card 紀錄工作執行順序, Resident Montior對 Control Card 直譯
- Resident Monitor 負責工作的控制權轉換,減少人為介入時間

On-line




• CPU **直接連結**超慢速 I/O 設備

Off-line



- Tape Machine 和超慢速 I/O 設備溝通
 - 。 特用的 I/O 程式
 - 便宜的 CPU (衛星機)
- CPU Computation (2) 跟 I/O Operation (3) **重疊執行 (Overlay Execution)**
- Tape Machine 缺點
 - 。 需人為操作
 - 。 只能循序存取,讀前面的資料需要倒帶

Buffering



- CPU和 I/O 設備中間使用 **Memory** 取代 Tape Machine
 - ∘ Input Buffer
 - Output Buffer
- CPU Computation 跟 I/O Operation 重疊執行 (Overlay Execution)

I/O Bound Job

- 大量的 I/O 操作、工作取決於 I/O 設備的速度
- CPU總是面對**空的** Input Buffer被迫等待
- CPU 總是面對滿的 Output Buffer 被迫等待


CPU Bound Job

- **大量的 CPU 操作**, 工作取決於 **CPU 的速度**
- I/O 總是面對滿的 Input Buffer 被迫等待
- I/O總是面對**空的** Output Buffer 被迫等待

排班程式

- 系統內 I/O Bound Job 和 CPU Bound Job 必須均於混合
- CPU 和 I/O 設備充分被利用

Spooling (線上同時周邊處理)



- Simultaneous Peripheral Operation On-Line Processing
- CPU 和 I/O 設備中間使用 **Disk**
 - 。 Disk 個別建立專屬 Spooling Area 給每個 I/O 設備
 - o e.g. Printer Spooling Area, Tape Spooling Area...etc
- CPU Computation跟I/O Operation**重疊執行(Overlay Execution)**
- 建立 Spooling Table 紀錄 Input Data 在硬碟的 Spooling Area 位址
- 優點
 - 。 讓**不同工作**的 CPU Computation 和 I/O Operation 同時執行
- 缺點
 - 。 需要少量的 Memory 空間紀錄 I/O Request 執行狀況
 - 。 需要 Disk 空間紀錄 Spooling Table

Spooling & Buffering 比較

- Spooling **不同工作之間**的 CPU Computation 跟 I/O Operation 重疊執行
- Buffering **同一工作**的 CPU Computation 跟 I/O Operation 重疊執行

- Buffering 區域在 User Memory, 工作執行結束釋放記憶體, 導致 Output Buffer 與新的工作重疊, 導致結果不正確
 - Lock User Memory Space
 - 整個 Process
 - 局部區域
 - 資料送往 OS Memory

系統類型

Multiprograming System

- 存在多組 Process 同時執行 (一段時間, 不是一個時間點)
- 作法: CPU Scheduling

Concurrent

- 單一時間點只有一個 Process, 一段時間內有多個 Process
- 單 CPU
- Multiprograming System

Parallel

- 單一時間點有多個 Process
- 多CPU
- Multiprocessing System, Distributed System

Multiprograming OS 需求

- CPU Scheduling
 - 。 會有好幾個工作在記憶體準備執行,選擇其中之一交給 CPU 執行
- Job Scheduling
 - 。 決定哪些工作先放入記憶體,另一些暫時儲存在輔助儲存體
- Memroy Management
 - 。 將多個要執行的工作存放到記憶體準備執行

Multiprograming Degree

- 系統內待執行的 Process 數目
- Multiprograming Degree 越高,CPU利用率越高
- 例外: Thrashing (輾轉現象) 會造成 CPU 利用率下降
 - 。 當 Multiprograming Degree 超過某個程度,**造成所有行程忙於 Swap In/Swap Out**, CPU 反而因此 Idle

Time Sharing System

- Multiprograming System 的一種
- Resource Sharing 資源共享技術給不同使用者
 - Round Robin (RR) Scheduling
 - ∘ 共享 Memory Space

- 。 透過 Spooling 共享 I/O 設備
- 對所有 User 公平
- 交談式系統
 - 。 CPU 不斷在不同工作切換,使用者可以和正在執行的程式**交談**
 - 。 e.g. 遊戲
- 要求系統反應時間短

Distributed System


• Tightly Coupled: Multiprocessor System, Paralle System

• Loosly Coupled: Distributed

Tightly Coupled 緊密耦合


- CPU(或 Processor)數目 >= 2
- 共享**記憶體**、I/O、Bus
- **同一個 Clock 和 OS** 的控制與協調
- CPU 之間的溝通大部分採用 Share Memory 技術 (共享變數)
- 也可以稱為 Multiprocessing System, Parallel System
- 可以將**多個 Process 或一個 Process 上的多個 SubTask** 配置到不同的 CPU,以 Parallel 方式 執行

Symmetric Multiprocessing (SMP)



- 每一個 Processor 具有相同功能
- **可靠度高**當一個 Processor 損壞,未完成工作可轉移到其他 Processor
- Load Balance 負載平衡希望每一個 Processor 負載均等

Asymmetric Multiprocessing (ASMP)



- 一個 Master Processor 控制協調分配 Process 到 Slave Processor 運作
- 效能比 SMP 佳, 可靠度較差

特性

• Communication 通信和 Resource Contention 資源競爭會產生額外消耗

Loosely Coupled (鬆散耦合)

- 大多稱為 Distributed System
- 每一步機器**有自己的 Processor, Memory Space, I/O Device, Clock,**etc

- 不一定受同一個 os 控制
- Message Passing 為主,透過 Network 或高速 Bus 連接

Client-Server Model

• Client 發出 Service Request --> Server 提供 service

Peer to Peer Model

• 每個 Site 都可以是 Client/Server

網路作業系統Network Operating System

- 提供 Network 基礎功能, OS + Network Operation
- User 自行決定工作要在哪個機器執行

分散是作業系統 Distributed Operating System

- 目標: 讓使用者以存取自己資源的方式存取遠端資源
- 設計困難

建構分散是系統的優點

- 資源共享
- 加速機算
- 可靠度增加
- 通訊需求

即時系統 Real Time System

• 在**定義嚴謹的固定時間限制**之內完成工作,否則工作就算失效

硬性即時系統 Hard Real Time System

- 時間有嚴格限制
- 大部分的資料儲存在 ROM 或 RAM,不使用輔助儲存體和 Virtual Memory (處理時間過長)
- 工廠自動化、軍事管理、和安管理...etc
- 減少 OS 干預,降低 Dispatch Latency
- 與其他系統難以結合

軟性即時系統 Soft Real Time System

- 具有即時性的 Process 有最高的優先權
- 高優先權 Process 的優先權值一值維持到完成為止
- 多媒體系統、虛擬實境系統...etc
- 注意事項
 - 。 os 所造成的延遲時間要有限制
 - 。 CPU 排班需支援 Priority Scheduling,且不能提供 Aging 技術
 - 。 應避免 Priority Inversion (優先權反轉) 問題,可以利用 Priority Inheritance (優先權繼承)

優先權反轉

• 低優先權的 Process 釋放 CPU 但是仍占用資源、導致高優先權的 Process 無法執行工作

優先權繼承

• 暫時調高 Low Process 的優先權到和 Hight Process 一樣,等資源釋放後再把他的優先權值調回來

Clusteering System

- 和 Parallel System 一樣,集合多 CPU 完成工作,不同之處在於它是**集合多個個別系統完成工** 作
- 共享儲存裝置
- 高可利用性

Asymmetric Clustering

• 有一台機器處於 **Hot Stand-by Mode**,負責監督其他 Server,若被監督的某台 Working Server 損壞,此主機就接管壞掉的 Server 重新執行未完成的應用程式

Symmetric Clusteering

- 多部機器同時執行應用程式,也彼此監督
- 具有較高的處理效能,可以掌握較多的硬體資源

Handheld System

計算環境

- Traditional Compution
 - 。 傳統作業系統的計算環境
- Client-Server System
 - 。 大略分為**計算伺服器**和**檔案伺服器**
- Peer-to-Peer System
 - 所有節點都可以當作客戶端或伺服器端
- Web-Based Computing
 - 。 透過瀏覽器與網際網路伺服器進行
 - 。 現今的作業系統都已內建網路功能