
思科三层交换机配置 原创

passion乘风 2018-05-06 18:11:26


文章标签 思科 实现 三层 交换机 文章分类 其它 系统运维 阅读数 10万

网络拓扑图:




思路:添加设备之后,先将PC机对应的IP和子网掩码配置好,然后Switch 1下面只连接了两个VLAN,所以只需要设置vlan 2和vlan 3,同样的Switch 2也归和vlan 4。所有的vlan都不在一个网段,所以要实现互通需要通过路由器,这里的Switch 3扮演的其实就是个路由器的角色,不同网段互通,每个网段都需所以Switch 3上需要包含所有的VLAN,并为每一个VLAN设置IP地址。另外Switch 1和Switch 2上的Fa 0/3端口需要设置为trunk模式。否则两个vlan的数据口。

1) 先添加所需的设备并连线。如图:




2)配置PC机的ip、子网掩码、网关,并标识出对应的vlan、ip、网关。如图:



@51CTO博客

3)为了方便,将交换机按1,2,3编号如图:



@51CTO博客

4)进入交换机Switch 1进行vlan配置,命令如下:

enable //进入特权模式

configure terminal //进入全局配置模式

vlan 2 //创建vlan 2


vlan 3 //创建vlan 3

interface fastEthernet 0/1 //进入端口 Fa 0/1


no shutdown //开启端口

switchport mode access //配置端口为access端口

switchport access vlan 2 //将端口添加到vlan 2中 interface fastEthernet 0/2 //进入端口 Fa 0/2 no shutdown //开启端口 switchport mode access //配置端口为access端口 switchport access vlan 3 //将端口添加到vlan 3中 interface fastEthernet 0/3 //进入端口 Fa 0/3 no shutdown //开启端口 switchport mode trunk //配置端口为trunk端口 输入以上命令后,标识出每个端口的类型,如图



@51CTO博?



@51CTO博

6) 进入Switch 3配置vlan以及vlan的ip地址,命令如下:

enable //进入特权模式

configure terminal //进入全局配置模式

ip routing //启动交换机的路由功能

vlan 2 //创建vlan 2

vlan 3 //创建vlan 3

vlan 4 //创建vlan 4

vlan 5 //创建vlan 5

然后在全局配置模式下,为vlan配置ip地址,配置IP命令如下:

interface vlan 2 //进入vlan 2

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 //配置vlan 2的ip地址

no shutdown //开启虚拟端口

按照以上命令依次配置vlan 3, vlan 4, vlan 5的ip地址

6) 验证: PC0 与PC1互相能否ping通

PC0 与PC2互相能否ping通

```
FastEthernet0 Connection: (default port)

Link-local IPv6 Address .....: FE80::290:21FF:FEAC:1BD1
IP Address ......: 192.168.1.1
Subnet Mask ......: 255.255.255.0
Default Gateway .....: 192.168.1.254

PC>ping 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
```

```
PC>ipconfig
  FastEthernet0 Connection: (default port)
                                                                                                                                                           FastEthernet0 Connection:(default port)
       Link-local IPv6 Address : FE80::290:21FF:FEAC:1BD1
IP Address : 192.168.1.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.254
                                                                                                                                                                Link-local IPv6 Address. : FE80::206:2AFF:FEE8:D975
IP Address. : 192.168.3.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.3.254
  PC>ping 192.168.3.1
                                                                                                                                                            PC>ping 192.168.1.1
  Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
                                                                                                                                                           Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
  Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
                                                                                                                                                           Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
 Ping statistics for 192.168.3.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
                                                                                                                                                           Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
以上结果证明:不同的VLAN通过三层交换机可以实现互通。
全部评论 (8)
             wx5dee4108d9537
                                                                                                                                                                                                                 3年前
             为什么有2个vlan3,是不是打错了?
             ● 回复 🕩 点赞
```

vlan是互通了 ,如果还需要连接外网了 ,案例 Switch 3上面还有个拨号路由器 ip192.168.1.1 如果设置网关 192.168.2.254可以实现vlan互通 设置192.168.1.1可以通外网 ,有没有办法实施 可以同vlan和通外网一起啊

wx5b9275b6ae277

● 回复 🕩 点赞

nat

● 回复 🕩 点赞

evanchen20

● 回复 🕩 点赞

wx5b9a2c6e7b14d

● 回复 ┢ 点赞1

孤单患者

● 回复 ┢ 点赞

qq5d6faffd53277 回复了 wx5b9275b6ae277

我就按你这么做的为啥不同的网段就ping不通呀

qq5d6faffd53277 回复了 孤单患者

如果所有PC设定自动获取IP。交换机的 DHCP要怎么设定

三层交换机和二层交换机相连的端口不用配置trunk吗

你没创建vlan间的trunk

● 回复 👍 点赞

3年前

3年前

4年前

4年前

3年前

3年前



● 回复 👍 点赞