实战作业4,实验环境下Linux主机之间实现跨网段通信 原题

Linux学习从入门到打死也不放弃,完全笔记整理(持续更新,求收藏,求点赞~~~~)

& http://blog.51cto.com/13683480/2095439

实验目标:

用vmware多台虚拟机模拟,实现主机间的跨网段通信(相互之间能ping通)。

实验要求:

主机A和主机B之间实现通信,中间至少跨越3个路由器(linux主机模拟路由器)

准备工作:

至少5台虚拟机。

由于本身只安装了centos6.9, centos7.4, redhat5.4三台虚拟机,所以临时克隆了另外两台centos6,接下来将会以centos6充当主机A, centos7充当主机B

redhate5和另外两台克隆机将分别命名R1,R2,R3,充当临时路由器

地址规划:


由于要求实现主机间的跨网段通信,所以需要将不同的终端配置不同网段的地址,

A: 192.168.6.45/24 B: 172.20.7.100/16

R1 eth0: 192.168.6.1/24 eth1: 10.6.0.1/16
R2 eth0: 10.6.0.2/16 eth1: 10.0.0.1/8
R3 eht0: 10.0.0.2/8 eht1: 172.20.0.1/16

实现过程:


1. 大致流程图



@51CTO博客

2. 按照需要给不同主机加配网卡

充当路由使用的R1,R2,R3主机加配一块网卡,主机A和主机B有一块可用网卡即可



3. 开启虚拟机并登陆

为了查看方便,分别修改一下redhat5和两台克隆centos6的主机名为R1,R2,R3

由于是临时修改,所以使用hostname命令直接修改,而且重新登录即可,如图,3台主机重复执行即可

```
| Croot@station1 ~ l# hostname R1 | Croot@station1 ~ l# | Croot@station1 ~ l# exit | @51CTO博客 | @51CTO博客 | @51CTO博客 | Croot@station1 ~ l# | Eroot@R1 ~ l# | E
```

需要注意的是,当在R2和R3上通过ifconfig命令查看的时候,发现此地没有eth0的网卡,而直接是 eth1 和eth2

这是由于R2和R3并非正常安装的虚拟机,而是通过克隆而来的

4. CentOS 6修改网卡名称:

当然,名称的不同使用起来并没有什么区别,但是我们已经不想去修改已经规划好的流程图了,所以这里我们直接修改网卡名称

centos6环境下,使用cd命令进入/etc/udev/rules.d/目录下,可以查看到:

```
| TrooteR2 | Type | TrooteR2 | Type | Type
```

其中70-persistent-net.rules就是网卡名称的配置文件

当然,也可以使用 vim /etc/udev/rules.d/70-persistent -net.rules 命令直接打开

```
1 # This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
2 # program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
3 #
4 # You can modify it, as long as you keep each rule on a single
5 # line, and change only the value of the NAME= key.
6
7 # PCI device 0x8086:0x100f (e1000)
8 SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="01:0c:29:6d:1c:1f", ATTR{type}==
"1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

9
10 # PCI device 0x8086:0x100f (e1000)
11 SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:86:4b:69", ATTR{type}==
"1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
12
13 # PCI device 0x8086:0x100f (e1000)
14 SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:86:4b:73", ATTR{type}==
"1", KERNEL=="eth*", NAME="eth2"

@51CTO博客
```

如图,直接删除第一行,将最后一行的eth2改成eth0,保存退出

```
[root@R2 /etc/udev/rules.d]$ethtool -i eth1
driver: e1000
version: 7.3.21-k8-NAPI
firmware-version:
bus-info: 0000:02:01.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no [root@R2 /etc/udev/rules.d]$ethtool -i eth2
driver: e1000
version: 7.3.Zi-k8-NAPI
firmware-version:
bus-info: 0000:02:05.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
[rootOR2 /etc/udev/rules.d]$
                                                                              @51CTO博客
```

使用modprobe -r e1000 卸载网卡驱动

在使用modprobe e1000 启用网卡驱动,使用ifconfig命令,可以看见网卡名称已经修改:

接着在R3上重复相同的操作即可

5. 配置IP地址

当然,我们可以通过ifconfig eth0 直接配置IP地址,比如

但是这种情况下只要一重启,地址就会丢失,所以,这里我们通过修改配置文件的方式来修改地址

```
Iroot@centos6 ~1$cd /etc/sysconfig/network-scripts/
Iront@centos6 /etc/sysconfig/network-scripts1$1s
ifcfg-eth0 ifdown-ippp
ifcfg-lo ifdown-ip∨6
                                                  ifup-ib
                                 ifdown-sit
                                                                ifup-post
                                                                                 init.ipv6-global
                                                  ifup-ippp
ifup-ip√6
                                                                ifup-ppp
ifup-routes
 ifcfg-lo
                                 ifdown-tunnel
                                                                                net.hotplug
 ifdown
               ifdown-isdn
                                 ifup
                                                                                 network-functions
                                                                ifup-sit
ifup-tunnel
 if down-bnep
                                ifup-aliases
ifup-bnep
                                                  ifup-isdn
                                                                                 network-functions-ipv6
               if down\text{-}post
               ifdown-ppp
                                                  ifup-plip
ifup-plusb
 ifdown-eth
               ifdown-routes
                                                                ifup-wireless
 ifdown-ib
                                ifup-eth
 [root@centos6 /etc/sysconfig/network-scripts]$
                                                                                                     @51CTO博客
```

使用vim ifcfg-eth0打开此文件

```
① 全页 × □ CentOS6.9 × □ R1 × □ R2 × □ R3 × □ CentOS7.4 ×

1 DEUICE=eth8
2 TYPE=Ethernet
3 UUID=c5799ad4-8d31-4f67-9bb7-4c97c7a186c9
4 ONBOOT=yes
5 NM_CONTROLLED=yes
6 BOOTPROTO=dhcp
7 HWADDR=80:8C:29:6D:1C:1F
8 DEFROUTE=yes
9 PEERDNS=yes
10 PEERROUTES=yes
11 IPV4_FAILURE_FATAL=yes
12 IPV6.NIT=no
13 NAME="System eth8"
14 LAST_CONNECT=1522158348
```

我们可以看到此文件包含的的内容,几乎全是变量赋值,其他选项暂时不去关注,我们现在需要做的是把BOOTPROTO=这一项默认的值是dhcp,需要改成 static 或者 none,

之后就可以添加IP地址了:

对于A主机而言,添上两行就可以了:


IPADDR=192.168.6.45

NETMASK=255.255.255.0 这一项也可以写成 PREFIX=24,效果一样

保存退出,使用

service network restart 重读配置文件

接着使用ifconfig查看,地址已经修改成功了



同样的操作修改R1,由于redhat5.4的版本比较老,所有此文件中的内容会不一样,同样不去做过多关注,只修改我们需要的几项即可

```
# Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE]
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=80:0C:29:5E:0F:2E
IPADDR=192.168.6.1
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
@51CTO博客
```

而且由于R1有两张网卡,所以eth0 和eth1 需要分别配置,然后依然执行service network restart命令重启网络服务,可以看到配置已经生效

值得注意的是,R2和R3主机,默认是没有ifcfg-eth1 这个文件的,我们是用cp命令直接将ifcfg-eth0复制一份,然后修改可以

```
| Iroot@R2 /etc/sysconfig/network-scripts l$cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth1 | Iroot@R2 /etc/sysconfig/network-scripts l$vim ifcfg-eth1 | @51CTO博客
```

另外,对于R2和R3,还是因为克隆的原因,使用service network restart命令的时候会出现错误

特别提醒,这是由于NetworkManager这个服务的原因,这个服务在centos6上有冲突,会导致网卡无法启动

使用service NetworkManager stop 命令可以关闭此服务

另外使用 chkconfig NetworkManager off 可以禁止此服务开机启动

再次使用service network restart命令,网卡启动成功,使用ifconfig命令成功获得地址

```
| Cooter |
```

同理在 R3 上做同样修改。

systemctl restart network

其他并没有大的区别:

```
Iroot@sentos? /etc/sysconfig/network-scriptsl$ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.20.7.100 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.20.255.255
    inet6 fe80::cbd:8c18:143b:d67 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:51:ca:5f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 684 bytes 99584 (97.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 227 bytes 41315 (40.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 @51CTO博客
```


6. 添加路由

到这里地址配置的工作就完成了。

但是此时A和B两台主机之间是无法通信的,比如我们在A主机上ping B主机

```
| Croot@centos6 ~1$ping 172.20.7.100 | connect: Network is unreachable | Croot@centos6 ~1$_ | @51CTO博客
```

为了主机A和主机B 之间通信,必须配置路由,这是本次实验最重要的一环。我们在查看一下流程图和规划配置



@51CTO博客

A: 192.168.6.45/24 B: 172.20.7.100/16

R1 eth0: 192.168.6.1/24 eth1: 10.6.0.1/16
R2 eth0: 10.6.0.2/16 eth1: 10.0.0.1/8
R3 eht0: 10.0.0.2/8 eht1: 172.20.0.1/16

主机A路由配置:

还是从A主机开始,由于规划的网络环境相对简单,A主机只与R1相连,因此在这里我们只需要添加一条路由就可以了,不管是主机路由,网络路由,默认路由都可以,但是使用的网关必须是R1路由器的eth0

使用route add -host 172.20.7.100 gw 192.168.6.1 添加主机路由

另外使用route add default gw 192.168.6.1 添加一条默认路由

```
Iroot@centos6 ~1$route add -host 172.20.7.100 gw 192.168.6.1
Iroot@centos6 ~1$route -n
Kernel IP routing table
                   Gateway
192.168.6.1
Destination
                                       Genmask
                                                          Flags Metric Ref
                                                                                   Use Iface
172.20.7.100
192.168.6.0
                                       255.255.255.255 UGH 0
255.255.255.0 U 0
                                                                                      0 eth0
                   0.0.0.0
                                                                          0
                                                                                      0 eth0
Iroot@centos6 ~1$route add default gw 192.168.6.1
Iroot@centos6 ~1$route -n
Kernel IP routing table
                   Gateway
Destination
                                                          Flags Metric Ref
                                                                                   Use Iface
                                       Genmask
172.20.7.100
192.168.6.0
                   192.168.6.1
                                       255.255.255.255 UGH 0
                                                                                      0 eth0
                  0.0.0.0
192.168.6.1
                                       255.255.255.0
                                                                  0
                                                                          0
                                                                                      0 eth0
                                                          U
                                                                                     0 eth0
@51CTO博客
0.0.0.0
                                                          UG
                                       0.0.0.0
[root@centos6 ~
                  1$
```

R1 路由配置

接下来,对于R1,由于R1和主机A在同一网段,所以不需要添加主机A路由,只需要添加主机B或者网段4的路由记录即可,但是考虑到实际情况,网段3上也可能出现相连的主机,所以在此我们把网段3的路由也添加上

使用: route add -net 172.20.0.0/16 gw 10.6.0.2 添加网段4 路由记录 下一跳记录指向R2的eth0端口 route add -net 10.0.0.0/8 gw 10.6.0.2 添加网段3路由记录 下一跳记录指向R2的eth0端口

```
[root@R1 ~]# route add -net 172.20.0.0/16 gw 10.6.0.2
[root@R1 ~]# route add -net 10.0.0.0/8 gw 10.6.0.2
[root@R1 ~]# route -n
Kernel IP routing table
                                                 Genmask
255.255.255.0
255.255.0.0
255.255.0.0
Destination
192.168.6.0
                        Gateway
                                                                          Flags Metric Ref
                                                                                                          Use Iface
                        0.0.0.0
                                                                          ш
                                                                                               Й
                                                                                                             0 eth0
10.6.0.0
169.254.0.0
                                                                                    0
                                                                                               0
                                                                                                             0 eth1
                        0.0.0.0
                                                                          ш
                                                                                    0
                                                                                               Й
                                                                                                             0 eth1
172.20.0.0
10.0.0.0
                        10.6.0.2
10.6.0.2
                                                  255.255.0.0
                                                                           UG
                                                                                                             0 eth1
                                                  255.0.0.0
                                                                          UG
                                                                                               0
                                                                                                             0 eth1
[root@R1
              ~]#
                                                                                                            @51CTO博客
```

R2 路由配置

同理 R2 由于和网段2、网段3直接相连, 所以只需要对应添加网段1 和网段4 的路由记录即可,

使用: route add -net 192.168.6.0/24 gw 10.6.0.1 添加网段1路由记录,下一跳记录指向R1的eth1端口 route add -net 172.20.0.0/16 gw 10.0.0.2 添加网段4路由记录,下一跳记录指向R3的eth0端口

```
[root@R2 ~1$route add -net 192.168.6.0/24 gw 10.6.0.1
[root@R2 ~1$route add -net 172.20.0.0/16 gw 10.0.0.2
[root@R2 ~1$route -n
Kernel IP routing table
Destination
                    Gateway
                                                             Flags Metric Ref
                                         Genmask
                                                                                       Use Iface
                                         255.255.255.0
192.168.6.0
                    10.6.0.1
                                                             UG
                                                                    0
                                                                              0
                                                                                         0 eth0
                    0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
                                         255.255.0.0
10.6.0.0
                                                             U
                                                                                         0 eth0
169.254.0.0
169.254.0.0
                                         255.255.0.0
                                                             U
                                                                     1002
                                                                                         0 eth1
                                                                              0
                                         255.255.0.0
                                                                                         0 eth0
                                                                     1003
                                                                              0
                                         255.255.0.0
                    10.0.0.2
                                                                                         Ø eth1
Ø eth1 @51CTO博客
172.20.0.0
                                                             HG
                                                                     Й
                                                                              Й
10.0.0.0
                    0.0.0.0
                                         255.0.0.0
```

R3 路由配置

由于R3与网段3、网段4直接相连,所以需要添加网段1和网段2的路由记录

使用: route add -net 192.168.6.0/24 gw 10.0.0.1 添加网段1路由记录,下一跳指向R2的eth1端口 route add -net 10.6.0.0/16 gw 10.0.0.1 添加网段2路由记录,下一跳指向R2的eth1端口

```
[root0R3 ~1$route add -net 192.168.6.0/24 gw 10.0.0.1
[root0R3 ~1$route add -net 10.6.0.0/16  gw 10.0.0.1
Iroot@R3 ~1$route -n
Kernel IP routing table
Destination
                  Gateway
                                     Genmask
                                                         Flags Metric Ref
                                                                                Use Iface
192.168.6.0
                   10.0.0.1
                                      255.255.255.0
                                                                                   0 eth0
                                      255.255.0.0
                                                                        Й
                                                                                   0 eth0
10.6.0.0
                   10.0.0.1
                                                         HG
                                                                а
169.254.0.0
169.254.0.0
                   0.0.0.0
                                      255.255.0.0
                                                         U
                                                                1002
                                                                                   0 eth1
                                                                        0
                                      255.255.0.0
                  0.0.0.0
                                                         U
                                                                1003
                                                                        0
                                                                                   0 eth0
172.20.0.0
                   0.0.0.0
                                      255.255.0.0
                                                         U
                                                                0
                                                                        0
                                                                                   0 eth1
                   0.0.0.0
                                      255.0.0.0
                                                                                   0 eth0
10.0.0.0
[root@R3 ~1$_
                                                                                               @51CTO博客
```

主机B 路由配置

由于B只有与R3相连这一条网络出口,所以只需要添加一条默认路由即可,这里我们同时也加上一条到主机A的主机路由这里需要注意,对于centos7而言,如果在ifcfg-ens33配置静态地址的时候,如果不加上

GATEWAY=*.*.*.*

将无法配置默认路由,而如果加上这一行,使用 systemctl restart network重启网络服务的时候会自动添加一条默认路由

所以这里我们只需要将配置文件网关(GATEWAY)=172.20.0.1 同时使用route add -host 192.168.6.45 gw 172.20.0.1 添加主机A的主机路由即可

```
Kernel IP routing table
Destination
                 Gateway
                                  Genmask
                                                   Flags Metric Ref
                                                                        Use Iface
0.0.0.0
                 172.20.0.1
                                  0.0.0.0
                                                   UG
                                                          100
                                                                 0
                                                                           0 ens33
                                  255.255.0.0
255.255.255.0
172.20.0.0
                 0.0.0.0
                                                   U
                                                          100
                                                                 0
                                                                           0 ens33
192.168.65.0
                                                   U
                                                                 0
                                                                           0 ens37
                 0.0.0.0
                                                          100
192.168.122.0
                                                   Ш
                                                                 0
                0.0.0.0
                                  255.255.255.0
                                                          0
                                                                       @51CTO博客
              ~1$
[root0sentos7
```

7. 连接测试

首先,直接在A主机上对主机B的IP地址使用ping命令

```
| Iroot@centos6 /etc/sysconfig/network-scripts]$ping 172.20.7.100 | connect: Network is unreachable | Iroot@centos6 /etc/sysconfig/network-scripts]$ @51CTO博客
```

很遗憾,第一次测试失败,原因就是,linux默认不支持直接当做路由器使用,即,linux主机可以接受到数据,但是如果数据的目标地址不是自己的话, 会直接丢弃而不会转发出去

这里我们需要对R1,R2,R3这三台充当临时路由器的主机进行配置

使用 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 命令可以开启核心路由转发功能,对于目标地址非本机的数据,不会抛弃,而是根据路由地址进行转发。

```
| Troot@R1 ~ ]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/i@5dCJ@博客
| Troot@R2 ~ ]$echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip-forward
| Troot@R3 ~ ]$echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip-forward
```

配置完成之后再次尝试在A主机上ping 主机B的ip地址 172.20.7.100 , 结果发现还是不通

注意此时的报错提示: Destination Host Prohibited , 目标主机禁止

这种情况一般是由于防火墙的原因

为了方便测试,使用 service iptables stop 命令分别关闭主机A, R1,R2,R3的防火墙功能

对于B主机,由于是centos7系统,需要使用 systemctl stop firewalld 命令关闭防火墙

再次测试:

可以看到结果已经OK, 主机A(Centos6)和主机B(centos7)经过4个网段,中间跨过3次路由器(R1,R2,R3)实现了通信功能。

8. 小结

虽然只是一个小小的实验,但在实现的工程中也并不是顺风顺水,一步到位的。中间出现了很多问题。

比如网卡名称修改之后一直无法启动,原因是centos6系统 NetworkManager服务不是很支持。

还有centos7添加默认路由一直不成功,原因是没有添加默认网关

还有就是最最最让我头疼的,一度困扰了很久的问题就是: Destination Host Prohibited,就是这个报错,这里我反复检查了N次路由配置,甚至重启 重来,最后更换路由主机,都没有解决问题。

最后却发现问题出在防火墙上,原本很简单的一条命令就能解决的问题,却困扰了我最久。 我以为我知道的,却还是忽略了。

事实上不管做什么事情都是这样,你以为你会的,不一定是真正掌握的。

送给你一句话,也是马永亮马哥反复强调的:

只有经过不断反复的练习和实践,知识才能变成真正有用的技能。