密级: 内部公开

Linux基础培训

终端开发二部 叶永进

http://www.grandstream.com/

前言



本课程讲述了Linux的发展历史以及运行基本原理、Linux系统日常操作与维护的常用命令、Linux日常操作的若干技巧、Linux日常操作常见问题定位思路。

目标

学习完此课程,您将会:

- ⇒了解Linux的发展历史
- ⇒ 了解Linux操作系统的基本原理
- ⇒掌握Linux常用的操作命令
- ⇒ 熟悉Linux系统常用的操作技巧
- ⇒ 了解Linux系统常见问题的定位思路与方法

内容介绍

第1章 Linux环境搭建

第2章 Linux系统管理

第3章 Linux常用技巧

第4章 Linux常见故障处理



问题

- 什么是Linux?
- 如何安装Linux?
- 系统的关机方式有哪几种?有什么区别?
- 当你只知道一个命令的前几个字母,如何获取这个命令的完整拼写?当 你不知道如何使用一个命令时,如何获取这个命令的帮助信息?
- 如何从命令模式到图形模式?从图形模式模式到命令模式?



内容介绍

第1章 Linux环境搭建

- 1.1 Linux产品概述
- 1.2 Linux系统安装
- 1.3 Linux启动与关闭
- 1.4 如何学习Linux



Linux的发展历史

1977年BSD

的诞生; 1980 年 system V

Solaris, AIX,

HP_UNIX等等

1991 年 芬兰大学 生 Linus Torvalds 一个小型档案系统

Unix 的正式诞生

重要的 Unix 分支

百家齐鸣的 Unix 版本

GNU与FSF


Linux诞生

1969年Ken Thompson 的小型 file server system

1973年 Ritchie 等 人以 C 语言写出第 一个正式 Unix 核心

Stallman 在 1984 年实际 创立了 GNU 与 自由软件基金会 (Free Software Foundation, FSF)

Linux的构成



Linux用户环境

内核(Kernel)

Shell: bash csh ksh

终端模拟器(Terminal Emulator): putty xmanager

X Window系统: xfree86

窗口管理器(Window Manager): KMW

桌面环境(Desktop Environment): Gnome KDE

常用目录作用

```
根目录
/bin
    用户命令的可执行文件
/dev
    特殊设备文件
    系统执行文件、配置文件、管理文件,主要是配置文件
/etc
/home
    用户目录 (Solaris为 /export/home)
/lib
    引导系统以及在root文件系统中运行命令所需的共享库
      临时挂载 (mount) 的文件系统 (如光驱、软驱)
/mnt
    只有root使用的可执行文件和只需要引导或安装/usr的文件
/sbin
    临时文件
/tmp
/usr
     为用户和系统命令使用的可执行文件、头文件、共享库、帮助文件、本地程序
(在/usr/local中)
    这个目录中存放着那些不断在扩充着的东西,如日志,邮件。
/var
      附加的应用软件包,通常大型第三方软件的安装目录
/opt
/usr/local 通常第三方的小软件安装在这里
```

Linux虚拟控制台

系统中默认开启6个系统虚拟控制台,用户可以用Ctrl+Alt+Fn(n=1~6)来切换(非图形界面)

一般Ctrl+Alt+F7对应图形界面

登录用的虚拟控制台是可以根据需要增添或删减的(配置文件为/etc/inittab)

```
# getty-programs for the normal runlevels
# <id>:<runlevels>:<action>:<process>
# The "id" field MUST be the same as the last
# characters of the device (after "tty").
1:2345:respawn:/sbin/mingetty --noclear tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
```

Linux特性

开放性: 系统遵循世界标准规范

多用户: 系统资源可以被不同用户各自拥有使用

多任务: 同时执行多个程序, 而且各个程序的运行互相独立

良好的用户界面: 用户界面和系统调用

设备独立性:操作系统把所有外部设备统一当作成文件来看待

丰富的网络功能: FTP HTTP TELNET etc

可靠的系统安全: PAM etc

良好的可移植性: 从微型机到大型机的任何环境中和任何平台上运行

自由软件:用户不用支付任何费用就可以获得它和它的源代码,并且可以根据自己的需要对它进行必要的修改,无偿对它使用,无约束地继续传播,具有Unix的全部功能

Linux主流发行版本

Red Hat Enterprise Linux **eq.** redhat.



Fedora Core

Suse Linux Enterprise Server



OpenSuse

Debian

Ubuntu



内容介绍

第1章 Linux环境搭建

- 1.1 Linux产品概述
- 1.2 Linux系统安装
- 1.3 Linux启动与关闭
- 1.4 如何学习Linux



系统的安装

安装方式

● 基于CD/DVD光盘的安装方式

• 硬盘安装方式

• 基于网络的安装方式

系统的光盘安装

安装过程

- 设置从光盘启动方式:在BIOS中进行设置
- 选择安装语言
- 安装配置
- 硬盘划分与格式化
- 安装系统以及相应的软件包
- 系统配置
 - root用户密码
 - 网络设置
 - 系统更新、系统服务
 - 用户设置
 - 设备配置

分区设置说明

• 设置根分区:

分区类型: Primary partition

File System: Ext3

□ 设置SWAP分区(SWAP区设置为内存的2倍,根据应用情况设定):

分区类型: Primary partition

File System: Swap

■ Boot分区

File System: Ext3

□ 设置扩展分区:

File System: Ext3


内容介绍

第1章 Linux环境搭建

- 1.1 Linux产品概述
- 1.2 SLES10 SP1系统安装
- 1.3 Linux启动与关闭
- 1.4 如何学习Linux



Linux的启动与关闭



Linux的启动与关闭

runlevel

●定义系统的状态,在不同的状态下提供不同的应用。 /etc/inittab

RUNLEVEL	ACTION			
0	系统关机			
1	单用户模式			
2	本地多用户模式(无法使用远程网络)			
3	网络多用户模式			
4	自由模式			
5	带图形界面的网络多用户模式			
6	系统重启			

Linux的启动与关闭

系统关闭

- 在DOS和Windows机器,可以直接关闭电源或者按电源开关按钮,就可以把系统关闭
- Linux是一个多用户多任务的系统,关机时,需要注意以下事项
 - 观察系统的使用状态,如谁在线,在线的用户在干什么
 - 通知在线使用者关机的相关信息(可选)
 - 首先使用最安全的关机方式(执行该命令前执行sync将内存数据写入硬盘)
- Linux系统关机过程
 - 关机命令下发,通知用户关机
 - 停止系统的所有进程
 - 卸载系统挂载的设备
- Linux系统关机常用命令
 - init 0 (最为安全的方式,会等待一些进程结束)
 - shutdown -h now
 - halt (poweroff, 最暴力, 相当于直接按power键下电)

内容介绍

第1章 Linux环境搭建

- 1.1 Linux产品概述
- 1.2 Linux系统安装
- 1.3 Linux启动与关闭
- 1.4 如何学习Linux



如何学习Linux

学习建议

- 学会使用man和whatis命令
- Linux是大小写敏感的系统

内容介绍

第1章 Linux环境搭建

第2章 Linux系统管理

第3章 Linux常用技巧

第4章 Linux常见故障处理



问题

- 如何设定文件权限,进行用户安全管理?
- 如何查看系统的CPU、内存、硬盘等的数据统计信息?
- 如何查看系统当前的登录用户情况以及历史操作记录?
- 如何查看系统当前的网络配置?如何获取系统当前的网络连接信息?如何进行主机之间的数据传输?
- 如何查询磁盘的分区情况、磁盘分区的挂接情况、文件系统空间的使用情况?



内容介绍

第2章 Linux系统管理

- 2.1 用户和组管理
- 2.2 文件系统管理
- 2.3 网络管理
- 2.4 软件包安装管理
- 2.5 系统服务管理
- 2.6 其他



添加用户

- YaST管理用户和组:
 - ⇒安全和用户
 - 用户管理
 - 组管理

useradd

添加帐户或者更新帐户信息

命令名称	命令含义	常见用法。	命令示例	
useradd	添加用户	useradd -d/home/xxxx xxxx	增加xxxx用户,主目录为 /home/xxxx	useradd -d /home/d b2inst db2inst

userdel

删除帐户

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
userdel	删除用户	userdel -rf <i>username</i>	强制删除用户并删 除用户的主目录	userdel -rf db2inst

passwd 修改用户密码

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
passwd	设定用户 密码	passwd <i>username</i>	设定用户密码	passwd db2inst 输入新密码: 再次输入新密码:


用户和组配置文件

- 用户和组的信息存放在下面三个文件中
 - ⇒/etc/passwd
 - ⇒ /etc/shadow
 - ⇒ /etc/group
- 不能手工修改上述文件
 - ⇒通过图形化界面或者是命令行进行相关信息的修改
 - ⇒手工修改上述文件会带来不可预知的错误

/etc/passwd文件

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/bash
daemon:x:2:2:Daemon:/sbin:/bin/bash
lp:x:4:7:Printing daemon:/var/spool/lpd:/bin/bash
mail:x:8:12:Mailer daemon:/var/spool/clientmqueue:/bin/false
news:x:9:13:News system:/etc/news:/bin/bash
uucp:x:10:14:Unix-to-Unix CoPy system:/etc/uucp:/bin/bash
games:x:12:100:Games account:/var/games:/bin/bash
man:x:13:62:Manual pages viewer:/var/cache/man:/bin/bash
at:x:25:25:Batch jobs daemon:/var/spool/atjobs:/bin/bash
postgres:x:26:26:PostgreSQL Server:/var/lib/pgsql:/bin/bash
mdom:x:28:28:Mailing list agent:/usr/lib/majordomo:/bin/bash
wwwrun:x:30:8:WWW daemon apache:/var/lib/wwwrun:/bin/false
squid:x:31:65534:WWW-proxy squid:/var/cache/squid:/bin/false
amanda:x:37:6:Amanda admin:/var/lib/amanda:/bin/bash
irc:x:39:65534:IRC daemon:/usr/lib/ircd:/bin/bash
ftp:x:40:49:FTP account:/srv/ftp:/bin/bash
named:x:44:44:Name server daemon:/var/lib/named:/bin/false
gdm:x:50:15:Gnome Display Manager daemon:/var/lib/gdm:/bin/bash
geeko:x:1000:100:geeko:/home/geeko:/bin/bash
tux:x:1001:100:The Linux Penguin:/home/tux:/bin/bash
```

/etc/passwd 文件




UID:

- •0-99 系统使用
- •100-499 特殊的系统用户使用(比如:services and programs)
- •SLES 10中, 普通用户的UID从1000开始

/etc/shadow 文件

```
mailman: !:12608:0:99999:7:::
man:*:8902:0:10000::::
mdom: !:12 08:0:99999:7:::
mysq1: !:12608:0:99999:7:::
named: !:12608:0:99999:7:::
news:*:8902:0:10000::::
nobodu:*:8902:0:10000::::
ntp: !: 12608:0:99999:7:::
pop: !:12608:0:99999:7:::
postfix: 12608:0:99999:7:::
postgres: !:12608:0:99999:7:::
guagga: !:12608:0:99999:7:::
radiusd: !:12608:0:99999:7:::
root:X0QeyibhsgHj2:12608:0:10000::::
snort: !:12608:0:99999:7:::
squid: !:12608:0:99999:7:::
sshd: !:12608:0:99999:7:::
stunnel: !:12608:0:99999:7:::
uucp:*:8902:0:10000::::
uscan: !:12608:0:99999:7:::
шшшrun:*:8902:0:10000::::
tux:svSIYQsFoEwKg:12608:0:99999:7:-1::
geeko:mostSt1zd145I:12623:1:99999:14:-1:12134:
```

/etc/shadow 文件



组管理

- 添加组: groupadd
 - ⇒-g 指定组ID
 - groupadd –g 200 sports
- 删除组: groupdel
- 组属性: groupmod
 - ⇒-g 修改组ID
 - groupmod -g 201 sports
 - ⇒-A 添加新用户到组中
 - groupmod –A opensuse sports

内容介绍

第2章 Linux系统管理

- 2.1 用户和组管理
- 2.2 文件系统管理
- 2.3 网络管理
- 2.4 软件包安装管理
- 2.5 系统服务管理
- 2.6 其他




LINUX文件系统一

- 文件系统是操作系统用于明确磁盘或分区上文件的方法和数据结构, 即在磁盘上组织文件的方法。LINUX系统支持EXT2/EXT3/等文件系统,
 - ⇒ ext2是可扩展的高性能的文件系统。在2000年前是Linux/GNU的标准文件系统,可以支持256字节的长文件名,单一文件大小上限为2048GB(2TB),而文件系统的理论容量上限为6384GB。
 - ⇒ ext3是一种日志式文件系统,日志文件系统可以在系统发生断电或者其它系统故障时保证整体数据的完整性, ext3在ext2的基础上加入了记录元数据的日志功能。
- 其他的文件系统还有: ReiserFs, XFS
 - ⇒对小文件操作更有效率
 - ⇒ 最大文件和文件系统大小为16TB
 - ⇒快速访问文件

LINUX文件系统二


```
[host1][/home/mdsweb]$ls -al
total 48
             7 mdsweb
                        staff
drwxr-xr-x
                                         256 Dec 11 23:47
            17 bin
                        bin
                                        4096 Dec 04 21:49
drwxr-xr-x
                                         450 Aug 31 2006
             1 mdsweb
                                                           profile
                        staff
                                        3162 Dec 11 23:47 .sh_history
            1 mdsweb
                        staff
            2 mdsweb
                                         256 Oct 23 2006
                                                           config
                        staff
                                           Ø Dec 11 23:47 cost
            1 mdsweb
                        staff
```

- ⇒ 普通文件(-): 是记录在存储介质上的ASCII或二进制流。
- ⇒ 目录文件(d): 是包含若干个文件和子目录的文件。
- ⇒ 设备文件(b, c): 代表连接在系统上的物理设备
- ⇒ 字符设备(c),又叫raw设备:读写与存储之间没有任何缓冲,一次读写1byte。如磁带
- ⇒ 块设备(b): 读写与存储之间有缓冲,一次读写一个block。如终端或磁盘设备。
- ⇒ 符号链接(1) 是指向另一个文件的文件。



每个目录都包含指向自身(".")和指向其父目录("..")的引用

文件详细描述一



- 文件访问权限: rwxrwxrwx
 - ⇒读-4

允许用户打开、浏览文件内容

⇒ 写 - 2

允许用户打开、编辑文件

⇒执行-1

允许用户执行

- 新创建文件默认权限rw-r-r
 - ⇒ 默认文件权限根据umask值设置 (默认为022)
 - ⇒新文件权限为rw-r-r(644)
 - \Rightarrow 666 022 = rw-r-r
- 新创建组默认权限为rwxr-xr-x
 - ⇒ 默认目录权限根据umask值设置(默认为022)
 - ⇒新目录权限为rwxr-xr-x
 - \Rightarrow 777 022 = rwxr-xr-x
- umask

- 修改权限: chmod
 - ⇒添加、删除文件或目录状态
 - chmod u+x
 - chmod u=rwx,g=rw,o=r chmod 764
 - chmod o-r hello.txt

Category	Operation	Permission
u (user)	+ (adds a permission)	r (read)
g (group)	- (removes a permission)	w (write)
o (other)	= (makes a permission equal to)	x (execute)
a (all categories)		

- 修改属主信息: chown
 - ⇒修改文件或目录属主信息
 - ⇒ chown user:group file
 - chown newbie:users hello.txt
 - chown newbie hello.txt
 - chown opensuse /home/test

- 更改组: chgrp
 - ⇒修改主属主
 - chgrp users /home/opensuse

分区类型

● 硬盘设备命名

⇒ /dev/hda Primary Master (IDE)

⇒ /dev/hdb Primary Slave (IDE)

⇒ /dev/hdc Secondary Master (IDE)

⇒ /dev/hdd Secondary Slave (IDE)

⇒ /dev/sda 第一个SCSI硬盘

⇒ /dev/sdd 第四个SCSI硬盘

管理分区

- 系统→分区管理器
 - ⇒创建
 - ⇒编辑
 - ⇒删除

命令行分区工具

- fdisk
 - ⇒ fdisk /dev/sda
 - 对/dev/sda设备进行分区
 - ⇒ fdisk -l

显示系统分区表信息

- mkfs
 - ⇒ ext2, ext3, VFAT, MSDOS, XFS, JFS, MINIX
 - ⇒ mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.msdos
 - -t 选择文件系统类型

挂载文件系统

- mount -t filesystem_type -o options device mountpoint
 - ⇒ mount /dev/hda9 /space
- /mnt/
 - ⇒用于挂载远程和本地文件系统目录
- /media/
 - ⇒挂载可移动设备
 - ⇒/media/cdrom
 - ⇒ /media/floppy
 - ⇒/media/USB-*

挂载文件系统

- mount -a
 - ⇒ 重新读取/etc/fstab文件并挂载分区
- mount -f
 - ⇒强行卸载文件系统
- fuser -mv
 - ⇒ fuser -mv /mnt 查看正访问的文件系统进程

命令行数据备份

- tar
 - ⇒ tape archive
 - --c 创建
 - --x 解压缩
 - --z gunzip/gzip .tar.gz或.tgz
 - -j bzip2
 - --t 显示压缩文件内容
 - --r 追加文件到压缩文件中

命令行数据备份

- tar -cvf /dev/st0 /home
 - ⇒ 将/home目录拷贝到磁带设备中
- tar -xvf /test/test.tar -C /test2
 - ⇒ 将test.tar文件展开到指定目录/test2中

其它命令行备份工具

- rsync
 - ⇒数据同步工具,增量数据备份
- dd
 - ⇒ dd if="输入文件" of="输出文件" bs=块大小
 - dd if=/home/budget/month of=/dev/fd0 bs=600

拷贝month文件的600字节到/dev/fd0设备中

内容介绍

第2章 Linux系统管理

- 2.1 用户和组管理
- 2.2 文件系统管理
- 2.3 网络管理
- 2.4 软件包安装管理
- 2.5 系统服务管理
- 2.6 其他



配置网络链接

- 网络设备→网卡
- 概览
 - ⇒添加网卡
 - ⇒配置网卡
 - ⇒删除网卡
- 主机名/DNS
 - ⇒修改主机名
 - ⇒添加DNS服务器

命令行配置网卡

在/etc/sysconfig/network 文件夹下增加对应的配置文件:

shelf-slot4:/etc/sysconfig/network # vi ifcfg-eth-id-00\:18\:82\:2c\:85\:cf

- BOOTPROTO='static'
- BROADCAST="
- ETHTOOL_OPTIONS="
- IPADDR='10.69.5.101'
- MTU="
- NAME="
- NETMASK='255.255.255.0'
- NETWORK="
- REMOTE_IPADDR="
- STARTMODE='auto'
- UNIQUE='JNkJ.rsqdmH2KSr4'
- USERCONTROL='no'
- _nm_name='bus-pci-0000:03:04.1'

命令行配置路由

- route
 - ⇒添加、删除路由信息
 - ⇒添加网关
- route add -net 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 gw
 192.168.4.249
 - ⇒添加网络
- route add default gw 192.168.4.249
 - ⇒添加默认路由
- /etc/sysconfig/network/routesdefault 192.168.0.1 -

配置和管理路由 - 验证

```
opensuse:~ # route -n
Kernel IP routing table
Destination
             Gateway
                          Genmask
                                        Flags Metric Ref Use Iface
172.16.0.0
             192.168.0.1
                          255.255.255.0 UG
                                              0
                                                   0
                                                         0 eth0
192.168.0.0
             0.0.0.0
                         255.255.255.0 U
                                          0
                                                0
                                                      0 eth0
169.254.0.0
             0.0.0.0
                         255.255.0.0
                                      U
                                           0
                                               0
                                                     0 eth0
127.0.0.0
            0.0.0.0
                        255.0.0.0
                                    U
                                         0
                                             0
                                                   0 lo
0.0.0.0
           192.168.0.1
                         0.0.0.0
                                    UG 0
                                              0
                                                    0 eth0
opensuse:~ # netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination
                          Genmask
                                        Flags MSS Window irtt Iface
             Gateway
172.16.0.0
             192.168.0.1
                                                 0 0
                          255.255.255.0 UG
                                                          0 eth0
192.168.0.0
             0.0.0.0
                         255.255.255.0 U
                                              0 0
                                                       0 eth0
169.254.0.0
             0.0.0.0
                         255.255.0.0
                                             0 0
                                                      0 eth0
127.0.0.0
             0.0.0.0
                         255.0.0.0
                                                     0 lo
                                            0 0
```

测试网络接口

ifconfig 查看IP设置信息

```
opensuse:~# ifconfig
      Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:BF:45:DD
eth0
     inet addr:192.168.0.4 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::20c:29ff:febf:45dd/64 Scope:Link
     UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:52987 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:72273 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:4823891 (4.6 Mb) TX bytes:81579082 (77.7 Mb)
     Interrupt:16 Base address:0x2000
     Link encap:Local Loopback
lo
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:44283 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:44283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
潮流网络 Grandstream TX bytes:79526136 (75.8 Mb)
```

Page 59

测试网络接口

• ethtool 检测网卡连接状态

ethtool eth0

Settings for eth0:

Supported ports: [TP MII]

Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full

100baseT/Half 100baseT/Full

Supports auto-negotiation: Yes

Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full

100baseT/Half 100baseT/Full

Advertised auto-negotiation: Yes

Speed: 100Mb/s

Duplex: Full

Port: Twisted Pair

PHYAD: 1

Transceiver: internal

Auto-negotiation: on

Supports Wake-on: pg

Wake-on: g

Link detected: yes

内容介绍

第2章 Linux系统管理

- 2.1 用户和组管理
- 2.2 文件系统管理
- 2.3 网络管理
- 2.4 软件包安装管理
- 2.5 系统服务管理
- 2.6 其他



安装软件包

- RPM
- apt-get(Advanced Packaging Tools), Debian, ubuntu

源码包安装

- Linux中以源代码形式出现的软件通常都是一个".tar.gz"文件,其它的类似,都是先打包后压缩的。在安装前需要首先进行解压缩、解包。用来完成这个任务的是tar命令和gzip命令。
- 编译安装一个源码包通常有三个步骤,也有的不是按下面的方法安装,最好查看 软件包中的相关文档,README或INSTALL。
 - ⇒配置新软件包
 - ./configure [-options]
 - --prefix 这个参数允许用户设置软件包开始安装的基本子目录。缺省的情况下会安装到/usr/local子目录的下级子目录里。配置完成后,建立一个特殊的文件"makefile"(制作文件),制作文件是编译阶段的基石。
 - ⇒编译新软件包
 - 编译软件包是一个很简单的操作。用户只需要运行make命令,make工具程序将读入所有由configure脚本程序建立的制作文件。
 - ⇒安装新软件包

编译过程结束之后,执行下面的安装命令:

内容介绍

第2章 Linux系统管理

- 2.1 用户和组管理
- 2.2 文件系统管理
- 2.3 网络管理
- 2.4 软件包安装管理
- 2.5 系统服务管理
- 2.6 其他



/etc/inittab

- 定义运行等级1到6的操作
 - ⇒ id:5:initdefault:
 - ⇒ id:runlevel:action:process
 - ⇒ ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -r -t 4 now
- 调用/etc/init.d/rc(运行等级)中的相关脚本程序
- 管理进程服务
 - ⇒ insserv <服务名>
 - 添加启动服务
 - ⇒ insserv -r <服务名>
 - 删除启动服务

init脚本

- 服务管理
 - ⇒ /etc/xinetd.d/<service name> start|stop|reload|status
 - ⇒ rc<service name> start|stop|reload|status
- chkconfig
 - ⇒检查服务运行状态,功能同insserv类似,但具备更多功能
 - ⇒ chkconfig --list

系统进程管理

进程定义

- 程序
 - ⇒可执行文件中的命令
- 进程
 - ⇒程序运行在内存中使用CPU的周期
- 用户进程
 - ⇒用户从终端运行
- 守护进程
 - ⇒进程与终端无关
- 进程ID (PID)
 - ⇒唯一进程号

系统进程管理 - 命令

- ps
 - ⇒显示用户进程
- ps aux
 - ⇒显示所有运行的进程
- pstree
 - ⇒ 树状显示进程内容
- top
 - ⇒查看进程资源使用情况
- kill
 - ⇒对运行的进程发送信息
- killall
 - ⇒ kill匹配的所有用户名进程

系统进程管理 - 命令

- \bullet ctrl + z
 - ⇒停止进程
- jobs
 - ⇒显示停止的进程
- fg
 - ⇒将停止的进程调到前台来运行
- bg
 - ⇒将停止的进程放在后台运行

系统性能监察

- top
 - ⇒显示进程运行信息,系统负载等
- uptime
 - ⇒系统运行时间及系统负载
- mpstat
 - ⇒显示处理器信息
- iostat
 - ⇒显示磁盘I/O、CPU等信息
- free
 - ⇒显示内存信息

内容介绍

第2章 Linux系统管理

- 2.1 用户和组管理
- 2.2 文件系统管理
- 2.3 网络管理
- 2.4 软件包安装管理
- 2.5 系统服务管理
- 2.6 其他



获取系统信息

获取系统硬件信息

- 获取操作系统版本相关信息
 - uname -a
- 获取系统CPU信息
 - cat /proc/cpuinfo
- 获取系统内存信息
 - cat /proc/meminfo
- 获取系统设备分区信息
 - cat /proc/partitions
- 获取系统PCI设备信息
 - cat/proc/pci
 - Ispci

hostname

显示主机名称

命令名 称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
hostna me	显示/修改 主机名称	hostname	显示主机名称	hostname
		hostname <i>name1</i>	修改主机名称	hostname hle_db01

```
hlr_dru01:/ # hostname
hlr_dru01
hlr_dru01:/ # hostname hlr_dru03
hlr_dru01:/ # hostname
hlr_dru03
```

获取系统信息

获取系统状态信息

- 显示10个消耗CPU最多的进程
 - ps aux | head -1; ps aux | sort -rn +2 | head -10
- 显示10个消耗内存空间最多的进程
 - ps aux | head -1 ;ps aux | sort -rn +3 | head -10
- 按处理时间为顺序显示系统中的前十个进程
 - ps vx | head -1; ps vx | grep -v PID | sort -rn +3 | head -10
- 按实际内存使用的多少顺序显示系统中的前十个进程
 - ps vx | head -1; ps vx | grep -v PID | sort -rn +6 | head -10

who (w)

显示目前登录系统的用户

命令名称	命令含义	片	命令示例	
who	显示目前 登录系统 的用户	who	显示登录系统的用户,仅显 示用户名、登录时间、终端类 型	who
		W	显示登录系统的用户,显示 用户名、登录时间、终端类型	W
		Who -r	、CPU使用、目前操作,同时显示系统运行总时间以及负载情况 量示当前的RUNLEVEL	who-r

last

列出目前以及过去登录系统的用户

命令名 称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
last	显示过去以及目 前登录系统的用 户	last	显示过去以及目前登录系 统的用户	last

```
hlr db02:/opt/hlr/bin # last
                      hlr db01
                                                           still logged in
         pts/2
                                        Wed Dec
                                                 5 11:05
root
         pts/2
                      172.17.128.8
                                                 4 19:29 - 19:43
                                        Tue Dec
                                                                   (00:14)
root
                                        Thu Nov 29 12:19 - 12:59
         pts/2
                      172.17.128.8
                                                                   (00:40)
root
         pts/0
                                                           still logged in
root
                      172.17.128.104
                                        Thu Nov 29 11:43
                                                                  (6+05:40)
reboot
        system boot 2.6.5-7.244-smp
                                        Thu Nov 29 10:32
         system boot 2.6.5-7.244-smp
                                                                  (6+23:13)
reboot
                                        Wed Nov 28 16:59
                                        Wed Nov 28 16:48 - 16:49 (00:00)
                      hlr db01
         pts/0
root
        system boot 2.6.5-7.244-smp
                                        Wed Nov 28 16:29
                                                                  (6+23:44)
reboot
         pts/1
                      172.17.128.104
                                        Wed Nov 28 14:04 - crash
                                                                   (02:25)
root
         pts/0
                      172.17.128.104
                                        Tue Nov 27 19:53 - crash
root.
                                                                   (20:35)
                      172.17.128.8
         pts/0
                                        Tue Nov 27 19:38 - 19:49
                                                                   (00:11)
root
        system boot 2.6.5-7.244-smp Tue Nov 27 19:35
                                                                  (7+20:37)
reboot
                                                                   (00:00)
reboot
        system boot 2.6.5-7.244-smp Tue Nov 27 19:28
                      2.6.5-7.244-smp
                                                                   (00:21)
reboot
         system boot
                                        Tue Nov 27 15:35
wtmp begins Tue Nov 27 15:35:40 2007
```

date

显示或者设置当前的系统时间

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
date	显示或者 设置系统 当前时间	date date [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]	查询系统 时间 设置系统 时间	date date 112711162007

hwclock (clock)

显示或者设置当前的硬件时间

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
hwclock	显示或者 设置硬件 时间	hwclock 查询硬件时间		hwclock
	H) [0]	hwclock - w 将系统时钟同步到硬件时钟		hwclock -w
		hwclock - s 将硬件时钟同步到系统时钟		hwclock -s

```
hlr dru01:/ # hwclock
```

Thu Dec 27 11:23:48 2007 -0.212928 seconds

SCP 远程文件复制

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
scp	远程复制命 令	scp file1 <i>IP</i> : /dir	在本端当前目录下 复制文件file1到IP地 址为IP的主机的dir 目录下	scp a.txt 172.17.128.0:/tmp
		scp <i>IP</i> : /dir2/file2 /dir1	从IP地址为 <i>IP</i> 的远端 /dir2目录下复制文 件file2到本端的/dir 目录下	scp 172.17.128.0:/tmp/a.tx t /tmp
		scp -r <i>IP</i> : /dir2 /dir1	复制IP地址为IP的远端/dir2目录及其子目录下的所有文件到本端的/dir目录下	scp 172.17.128.0:/var/log /tmp

第1章 Linux环境搭建

第2章 Linux系统管理

第3章 Linux常用技巧

第4章 Linux常见故障处理



第3章 Linux常用技巧

- 3.1 文件共享
- 3.2 命令脚本执行
- 3.3 目录与文件操作
- 3.4 设置定时任务
- 3.5 安装硬件驱动



Samba

Linux与Window之间进行文件共享

Linux下提供了samba工具可以用来实现Linux与windows之间进行文件共享。 Samba服务在Linux下随着系统的启动是默认开通的,但是如果用户需要按照自己要 求进行设置的话,需要进行如下的配置:

在samba的配置文件中添加用户,添加目录以及设定相应的权限(参见备注中详细信息)

为用户设置密码: 执行 smbpasswd - a root 提示输入密码时输入你想设定的密码

重新启动samba服务,让你的设置生效:执行rcsmb restart

windows下打开我的电脑,在地址栏输入\\Linux主机的IP 即可访问共享文件夹了。

FTP(vsftp)

Linux与Window、Linux之间进行文件共享

VSFTP的配置方法:

打开/etc/xinetd.d/vsftpd文件,将行disable = yes 改为 disable = no

编辑/etc/vsftpd.conf文件,将如下两行去掉注释 #local_enable=YES #write_enable=YES

将/etc/ftpusers文件中的root注释掉

运行如下命令激活xinetd服务并重新启动xinetd # chkconfig -a xinetd # /etc/init.d/xinetd restart

第3章 Linux常用技巧

- 3.1 文件共享
- 3.2 命令脚本执行
- 3.3 目录与文件操作
- 3.4 设置定时任务
- 3.5 安装硬件驱动



命令与脚本执行技巧

将命令置于后台运行 command &

将在后台执行的命令切回前台 fg command

查询执行的历史命令 history

录制终端执行记录: script log.19990817

Script started, output file is log.19990817

批量执行命令: sync; reboot

第3章 Linux常用技巧

- 3.1 文件共享
- 3.2 命令脚本执行
- 3.3 目录与文件操作
- 3.4 设置定时任务
- 3.5 安装硬件驱动



目录与文件操作技巧

回到上次进入的目录 cd-

获取文件与目录的层次关系 Is -R

显示文件cat,显示文件的末尾部分tail,分页显示文本more/less

- 删除奇怪名称的文件
 - ⇒ 删除名为 a的文件: rm ./-a rm -- -a
 - ⇒ 删除名为\a的文件: rm \\a
 - ➡ 删除名字带不可见字符的文件: 列出文件名并转储到文件: ls -l >aaa, 然后编辑文件的内容加入 rm命令使其内容成为删除上述文件的格式: vi aaa 加入[rm -r *******], 把文件加上执行权限 chmod +x aaa, 执行 \$aaa
- 查找、删除正在使用某个文件的进程
 - ⇒ fuser filename
 - ⇒ fuser k filename

文件常用操作一

- Copy文件: cp [-options] src_file_list dst_file
- 移动文件(改名): mv src_file_list dst_file
- 删除文件: rm file_list
- 创建空文件: touch filename
- 创建文件链接: 1n -s 链接文件 源文件
 - ⇒-f 强制
 - ⇒-I 交互
 - ⇒-r 目录递归

搜索:

- □ Find查找文件
 - 例如查找所有的c程序时: find / name *.c
- □ Grep 模式匹配,通常用于过滤查找
 - □如ps -ef |grep sendmail

文件常用操作二

目录操作:

- pwd 显示当前路径
- cd 改变当前工作目录(不带参数时回到home目录)
- mkdir 创建目录
- rmdir 删除目录
 - ⇒ 当使用rmdir命令时,要求被删除的目录是个空目录,否则必须 使用-r选项
 - ⇒ 当-p选项被使用时,如果该目录的父目录为空,那么也被删除

文件常用操作三

文本编辑:

- vi是所有UNIX系统都有的一个文本编辑器,工作在两种模式:
 - ⇒命令模式:初进入vi,在编辑模式下按'Esc键
 - ⇒编辑模式: 在命令模式下按"iIaAo0"等键进入编辑模式
- 常用的vi命令: vi filename:打开或新建文件,并将光标置于第一行首。

□插入文本类命令

- i: 在光标前
- I: 在当前行首
- a: 光标后
- A: 在当前行尾
- o: 在当前行后插入一新行开始编辑
- 0: 在当前行前插入一新行开始编辑

■删除命令

x或dd: 删除光标处 一个字符及删除该行

■查找命令

/pattern: 从光标开始处向文件 尾搜索pattern

?pattern: 从光标开始处向文件

首搜索pattern

□保存退出命令

- :w 保存当前文件
- :x 保存当前文件并退出
- :a 退出vi
- :q! 不保存文件并退出vi

第3章 Linux常用技巧

- 3.1 文件共享
- 3.2 命令脚本执行
- 3.3 目录与文件操作
- 3.4 设置定时任务
- 3.5 安装硬件驱动



定时任务

- 系统定时任务
 - ⇒ /etc/crontab

/etc/cron.hourly /etc/cron.weekly

/etc/cron.daily /etc/cron.monthly

- 用户定时任务
 - ⇒通过crontab命令设置用户定时任务

crontab -e 编辑或添加定时任务

crontab -I 显示定时任务

crontab -r 清空定时任务

man 5 crontab

定时任务实例

● 分钟:小时:日:月:周:用户:脚本

* 09,11,14,16 10 03,09 01,02,04 chkquotas

每周一、二、四在9点,11点,14点,16点,并且是3月10日和9月10日 执行chkquotas脚本

00 /5 * * * sent /usr/sales

每5小时sent用户执行/usr/sales脚本

crontab常见问题解决

- 1、设置crontab后没有运行:检查命令路径是否正确
- 2、查看/var/log/messages日志内容

第3章 Linux常用技巧

- 3.1 文件共享
- 3.2 命令脚本执行
- 3.3 目录与文件操作
- 3.4 设置定时任务
- 3.5 安装硬件驱动



安装硬件驱动

- 根据硬件型号下载对应的驱动
- 具体安装方法参阅驱动文件
- dmesg
 - ⇒ 显示内核信息,可查看硬件详细信息
- modprobe
 - ⇒ 加载模块,相对路径,读取/etc/modprobe.conf配置文件
- Ismod
 - ⇒ 显示当前系统模块信息
- insmod
 - ⇒ 加载模块,绝对路径
- modinfo
 - ⇒ 查看模块信息以及可用到的参数

第1章 Linux环境搭建

第2章 Linux系统管理

第3章 Linux常用技巧

第4章 Linux常见故障处理



第4章 Linux常见故障处理

- 4.1 故障信息收集
- 4.2 网络类故障
- 4.3 root用户无法登录



第4章 Linux常见故障与定位

- 4.1系统信息收集
- 4.2 网络类故障
- 4.3 root用户无法登录
- 4.4 文件系统损坏



dmesg

查询系统开机信息

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义	命令示例	
dmesg	查询系统 开机信息	dmesg > /dir/file	显示开机过程信息并 重定向到一个文件	dmesg > /tmp/dmesg.txt

Linux下常用日志

- ●/var/log/boot.msg: 此日志文件写在系统每次启动时,包含了核心装入时系统的所有输出数据。我们可以使用dmesg命令直接查看!
- ●/var/log/messages:这是一份标准系统日志,记录着大部分系统服务的输出,包括启动时非关核心的一些输出。
- ●/var/log/wtmp:系统的每一次登录,都会在此日志中添加记录。为了防止有人篡改,该文件为二进制文件。只能用last这一类的指令来读取。
- ●/var/log/lastlog: 上一次哪个用户从哪里以什么方式登录的记录
- ●/var/log/faillog: 登录失败的记录
- ●/var/log/YaST2: yast2执行时的日志记录

第4章 Linux常见故障与定位

- 4.1系统信息收集
- 4.2 网络类故障
- 4.3 root用户无法登录
- 4.4 文件系统损坏



网络类故障定位一般思路

使用PING命令

检查物理连接是否正常

检查网卡状态是否正常

检查网卡相关配置是否正常

使用netstat检查网络连接情况

使用tcpdump检查网络流量情况

第4章 Linux常见故障与定位

- 4.1系统信息收集
- 4.2 网络类故障
- 4.3 root用户无法登录
- 4.4 文件系统损坏



root用户无法登录

●大约有两种原因,一种是忘记密码,另一种是密码被修改,无论哪种原因,均可以采用如下方法重新设定root密码

从光盘启动系统(进入单用户模式)

mount /dev/sda2 /mnt 将硬盘上根文件系统挂载到/mnt

编辑/mnt/etc/passwd文件,将其对应于root账户的一行加密口令域(第二列)置空

编辑/mnt/etc/shadow文件,将其对应于root账户的一行加密口令域(第二列)置空

重新从硬盘启动系统,此时root用户已经没有密码了,重新设置密码即可

第4章 Linux常见故障与定位

- 4.1 系统信息收集
- 4.2 网络类故障
- 4.3 root用户无法登录
- 4.4 文件系统损坏



fsck

修复文件系统

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
fsck	文件系统修复	fsck -a	自动修复文件系统	fsck -a

df

文件系统磁盘空间使用

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
df	文件系统磁盘 空间使用	df -k	文件系统磁盘空间使 用	df -k

```
hlr db02:~ # df -k
                                   Used Available Use% Mounted on
Filesystem
                    1K-blocks
/dev/sda2
                                 266124
                     10490104
                                         10223980
                                                    3% /
                                                    1% /dev/shm
                      4082516
                                          4082512
tmpfs
                                      4
/dev/sda5
                   15488716
                                1470132
                                         13231804
                                                   10% /opt
/dev/sda9
                     31933204
                                2882448 27428596
                                                   10% /opt/hlr/sysbackup
/dev/sda8
                                                    2% /tmp
                      4134900
                                  44168
                                          3880684
/dev/sda6
                      4134900
                                 748968
                                          3175884
                                                   20% /usr
/dev/sda7
                      2071384
                                  97984
                                          1868176
                                                    5% /var
/dev/vx/dsk/datadg/HLRDB
                     51606140
                                1119500
                                         47865200
                                                    3% /hlrdb
```

du

文件空间使用

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
du	文件空间使用	du -a	文件空间使用	du -a

sync

将内存缓冲区内的数据写入磁盘

命令名称	命令含义	常见用法及具体含义		命令示例
sync	将内存缓冲区 内容写入磁盘	sync; sync; init6	系统重启前将内存 缓冲区内容写入磁 盘	sync; sync; init6

小结

- Linux基本原理
- Linux常用系统命令
- Linux常用技巧
- Linux常见问题定位思路

附: 远程接入工具及求助方式

- SSH客户端 Putty
 - ⇒ http://www.chiark.greenend.org.uk/"sgtatham/putty/
- SFTP客户端 WinSCP
 - http://winscp.net/eng/index.php
- SecureCRT

Thanks.