实验三:C内存管理程序设计

一、实验目标

- 1. 第四章-C 内存管理;
- 2. 了解动态内存管理的基本原理;
- 3. 掌握动态内存分配函数的使用方法。

二、内容与要求

- 1. 所在模块: MemPool
- 2. 编写一个简易的内存池管理模块,采用 C 内存管理函数实现内存池的管理。内存池接块进行管理,每块内存为 256 字节。MemPool 完成内存池的初始化、内存分配、内存回收。内部实现可自由发挥,但函数接口必须一致。
 - 3. 编写函数: int initPool(size t size = 1000);

功能:分配初始内存池,内存池初始大小默认为1000个块,即256 x 1000字节。

参数 size: 内存池初始化时分配的内存块个数, 默认为 1000 块。

返回值:成功完成1000块内存的申请则返回0,否则返回-1.

提示:可使用 malloc、calloc 等函数完成内存初始化。

4. 编写函数: char* allocBlock();

功能:从内存池中找到一块空闲内存块进行分配。分配的内存被初始化为 0。**如果内存 池内存已分配完,需对现有内存池进行扩充。**

返回值:返回分配的内存块首地址,如果出现错误则返回空指针。

提示:可使用 malloc、calloc 函数、memset 函数。注意如果使用 realloc 扩充内存,通过 **allocBlock** 已经分配出去的内存块地址可能会无效,导致无法回收内存块。

5. 编写函数: int freeBlock(char* buf);

功能:将 buf 指向的内存块释放,该内存块并不执行堆内存的释放操作,只是放回内存 池供下次分配使用。释放时,需对 buf 指向的内存区域进行清零操作。

参数 buf: 指向要放回内存池中的内存块。

返回值: 执行成功返回 0; buf 指针参数为空返回-1; 根据 buf 指针未找到对应的块,即 buf 指针并不是以前 **allocBlock** 函数分配的内存块地址,则返回-2.

提示:可使用 memset 函数,或者 Windows API SecureZeroMemory 函数清零。

6. 编写函数: int freePool();

功能:将整个内存池的内存全部释放,首先判断是否存在未回收的内存块,如果有则需返回-1,如果没有则对内存池所有内存块进行清零,然后执行 free 操作。.

返回值: 执行成功返回 0, 如果存在未回收的内存块,则需返回-1.

提示:可使用 free、memset 函数。

7. 编写函数: int freePoolForce();

功能:无论是否存在未回收的内存块,都将整个内存池的内存块进行清零,然后执行 free 操作。.

返回值: 执行成功返回 0, 出现错误, 则返回-1.

提示: 可使用 free、memset 函数。

8. 编写函数: size_t getBlockCount();

功能:返回内存池中所有的内存块个数。

9. 编写函数: size_t getAvailableBlockCount();

功能:返回内存池中空闲可分配的内存块个数。

- 10. 在 main 函数中对所编写函数进行测试,说明所使用的测试用例。
- 11. MSDN: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh875057.aspx
- 12. 建议学时: 2 学时。

三、参考测试用例

序号	
1	<pre>initPool(8);allocBlock();char* buf = allocBlock();</pre>
	buf[0] + buf[1] + + buf[255] = 0
2	getBlockCount()==8;getAvailableBlockCount()==6;
	allocBlock();allocBlock();getAvailableBlockCount()==4;
3	freeBlock(buf);getBlockCount()==8;getAvailableBlockCount()==5;
4	freeBlock(buf); buf[0] + buf[1] + +buf[255] = 0
5	freePool()==-1;freePoolForce();
	getBlockCount()==0;getAvailableBlockCount()==0;