Protocoale de autentificare

Prof. Dr. Adrian Atanasiu

October 21, 2014



- 1 Introducere
- 2 Parole
 - Parole one-time

Parole

- 3 Măsurători biometrice
- 4 Protocoale de autentificare a mesajelor
 - MAC
 - HMAC
 - \blacksquare CBC MAC
 - OMAC
- 5 Modul autentificat de operare
 - \blacksquare CCM



cât și la mesajele transmise de aceștia.

Principala deosebire între cele două tipuri: autentificarea unui mesaj nu dă nici o garanție asupra momentului creerii mesajului, pe când autentificarea unui utilizator este legată implicit de momentul solicitării acestei autentificări.

Analog, autentificarea unui utilizator nu oferă nici o informație despre conținutul mesajelor pe care le va gestiona acesta în calitate de entitate autorizată, pe când autentificarea unui mesaj oferă anumite date despre conținutul mesajului.



Autentificarea utilizatorului

A. Controlul accesului:

Controlul accesului acordă sau restricționează dreptul unui utilizator de a accesa anumite resurse; de asemenea, el protejează resursele, limitând accesul doar pentru utilizatorii autorizați.

B. Autorizarea:

Procesul prin care unui utilizator i se alocă diverse drepturi de acces. Ele includ anumite specificații: dreptul de a citi, de a scrie sau de a actualiza un anumit fișier.

De exemplu, protocoalele de plăți electronice solicită autorizarea celor care le utilizează, pentru a preveni fraudarea tranzacțiilor.

O solicitare similară apare și în cazul protocoalelor de vot electronic.



C. Auditarea:

Este recomandabil să se rețină acțiunile tuturor utilizatorilor. Astfel de arhive sunt utile în cazul unor posibile apariții de activități malițioase.

Multe atacuri asupra sistemelor de calcul provin de la persoane autorizate chiar de sistemele respective.

Autentificare versus identificare

În general există o distincție netă între noțiunile de "autentificare" a utilizatorului și "identificarea" sa.

Protocoalele de identificare se referă la situația următoare: utilizatorul respectiv a fost autentificat dar el trebuie să demonstreze că are dreptul să solicite accesul la anumite resurse.

De asemenea, noțiunile numite generic "zero - knowledge" se referă la protocoale teoretice de identificare.



- 1 Ceva ce utilizatorul ştie. De exemplu, o parolă. Multe sisteme solicită CNP-ul sau data nașterii pentru a autentifica un utilizator.
- 2 Ceva ce utilizatorul posedă. De obicei este vorba de un lucru – fizic sau electronic – care aparține utilizatorului.
- 3 Ceva ce utilizatorul este (sau îl caracterizează). Acesta este principiul biometric de măsurare a anumitor proprietăți biologice ale utilizatorului. Aceste proprietăți biometrice pot fi statice (măsurători de amprente, retină etc) sau dinamice (analiza vocii, recunoașterea scrisului de mână etc).

Parole

O parolă este o secvență alfanumerică cunoscută doar de utilizator (care se autentifică) și de sistemul care asigură autentificarea.

Uneori este posibil ca sistemul să nu cunoască parola, dar să o poată deduce din anumite informații pe care le deține despre utilizator.

Din motive de securitate, parolele trebuie să fie secvențe pe care *Alice* le poate memora sau – eventual – deduce ușor. În plus, ele trebuie să fie greu de "ghicit" de către orice altă entitate exterioară.

Sistemul de calcul pătrează parolele sub o formă criptată sau ca amprente, pentru a evita accesul în cazul unui atac reușit.

Vulnerabilități

In 1979, Morris și Thompson au analizat 3289 parole colectate aleator de la angajații care utilizau tehnică de calcul (în special IBM). 2831 (86%) din acesta erau vulnerabile deoarece:

- 15 erau formate dintr-un singur caracter ASCII
- 72 erau formate din 2 caractere ASCII
- 464 erau formate din 3 caractere ASCII
- 477 erau formate din 4 caractere alfanumerice
- 706 erau formate din 5 litere, de același tip
- 605 erau formate din 6 litere, toate mici.



- Cuvinte uzuale. Engleză, română sau alte limbi.
- Nume cunoscute. Nume de vedete, animale, prieteni, membri ai familiei, porecle.
- Informații ușor de obținut. Date de naștere, numere de telefon, numărul mașinii etc.
- Secvențe de tastatură. Ceva de genul "qwerty".
- Permutări ale celor de sus. De obicei scrieri inverse (în oglindă).



Parole one-time

Asigură securitate sporită în fața atacurilor prin forță brută. Strategii de a asigura astfel de parole:

A. Unele sisteme oferă utilizatorului o listă de parole. Atunci când utilizatorul folosește o parolă, sistemul verifică dacă este în această listă.

Variantă: o tabelă în care intrările sunt perechi *întrebare/răspuns*. Aici utilizatorul solicită autentificarea, sistemul alege aleator o întrebare și așteaptă răspunsul.



Parole actualizate secvential

Inițial există o singură parolă (secretă).

În timpul autentificării folosind parola α , utilizatorul generează și transmite sistemului o nouă parolă

$$\alpha' = e_K(\alpha)$$

unde K este o cheie derivată din α .

Pentru următoarea comunicare, α este înlocuită cu α' .

Metoda devine dificilă atunci când apar întreruperi de comunicație.



Parole one-time

Parole bazate pe funcții neinversabile

Par cele mai eficiente tipuri de parole one - time.

Cea mai cunoscută strategie de construcție de astfel de parole este schema Lamport.



Parole one-time

Schema Lamport

Este folosită o functie neinversabilă ϕ . În faza de inițializare, Alice efectuează următoarele operații:

- 1 Alege un mesaj secret w și un număr n de autentificări bazate pe w (uzual n = 100 sau n = 1000).
- Transferă lui *Bob* printr-un canal sigur valoarea $w_0 = \phi^n(w)$.
- Bob inițializează un counter $i_{Alice} := 1$.



In timpul autentificării pentru deschiderea sesiunii cu numărul i, se procedează astfel:

- **1** Alice calculează $w_i = \phi^{n-i}(w)$ și trimite lui Bob tripletul (Alice, i, w_i) (calculul lui w_i se poate face la fiecare nouă sesiune, sau se poate deduce dintr-o tabelă construită inițial, odată cu
- **2** Bob verifică dacă $i = i_{Alice}$ și dacă $\phi(w_i) = w_{i-1}$. Dacă ambele relatii sunt verificate, Bob acceptă autentificarea, salvează w; pentru verificarea următoare și incrementează contorul: $i_{Alice} := i_{Alice} + 1$.

operațiile efectuate la determinarea lui w_0).

Parole one-time

Variantă a protocolului Lamport

Alice deține o parolă α dată de Bob.

Atunci când dorește autentificarea, Alice trimite o pereche

$$(r, h(r||\alpha))$$

unde r este o secvență binară, iar h este o funcție de dispersie criptografică.

Bob face verificarea calculând $h(r||\alpha)$ și compară rezultatul cu al doilea element al perechii primite.

Pentru a elimina atacurile unui adversar activ, r trebuie să fie un element de tip nonce.



Folosesc la autentificarea unor caracteristici fizice ale unei persoane.

În general ele nu sunt folosite drept parole, deoarece – odată compromise – nu pot fi înlocuite.

Cele mai utilizate măsurători biometrice sunt:

- Recunoașterea vocii,
- Dinamica semnăturii,
- Amprente,
- Geometria mâinii,
- Scanarea retinei,
- Scanarea irisului,
- Modelul facial,
- Alte caracteristici specifice.



- timpul necesar efectuării acestor măsurători,
- preţul aparaturii,
- gradul de acceptare al utilizatorului de a se expune măsurătorilor biometrice.
- ratele de eroare privind falsa acceptare (a unui alt utilizator decât cel legal),
- falsa respingere (rejectarea utilizatorului legal).



Rata de eroare

Tehnica	Rata de eroare
Voce (analiză Alpha)	3%
Voce (analiză ECCO)	2%
Semnătură	2%
Scanarea retinei	0.4%
Geometria mâinii	0.1%
Amprente	9% falsa - respingere,
	0% falsa - acceptare

Caracteristici	Cea mai bună	Cea mai slabă
Acceptare	Mâna	Voce
Falsa - respingere	Mâna	Amprente
Falsa - acceptare	Χ	Voce
Mulțime detalii	Χ	Voce, semnătura
Dificultatea imitării	Retina	Voce, semnătura

Voce

 $X = m\hat{a}na$, retina, amprente.

Parole

Datorită ratei mari de eroare, măsurătorile biometrice nu constituie un avantaj față de parole.

Retina

De obicei aceste două tipuri de autentificare se folosesc combinat (deci sistemele verifică atât ceea ce utilizatorul "este" cât și ceea ce utilizatorul "știe").



Cost

Protocoale de autentificare a mesajelor

Este separat de autentificarea utilizatorului care trimite mesajul (autentificarea ambelor entități se realizează folosind semnătura electronică).

De asemenea, autentificarea unui mesaj nu înseamnă totdeauna și integritatea lui (deși în majoritatea protocoalelor, acest lucru se subînțelege).

Sunt domenii de securitate a informației dedicate special problemelor de autentificare și integritate a mesajelor. Exemplu: Watermarking și Fingerprint.



MAC

Definitie

Un cod de autentificare a mesajului (MAC) este o combinație între o funcție de compresie și o cheie.

Este folosit pentru a autentifica mesajul și a-i certifica integritatea.

Codurile de autentificare a mesajelor sunt utilizate pe scară largă în protocoale legate de comunicarea pe Internet (IPSec sau SSL/TLS).



Atunci când *Alice* trimite lui *Bob* un mesaj α (criptat sau nu), va construi un cod $MAC(\alpha)$ folosind o cheie și funcție de compresie cunoscute doar de ambii parteneri.

Va trimite perechea

$$(\alpha, MAC(\alpha))$$

La recepția unei perechi (α, x) , Bob calculează $MAC(\alpha)$ și vede dacă acesta coincide cu x.

În caz afirmativ, el va considera mesajul lpha ca fiind autentic.

Definiție

O pereche (α, x) cu $x = MAC(\alpha)$ se numește "pereche validă".

Atât Alice cât și Bob pot calcula un MAC valid pentru un mesaj α .



HMAC

HMAC

Dacă drept funcții de compresie sunt folosite funcții de dispersie, codurile de autentificare a mesajelor se numesc coduri HMAC (Hash MAC).

Exemplu

Unul din primele HMAC-uri a fost propus de IBM pentru mesajele trimise pe Internet.

Fie K cheia secretă folosită; ea este partajată în două subchei $K = (k_1, k_2).$

Pentru fiecare bloc de text clar α , codul de autentificare va fi

$$MAC(\alpha) = MD5(k_1 || MD5(k_2 || \alpha))$$



Protocoale de autentificare a mesajelor

HMAC

Standardul RFC 2104

Fie h o funcție de dispersie criptografică care procesează mesaje de n octeți și produce rezumate de p octeți (dacă h este SHA1, atunci n = 64 si p = 20).

Se mai definește un parametru t (4 < t < p) care reprezintă numărul de octeti din HMAC.



HMAC

Dacă x este blocul de intrare și K este cheia folosită, calculul lui HMAC(x) este:

- 1 Dacă |K| > 8n, se înlocuiește K cu h(K).
- 2 Se completează K la dreapta cu biți '0' până ajunge la n octeți.
- 3 Se calculează

$$A = h(K \oplus opad || h(K \oplus ipad || x))$$

unde

$$ipad, opad \in \{0,1\}^{8n}, ipad = (36...36)_{16}, opad = (5C...5C)_{16}.$$

4 $HMAC_K(x)$ este format din primii t octeți din A.



00000

Criptanaliza

Obiectivul unui atac este de a produce o pereche (α, x) validă pentru o cheie K (necunoscută dar fixată).

Printr-un atac cu text clar ales, Oscar va solicita MAC-uri pentru mesajele $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ alese de el.

Deci, el va dispune de o listă de perechi valide

$$(\alpha_1, x_1), (\alpha_2, x_2), \ldots (\alpha_n, x_n)$$

generate cu o cheie necunoscută K.

Ulterior, când *Oscar* va emite o pereche (α, x) , se presupune că $x \notin \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}.$

Dacă perechea emisă este validă, spunem că ea este un fals.

Un MAC pentru care probabilitatea de a obține un fals este neglijabilă se numeste MAC sigur. ←□ → ←□ → ← ≥ →

Securitatea standardului RFC 2104 este asigurată de:

Teoremă

Fie h: $\{0,1\}^* \longrightarrow \{0,1\}^p$ o funcție de dispersie criptografică. Fiind date două chei $K_1, K_2 \in \{0,1\}^p$, considerăm algoritmul MAC definit prin

00000

$$MAC_{K_1,K_2}(x) = h(K_2 || h(K_1 || x))$$

Dacă aplicația MAC_{K2} definită

$$MAC_{K_2}(x) = h(K_2||x)$$

este un algoritm MAC sigur pentru mesaje x, |x| = p, atunci MAC_{K_1,K_2} este un algoritm MAC sigur pentru mesaje de lungime arbitrară.



CBC - MAC

CBC - MAC

Cea mai simplă modalitate de a construi un cod de autentificare al unui mesai α este de a folosi un sistem de criptare simetric implementat în modul CBC și de a utiliza ultimul bloc obținut prin criptarea lui α drept $MAC(\alpha)$.

000

- 1 Textul clar x se împarte în blocuri de lungime fixată: $X = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$
- 2 Se construiește secvența $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ după formula

$$\beta_i = e_K(\beta_{i-1} \oplus \alpha_i) \qquad (i \ge 1)$$

unde $\beta_0 = 00...0$, iar e_K este funcția de criptare cu cheia K.

3 $MAC(x) = \beta_n$.

Avantaje: Metoda este foarte rapidă și ușor de realizat.

CBC - MAC

Atac asupra CBC - MAC

Să presupunem că stim trei perechi valide

$$(x_1, c_1), (x_2, c_2), (x_3, c_3).$$

unde x_1 și x_3 sunt mesaje de aceeași lungime, iar x_1 este un prefix propriu al lui x_2 ; deci $x_2 = x_1 \|\alpha\| x_2'$, unde α este un bloc.

Blocul criptat obținut – în calculul lui c_2 – după criptarea lui α este $e_K(\alpha \oplus c_1).$

Să notăm $\alpha' = \alpha \oplus c_1 \oplus c_3$ si $x_4 = x_3 \| \alpha' \| x_2'$.

În calculul MAC-ului c_4 (pentru x_4), după criptarea lui α' se obține

$$e_{K}(c_{3}\oplus\alpha')=e_{K}(\alpha\oplus c_{1}),$$

după care criptările pentru c_2 și c_4 merg similar (urmând după blocul α'). Deci, în final $c_4 = MAC(x_4) = c_2$ și se poate construi o pereche validă $(x_4, c_2).$



EMAC

Codul de autentificare EMAC (Encrypted MAC) este obținut prin criptarea cu altă cheie K' a ultimului bloc criptat β_n .

Securitatea lui este egală cu rezistența lui CBC la un atac bazat pe paradoxul nașterilor.

Într-adevăr, să presupunem că Oscar obține o coliziune: două perechi valide (x_1, c) , (x_2, c) cu același MAC.

El ia un mesaj arbitrar x_3' și solicită un cod de autentificare pentru mesajul $x_3 = x_1 || x_3'$.

Să presupunem că primește $MAC(x_3) = c'$.

Atunci $(x_2||x_3',c')$ este o pereche validă.

Pentru a rezista la un astfel de atac, modul CBC de implementare utilizat pentru construirea unui EMAC trebuie să fie similar unei funcții de dispersie criptografică.



OMAC

One-key CBC MAC este un standard care operează cu mesaje a căror lungime nu este totdeauna un multiplu al lungimii blocului de criptare.

0000

Lucrează cu un sistem simetric $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$, având lungimea blocurilor criptate egală cu p, o cheie $K \in \mathcal{K}$, o familie \mathcal{A} de constante și două constante $C_1, C_2 \in A$.

Se mai definește o valoare t (t < p) ca fiind lungimea codului de autentificare.

Fie familia de funcții

$$\mathcal{H} = \{ H_L \mid L \in \mathcal{C}, H_L : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{C} \}$$

Să considerăm textul clar $x = \alpha_1 \|\alpha_2\| \dots \|\alpha_n \text{ cu } |\alpha_i| = p$ pentru $i < n, |\alpha_n| < p.$



0000

OMAC

Construcție

- **11** Fie $L = e_{\kappa}(00...0)$. Se determină $H_1(C_1)$ și $H_1(C_2)$.
- 2 Dacă $|\alpha_n| < p$, α_n se completează cu bitul '1' urmat eventual – de un șir arbitrar de biți, până ajunge la lungimea p. Spunem că α_n "a fost completat".
- $\alpha_n := \begin{cases} \alpha_n \oplus H_L(C_1) & \text{dacă } \alpha_n \text{ nu a fost completat} \\ \alpha_n \oplus H_L(C_2) & \text{dacă } \alpha_n \text{ a fost completat} \end{cases}$
- 4 Se determină CBC MAC-ul pentru $\alpha_1 \| \alpha_2 \| \dots \| \alpha_n$.
- **5** OMAC(x) constă din primii t biți din acest MAC.



OMAC

Implementare OMAC1

Se consideră $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \{0,1\}^p$, (p = 64,128). Toate toate operațiile se efectuează în $GF(2^p)$, inel structurat astfel: $\alpha = a_1 a_2 \dots a_p \in \mathbb{Z}_2^p$ este asociat cu polinomul

0000

$$\alpha(X) = a_1 X^{p-1} + \dots + a_{p-1} X + a_p \in GF(2^p)$$

Operațiile pe $GF(2^p)$ sunt definite:

- adunarea $\alpha + \beta = \gamma$ este un XOR bit-cu-bit.
- înmultirea $\alpha' = \alpha \cdot X$ se face astfel:
- 1. Se ia vectorul α .
- 2. Se elimină primul bit din stânga și se inserează la sfârșit bitul 0; fie β noul vector.
- 3. Dacă bitul eliminat a fost '1', atunci

$$\alpha' = \left\{ \begin{array}{ll} \beta \oplus 00 \dots 1B & \operatorname{dac\check{a}} \ p = 64 \\ \beta \oplus 00 \dots 87 & \operatorname{dac\check{a}} \ p = 128 \end{array} \right.$$

altfel $\alpha' = \beta$.

$$H_L(x) = L \cdot x$$
,
 $C_1 = 00 \dots 2$,
 $C_2 = 00 \dots 4$
(în $GF(2^p)$, C_1 corespunde polinomului X , iar C_2 – polinomului X^2).

0000

Deci

$$H_L(C_1) = L \cdot X$$
, $H_L(C_2) = H_L(C_1) \cdot X$.

Un MAC asigură autentificarea și integritatea unui mesaj. Nu s-a pus problema confidențialității, mesajul în discuție fiind un text clar.

Uneori însă este nevoie ca mesajele criptate să fie protejate prin algoritmi de autentificare și integritate.

Acest lucru este realizat de obicei combinând operația de criptare cu cea de construire a unui MAC, procedeu numit Authenticated Mode of Operation.

Protocol freevent folosit: CCM (Counter with CBC-MAC) – o combinație cu AES (sau alt sistem simetric de criptare pe blocuri de 128 biţi).



Modul autentificat de operare

CCM

Fie α un mesaj.

Se determină $T = MAC(\alpha)$ și apoi se criptează $T \| \alpha$.

Pentru construcția unui CCM folosesc:

- O cheie K a sistemului de criptare bloc pe 128 biţi.
- Doi parametri:

M – mărimea (în octeți) a lui T; număr par din intervalul [4, 16]:

L – mărimea (în octeți) a zonei care codifică lungimea mesajului α ; număr din [2,8].

M și L sunt codificate pe câte 3 biți fiecare, anume reprezentarea în binar a lui (M-2)/2 respectiv L-1.

Valoarea I = 1 este rezervată.



- Un nonce N de 15 L octeți.
- O valoare 'a' de autentificare suplimentară (de exemplu un număr într-o secvență dintr-o sesiune de lucru, sau headerul unui pachet de date).
- flag₁: un octet definit

$$flag_1 = 0 || adata || M || L$$

unde adata este un bit setat pe '0' dacă și numai dacă |a| = 0.



În prima etapă se calculează un CBC MAC pentru α :

Se determină blocul (de 128 biţi)

$$B_0 = flag_1 ||N|| |\alpha|$$

- 2 Se descompune α în blocuri de 128 biți: $\alpha = B_1 || B_2 || \dots || B_n$ (eventual ultimul bloc se completează cu zero la sfârșit).
- **3** Dacă *adata* = 1, se construiesc câteva blocuri $B_0^1, \dots B_0^r$ formate din |a| urmat de a, completate apoi cu 0 până la un multiplu de 128 biti.
- 4 Se calculează CBC MAC-ul mesajului

$$B_0||B_0^1||\ldots||B_0^r||B_1||\ldots||B_n$$

5 Se rețin în T primii M octeți ai rezultatului.



CCM

În etapa a doua (de criptare):

1 Se construiesc blocurile (de numărare) A_0, A_1, \ldots definite

$$A_i = flag_2 ||N||i$$

unde numărul i este codificat pe L octeți, iar $flag_2$ este un octet cu L pe primii 3 biți și 0 în rest. Numărul acestor blocuri depinde de $|\alpha|$.

- **2** T se criptează în maniera sistemelor fluide de criptare (se face un XOR între T și primii M octeți din $e_K(A_0)$).
- 3 α se criptează prin XOR-are cu primii $|\alpha|$ octeți din $e_K(A_1)||e_K(A_2)||\dots$
- 4 Mesajul final este concatenarea celor două texte criptate obținute anterior.



ССМ

Sfârșit