# jmeter+dubbo压测说明

# Jmeter+dubbo压测工具使用说明

jmeter-plugins-dubbo-1.2.7-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar 说明书 版本 0.1 项目名称:

#### 修订历史

版本号	作者	修订章节	修订原因	修订日期
0.1	甘建新	初稿	初稿	2018-06-05

目 录 Jmeter+dubbo压测工具使用说明 1 概述 1.1 什么是jemter? 2 压测要求 3 使用说明 3.1 下载jmeter 3.2 设置JAVA\_HOME和堆内存 3.3 下载插件 3.4 插件安装 3.5 接口包依赖添加方式 3.5.1 1.3.x版本 3.5.2 1.2.x版本 3.6 脚本准备 3.6.1 线程组 3.6.2 添加Sampler 3.6.3 参数化处理 3.7 服务器资源情况查看 3.8 报表数据查看 3.8.1 查看结果树 3.8.2 聚合报告解析 3.9 注意事项

4 参考资料

## 概述

# 什么是jemter?

Apache JMeter™应用程序是开源软件,一种100%纯Java应用程序,用于加载测试功能行为并测量性能。它最初设计用于测试Web应用程序,但后来扩展到其他测试功能。

### 压测要求

对于接口压测,我们主要关注以下三点:

- 脚本准备
- 服务器资源监测
- 报表数据查看

### 使用说明

### 下载jmeter

支持Jmeter版本: 3.0+;

下载地址: https://jmeter.apache.org/download\_jmeter.cgi

### 设置JAVA\_HOME和堆内存

文件jmeter.bat set JAVA\_HOME=D:\Program Files\Java\jdk1.7.0\_79 set PATH=D:\Program Files\Java\jdk1.7.0\_79\bin;%PATH% echo %JAVA\_HOME% echo %Path% set HEAP=-Xms512m -Xmx1024m set NEW=-XX:NewSize=128m -XX:MaxNewSize=512m

#### 下载插件

下载地址:https://github.com/dubbo/jmeter-plugins-dubbo/tree/master/dist

1.2.X下载地址,

https://github.com/dubbo/jmeter-plugins-dubbo/blob/master/dist/jmeter-plugins-dubbo-1.2.7-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar jmeter-plugins-dubbo-1.2.7-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar包含所有依赖,推荐使用这个包。

对于插件版本分为1.2.X和1.3.X版本,区别在于1.3.X版本不用添加接口包,而1.2.X需要添加接口及其依赖的包。我们仍然推荐使用1.2.X版本,因为1.3.X在某种情况下会无法使用。

问题一:1.3.X在什么情况下无法使用?

比如:当一个类没有默认构造函数时,无法反序列化,比如我们的Money中引用了java.util.Currency。

问题二:1.3.X为什么不用引用接口依赖包?

在dubbo中有一个功能叫泛化引用,有兴趣的同学可以去了解下。参见:

http://dubbo.apache.org/books/dubbo-user-book/demos/generic-reference.html

### 插件安装


将插件包放入Jmeter的lib的ext下。 \${Path}\apache-jmeter-3.0\lib\ext

# 接口包依赖添加方式

1.3.x版本

### 1.2.x版本

接口包及接口包依赖的其他jar包请添加到classpath下或放在apache-jmeter-3.0\lib\ext下,也可以通过下图方式添加:



# 脚本准备

### 线程组

线程组有很多种,以常用的一种为例



线程线	<b>A</b>						
名称:	模拟并发压力						
注释:							
在取样	<b>作器错误后要</b> 护	(行的动作—					
			◉ 继续	<ul> <li>Start Next Thread Loop</li> </ul>	○ 停止线程	○ 停止测试	<ul><li>Stop Test Now</li></ul>
- 线程属	配性———						
线程数							
Ramp-	Up Period (in	seconds): 60					
循环次	【数 ■永远	1					
_ De	lay Thread cr	eation until ne	eded				
圖調	度器						

线程组主要包含三个参数: 线程数:虚拟用户的数量;


Ramp—Up Period(in seconds):准备时长。设置的线程数需要多久全部启动,比如上图,线程数为6000,启动时间为60,那么需要60S内启动6


000个线程;

循环次数:每个线程发送请求的次数。

还可以通过勾选调度器,设置持续时间或开始和结束时间来控制。

### 添加Sampler





根据上图提示传入值即可。

#### 参数化处理

通常在接口中会有些数据是动态的,有两种形式:

一种函数生成的随机数据或固定数据;

另外一种是一些固定的业务数据。

第一种, 函数生成的随机数据或固定数据

打开函数助手,选择要使用的函数



时间函数



将生成的函数字符串拷贝到脚本中直接使用即可。

随机字符串函数




将生成的函数字符串拷贝到脚本中直接使用即可。

#### 另外一种是一些固定的业务数据

对于此类数据我们通常预存在文本或csv中,在jmeter中右键选择"配置元件",再选择"CSV Data Set Config";

Dubbo Sample.jmx (D:\5-技术研究\jmeter\apache-jmeter-3.1\bin\Dubbo Sample.jmx) - Apa



名称:	CSV Data Set Config				
注释:					
Confi	gure the CSV Data Source				
	Filename:	D:\1-工作\72-账务系统优化\accountParam.txt			
	File encoding:	UTF-8			
Variable Names (comma-delimited):		accoutNo1,memberld1,accoutNo2,memberld2			
	Delimiter (use '\t' for tab):	,			
	Allow quoted data?:	False			
	Recycle on EOF ?:	True			
	Stop thread on EOF ?:	False			
	Sharing mode:	All threads			

Filename:参数文件名,可以写绝对路径,个人强烈建议采用相对路径,避免脚本迁移时需要修改路径。 File encoding:参数文件的编码格式。推荐选择 UTF-8。

Variable Names:对对应参数文件每列的变量名。类似于 Excel

文件的文件头,起到标示的作用,同时也是后续引用的标识符,建议采用有意义的英文标示。

Delimiter:参数文件分隔符。与参数文件中的分隔符保持一致即可。

Allow quoted data?:是否允许引用数据。默认设置为 false。例如数据样式为:"101-005-98536","29357","1","1993575","477948510289","android","45"时,此处需设置为 true,一般默认为

Recycle on EOF?: 是否循环读取参数文件内容。默认设置为 true。设置为 true

时,当已经读取完参数文件内的测试用例数据,还需要继续获取用例数据时,此时会循环读取参数文件数据;设置为 false

时,若已至文件末尾,则不再继续读取测试数据。通常在 线程组的线程数 \* 线程组的循环次数 > 参数文件行数时,才需要将此项设置为 true。

Sotp thread on EOF?: 当读取到参数文件末尾时,是否停止读取线程。默认为 false。当Recycle on EOF? 设置为 true时,此项不起任何作用。当且仅当 Recycle on EOF? 为 false时,此项配置才生效。

若为 true,则在读取到参数文件行末尾时,终止参数文件读取线程。例如:线程组的线程数\*线程组的循环次数 = 10,参数文件行数 = 7,那么将在第8次开始停止线程。

若为 false, 此时线程会继续读取, 但是会请求错误, 因此时读取的数据为 EOF。以上同例, 自第 8 次开始, 线程的请求数据为 EOF。

Sharing mode: 共享模式,即参数文件变量作用域。主要有以下几种方式:

All threads: 当前测试计划中的所有线程组中的所有的线程均有效。默认。


Current thread group: 当前的线程组中的线程有效。


Current thread: 当前线程有效。

# 服务器资源情况查看

可通过jmx或命令监控服务器的CPU,内存,IO等指标。 以下示例:

Uptime: 126 hrs 49 min 35 sec







### 报表数据查看

### 查看结果树

查看每笔请求的请求和响应,在压测过程中,不建议使用"察看结果树",容易内存溢出。



### 聚合报告解析



Label:每个 JMeter 的 element(例如 HTTP Request)都有一个 Name 属性,这里显示的就是 Name 属性的值 #Samples:表示你这次测试中一共发出了多少个请求,如果模拟10个用户,每个用户迭代10次,那么这里显示100 Average:平均响应时间——默认情况下是单个 Request 的平均响应时间,当使用了 Transaction Controller 时,也可以以Transaction 为单位显示平均响应时间 Median:中位数,也就是 50%用户的响应时间 90% Line:90%用户的响应时间 Min:最小响应时间 Max:最大响应时间 Error%:本次测试中出现错误的请求的数量/请求的总数 Throughput:吞吐量——默认情况下表示每秒完成的请求数(Request per Second),当使用了 Transaction Controller时,也可以表示类似 LoadRunner的 Transaction per Second 数 KB/Sec:每秒从服务器端接收到的数据量,相当于LoadRunner中的Throughput/Sec

### 注意事项

- 当使用zk,address填入zk地址(集群地址使用","分隔),使用dubbo直连,address填写直连地址和服务端口
- timeout:服务方法调用超时时间(毫秒)

- version:服务版本,与服务提供者的版本一致
   retries:远程服务调用重试次数,不包括第一次调用,不需要重试请设为0
   cluster:集群方式,可选:failover/failfast/failsafe/failback/forking
   接口需要填写类型完全名称,含包名参数支持任何类型,包装类直接使用java.lang下的包装类,小类型使用:int、float、shot、double、long、byte、boolean、char,自定义类使用类完全名称。
   参数值,基础包装类和基础小类型直接使用值,例如:int为1,boolean为true等,自定义类与List或者Map等使用json格式数据。

# 参考资料

https://github.com/dubbo/jmeter-plugins-dubbo https://jmeter.apache.org/