创建作业

1 登录

使用浏览器访问 http://192.168.180.92:9088。如果启用了登录功能(-Dauthentication.enabled=true),会被重定向到CAS进行身份认证。

为了获得最佳的使用体验,建议使用Chrome浏览器。

登录后会见到Saturn Home Page,如下:

用户需要在中央的搜索框输入你需要访问的域名。

首页上方的菜单栏功能如下:

• 作业管理:域搜索页面

● Dashboard:作业/Executor运行状况图表

• 告警中心:全域的告警大盘。

• 注册中心:域与ZK集群信息一览。

• 系统配置:系统参数设置。

如果启用了授权功能,由于权限的原因部分菜单你可能看不到。

2 作业总览

在Home page输入你的域名,然后点击进入。如果没有找到你的域名,请先添加域。

- 1. 作业总览:如截图所示,显示域下所有作业及状态,同时提供一些操作。
- 2. Executor总览:看到域下所有executor信息。
- 3. 告警中心:列出该域相关的所有告警
- 4. 作业名:作业名前面会根据不同的类型显示不同的图标。上面为例,0326shell为Shell作业,demoJavaJob为Java作业。
- 5. 作业状态,描述如下:
 - 已就绪:作业已经启用,但是不在运行状态。

如果设置了上报运行状态(非秒级作业默认上报),"已就绪"表示作业尚未到运行时间。如果没有上报运行状态,"已就绪"仅表示 作业已被启用,并不知晓其是否正在运行。

- 上报运行状态:Executor上报作业的运行状态开关。具体见下面的"详细作业设置"章节
- 运行中:作业正在运行中。
- 已停止:作业被停用,而且没有处于运行状态。
- 停止中:作业被停用,但作业正处于运行中。运行完毕后会改为"已停止"状态。
- 6. 作业分组:为了管理方便,可以对作业进行分组。如何分组将在"详细作业设置"描述。
- 7. 分片情况:显示作业分片给多少个不同的executor,executor可以是容器,也可以是物理机。鼠标移至图标可以看到详细的executor name。
- 8. 单个作业的禁用和复制操作:依次为禁用操作图标和复制操作图标。

如果一个作业已经被启用,则你可以禁用它。

要注意,禁用作业不代表作业会立即终止,默认情况下会等待此次执行完成,如果想立即终止,需要进入作业详细设置页面,点击"立即终止"。

- 9. 作业操作按钮bar, 依次为:
 - 批量启用:批量选择处于"已停止"状态的作业,进行启用。
 - 批量禁用:批量选择启用(包括处于已就绪和运行中状态)的作业,进行禁用。
 - 批量删除:批量删除处于"已停止"状态的作业。
 - 批量优先(Executor):如果你想选择特定的executor去运行你的作业,则需要设置优先executor。下拉框的候选项为当前域下的所有executor。

注意,在优先executor(s)还是online的情况下,Saturn是不会安排作业运行到其他没有成为优先的executor中去,除非所有优先executor都offline。

- 添加(单个作业):快速添加单个作业。
- 导入(作业):预先将作业配置定义到excel中去(模板在弹出窗口中提供),然后利用此功能上载此excel完成批量导入。
- 导出(作业):将域下所有作业的配置导出到excel中。

Tips:如果希望把测试环境的作业全量转移到生产环境中去,只需要在测试环境导出一个excel,然后导入到生产环境即可。

10. 搜索作业:按照作业名搜索你的作业。

- 11. 异常作业总览:显示域下异常作业的数量,点击会进入告警中心。
- 12. 单个作业的启用和删除操作:如果作业处于"已停止"状态,则可以通过启用按钮进行启用,或者使用"删除"功能进行删除。

3.添加你的作业

添加作业,有三种不同的方式:创建全新的作业,从xls导入你的作业,或者复制一个已有的作业。

3.1 创建全新的作业

点击作业总览里面的"添加"按钮,你可以添加不同类型的作业。当前支持2类作业:Java定时作业和Shell定时作业。

3.1.1 创建Java定时作业

- 作业名:全域唯一的作业名。
- 作业实现类: Java作业代码的实现类。
- 分片总数:同一作业可以分成多个分片进行并发调度。分片总数默认是1。
- cron表达式:基于Quartz的cron表达式,官方教程见这里 ,中文教程看这里。可以点击"预测"按钮检查自己的Cron是否正确。
- 分片参数:分片序列号和参数用等号分隔,多个键值对用逗号分隔。分片序列号从0开始,不可大于或等于作业分片总数。如:0=a,1=b,2=c; 英文双引号请使用!!代替,英文等号请使用@@代替,英文逗号请使用##代替。

如果作业所有分片无须参数,则只要保持值为0。例如有2个分片无须参数,则为"0=0"。 对于本地模式的作业,格式为*=value。关于本地模式的介绍,见"作业详细设置"章节。

3.1.2 创建Shell定时作业

Saturn对编程语言的支持理论上是没有限制的。对于非Java的作业,请使用Shell类型作业去进行构建。

Shell类型作业的参数基本上跟Java定时作业一致。下面是2个例子。

Shell script

如果你要运行一个名字为"helloworld.sh"的shell脚本,可以在分片参数中设置如下。其中,some_folder是你脚本在executor的目录。

0=/bin/sh some_folder/helloword.sh

Linux Command

0=echo 'hello world'

PHP

0=php helloworld.php

3.2

见"作业总览"章节的"导入(作业)"和"导出(作业)"的介绍。

一种常见的使用场景是把不同环境之间的批量作业迁移。

3.3 复制作业

从现有作业复制出一个新的作业。

见"作业总览"章节的"单个作业的禁用和复制操作"的介绍。

4.详细作业设置

4.1 Java作业详细设置

● 自定义参数:在分片序列号/参数对照表中可作为alias形式引用,格式为{key1};作业实现类可以通过SaturnJobExecutionContext#getJ

配置格式:多个配置使用逗号分隔(key1=value1, key2=value2)。

优先Executor:如果你想选择特定的物理机executor去运行你的作业,则需要设置优先executor。下拉框的候选项为当前域下的所有在线 的executor。

注意,在优先executor(s)处于online的情况下,Saturn是不会安排作业运行到其他没有成为优先的executor中去,除非所有 优先executor都offline。

- 只使用优先Executor:如果优先executor离线了,不会failover到其他机器。
- 本地模式:有一些定时任务(比如定时清理本机日志,定时更新本地配置等)要求能够定时执行,并且只能由一个进程(线程)执行;当 不断有新机器加入时,新加入的机器可以自动参与定时执行;当有机器下线时,不需要其它机器来接管它的任务,不需要失败转移。这类 任务(作业)往往与本地操作有关,我们之为本地模式的作业。
- 超时告警:超过此阈值则发送告警(告警只提供接口,每个使用者均需要自行实现告警逻辑)。0代表不设置(默认)。
- 超时强杀:超过此阈值则被强杀。0代表不设置(默认)。
- 作业负荷: Saturn Executor

作业分片调度算法的核心思想是尽量保证全域的executor负荷平均。而Executor的负荷等于所有作业的分片乘以负荷的加权。简单来说, 如果你希望作业占用更多的资源(Executor),则将次负荷设置为一个大的数字。
● 统计处理间隔:Executor周期性上报一些统计数据到Console,此设置项设置此周期的大小。

- 控制台输出日志:启用后所有作业打印到console的日志都会在这里显示。默认不启用。建议仅在作业调试时使用。因为大量日志会对ZK 性能有影响。
- 上报运行状态:如果此功能启用, executor会将作业是否正在运行或已经运行完成的状态上报到ZK。对于定时作业(包括Java和Shell), 如果调度频率高于5秒,则会默认上报,否则不上报。对于消息作业,默认不上报。
- 依赖作业:假设作业A依赖作业B,如果此功能启用,有两种情况会收到提醒
 - A和B未被启用,当用户想启用A时,会提醒用户所依赖的作业(即B)未被启用;
 - A和B正在启用,当用户想禁用B时,会提醒用户有作业依赖于B是否还是继续禁用;

此功能默认不开启。

- 暫停日期段:在此日期內作业不运行。支持多个日期段,逗号隔开。例如03/12-03/15,11/23-12/25。当日期为空,时间段不为空,表示 每天那些时间段都暂停
- 暂停时间段:在此时间段内作业不运行。支持多个时间段,逗号隔开。例如12:23-13:23,16:00-17:00。当日期为不空,时间段为空,表示 那些日期段24小时都暂停

4.2 Shell作业详细设置

描述与上面Java作业详细设置一致。

5. 启用作业

添加作业后,需要被启用才能被executor执行。

启用作业的方式有下面几种:

- 在作业预览页面批量启用或者启用单个作业,如下图:
- 在作业操作栏启用作业,如下图: