



PLAYBACK



GENERATIVE



MIX & ROUTE



SAMPLE GEN CHOKES POD FX

flöde~

POD Manual

En guide till varje kontroll, funktion och fördjupningsvy i en POD

VERSION 1.0 / 30 AUGUSTI 2026

En POD i överblick

Fem arbetsytor organiserar sample, playback, generering, mix och detaljer.



1 Waveform

Sample, slices, loop och synk.

2 Playback

Hastighet, pitch och transienttäthet.

3 Generative

Gen Mode, variation, jitter och sannolikhet.

4 Mix & Route

Nivå, panorering, FX och choke.

5 Detaljvyer

Sample, Gen, Slice och FX.

Waveform och dess knappar

Sample, slices, loop, navigering och PODens fasta header.



1.1

POD-identitet

Visar aktiv POD och dess accentfärg. Bokstaven används genom hela instrumentet för snabb orientering.

1.2

Sample och status

Visar filnamnet för laddat ljud. Den gröna statuspunkten bekräftar att samplet är tillgängligt och klart.

1.3

Mute

Tystar PODens ljud utan att stoppa transport, clock eller generativ state.

1.4

Solo

Låter denna POD höras ensam. Flera PODs kan soloaktiveras samtidigt.

1.5

Rec

Armerar PODen för inspelning eller sampling. Röd indikator visar att inspelningsläget är aktivt.

1.6

Load

Öppnar filväljaren och ersätter aktuellt sample. PODens övriga inställningar behålls.

1.7

Overview

Återgår till instrumentets sex-POD-översikt utan att stoppa ljud eller förändra state.

1.8

Tidslinje

Visar samplets position i minuter och sekunder. Tidslinjen följer zoomnivån i waveformen.

1.9

Slice-markörer

Numrerade transienter eller manuella slices som kan triggas av playback och generativa lägen.

1.10

Waveform

PODens huvudyta. Visar sample, slicegränser, loopområde, playhead och genererad position i samma vy.

Waveform och dess knappar

Fortsättning

1.11

Playhead

Den vita linjen visar aktuell läsposition. Den rör sig kontinuerligt under playback.

1.12

Start-handtag

Bestämmer början på aktivt playback- eller loopområde. Dra för grov justering och håll Shift för precision.

1.13

Start-värde

Visar den exakta startpositionen i tid. Värdet kan även skrivas in direkt.

1.14

Loop Length

Visar loopens längd i tid och som procent av samplets totala längd.

1.15

End-handtag

Bestämmer slutet på aktivt playback- eller loopområde.

1.16

End-värde

Visar den exakta slutpositionen i tid. Värdet uppdateras medan handtaget flyttas.

1.17

Zoom ut

Visar en större del av samplet utan att ändra Start, End eller slicegränser.

1.18

Zoom in

Förstör waveformen runt aktuell vy för mer exakt redigering.

1.19

Fit / analysvy

Anpassar hela samplet till waveformen och återställer en tydlig arbetsvy.

1.20

Loop / Once

Loop upprepar det valda området. Once spelar området en gång per trigger.

1.21

Sync / Free

Sync låser playback och generativa events till masterclock. Free låter PODen arbeta oberoende av hosttempo.

Kontroller för hastighet, riktning, tonhöjd, transienttäthet och uppspelningstyp.



2.1

Speed

Ställer playbackhastighet från baklänges till framåt. 1.00x spelar i originalhastighet och -1.00x spelar baklänges.

2.2

Speed-markörer

Det vita handtaget är grundvärdet. Den turkosa markören visar aktuellt genererat eller modulerat värde.

2.3

Direction

Väljer framåt eller bakåt playback utan att ändra den inställda hastighetens storlek.

2.4

Pitch

Transponerar samplet i halvtoner. Noll behåller originaltonhöjden.

2.5

Transient Density

Bestämmer hur tätt transienter används när nya slices skapas eller väljs.

2.6

Loop Mode - Loop

Upprepar det aktiva området tills playback stoppas eller läget ändras.

2.7

Loop Mode - Once

Spelar det aktiva området en gång för varje accepterad trigger.

Sex distinkta beslutsmodeller för musikalisk variation.



3.1

Gen Mode

Väljer vilken beslutslogik som skapar nästa position, hastighet och eventtyp.

3.2

PURE

Skapar ett nytt oberoende slumpvärde för varje accepterat event. Ingen viktning eller historik används.

3.3

JUNG

Växlar mellan nya positioner, repetitioner, pauser, större hopp och sällsynta extremvärden.

3.4

WEIGHTED

Väljer oftare slices och positioner som har högre vikt eller markerats som musikaliskt viktiga.

3.5

WALK

Flyttar nästa värde ett begränsat steg från föregående värde för mjuk, sammanhängande variation.

3.6

MEMORY

Sparar tidigare events och återkallar dem som korta självskapade fraser.

3.7

CHAOS

Använder deterministisk återkoppling för instabila men reproducerbara sekvenser inom säkra gränser.

3.8

Random / Jung

Bestämmer hur långt grundvärdet får röra sig mot generatorns mål. Noll lämnar grundvärdet oförändrat.

3.9

Jitter

Lägger till små, eventbaserade avvikelser efter Gen Mode. Jitter hålls alltid inom definierade säkerhetsgränser.

3.10

Probability

Anger chansen att generatorn får förändra ett event när clocken triggas.

3.11

Orange värde

Visar användarens sparade grundvärde och det område som manuellt har ställts in.

3.12

Turkos markör

Visar generatorns aktuella värde utan att dölja eller skriva över grundvärdet.

3.13

Lock - Off

Generatorn kan uppdatera parametern normalt vid varje accepterat event.

3.14

Lock - Hold

Frysar det aktuella genererade resultatet så länge Hold är aktivt.

3.15

Lock - Latch

Låser resultatet tills användaren frigör låset eller fångar ett nytt värde.

PODens nivå, stereoplacering, effektsändning och samspel med andra PODs.



4.1

Volume

Ställer PODens utgångsnivå. Reglaget använder klickfri nivåförändring och påverkar inte mastervolymen.

4.2

Volume-markörer

Det vita handtaget visar grundnivån. Den turkosa markören visar eventuell generativ eller extern modulation.

4.3

Stereo Meter

Visar aktuell vänster- och högernivå före mastersektionen. Gult markerar hög nivå och rött varnar för överstyrning.

4.4

Pan

Placerar PODen mellan vänster och höger kanal. Mittläget C ger jämn stereofördelning.

4.5

FX Send

Bestämmer hur mycket av PODens signal som skickas till vald gemensam eller lokal effektkedja.

4.6

Mute

Tystar PODens utgång men låter clock, minne och generativa processer fortsätta.

4.7

Solo

Isolerar PODen i mixen. Solo påverkar inte inspelad eller sparad state.


4.8

Choke Group

Tilldelar PODen en chokegrupp A-E. En ny trigger i samma grupp avslutar föregående POD. Off stänger av choke.

Sample, Gen, Slice och FX

Fördjupningsvyer som behåller huvudkontrollerna synliga under live-användning.



5.1

Sample

Öppnar sampleinformation och icke-destruktiv källredigering: ersätt, relänka, kanalval, normalisering och grundområde.

5.2

Gen

Öppnar fördjupad kontroll över hur den aktiva generativa motorn fattar beslut.

5.3

Slice

Öppnar slice-editorn för att lägga till, flytta, ta bort och vikta transient- eller manuella slicegränser.

5.4

FX

Öppnar PODens lokala effektkedja, effektordning, bypass, mix och modulationsmål.

5.5

Aktiv flik

Orange understrykning visar vilken detaljvy som är öppen. Byte av flik stoppar aldrig playback.

5.6

Repeat / Pause Tendency

Styr om JUNG- och MEMORY-avvikelser oftare upprepar föregående event eller skapar en paus. Grafen visar de senaste besluten.

5.7

Repeat-resultat

Orange punkter ovanför mittlinjen visar event som har återanvänt föregående slice eller position.

5.8

Pause-resultat

Turkosa punkter under mittlinjen visar event som har hoppats över utan att transporten stoppats.

5.9

Memory Depth

Bestämmer hur många tidigare events eller takter generatoren får använda som material. Värdet visas som musikalisk längd.

5.10

Minneskurva

Visar hur starkt nyare och äldre events påverkar nästa generativa beslut.

5.11

Generated-position Range

Definierar den del av samplet där generatoren får välja startposition eller slice.

5.12

Range Start / End

De orange handtagen anger hårda gränser. Generatoren kan aldrig välja en position utanför området.

5.13

Genererad position

Den turkosa linjen visar den senast valda generativa positionen ovanpå waveformen.