第八章静电场

华中科技大学大学物理 A

2025年5月9日

1 notes

1.1 电荷和库仑定律

电量是相对论不变量

库仑定律: 真空中两个点电荷相互作用力为:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e_r}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

注意只适用于两个静止点电荷. ε_0 是真空介电常数. 不是真空,换为 $\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$ 库仑力通过电场传递

电场强度为:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{q}{r^2} \vec{e_r}$$

电偶极子. 电偶极矩为 $\vec{p} = q\vec{l}$, 其中 \vec{l} 从负电荷指向正电荷电偶极子中垂线上场强为

$$E = -\frac{ql}{4\pi\varepsilon(r^2 + \frac{l^2}{4})^{3/2}}$$

当 r >> l 时,

$$E = -\frac{p}{4\pi\varepsilon r^3}$$

对于无限长的棒, 距离棒 r 处的电场强度为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

其中 λ 是单位长度的电荷量

一个无限大带电平面, 面电荷密度为 σ , 则激发一个匀强电场:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

因此平行板电容器的板间电场强度为

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

一个均匀带电圆环, 半径为 R, 带电量为 Q, 则轴线上的电场强度为

$$E = \frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

若 x >> R, 则为

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

均匀带电圆盘,电荷面密度为 σ ,则距圆盘 x 处的电场强度为

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}})$$

由此也可得出无限大平面激发电场 $E=rac{\sigma}{2arepsilon_0}$ 均匀带电球面