


鼎新 | 流程導向企業資源規劃系統

AUS自動更新程式

課程目標




課程大綱

- 一、自動更新程式介紹
- 二、AUC工作站程式說明
- 三、AUS主機端程式說明
- 四、自動更新管理員設定說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面


課

程



課程大綱

- 一、自動更新程式介紹
- 二、AUC工作站更新說明
- 三、AUS主機端程式說明
- 四、自動更新管理員說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面




一、自動更新程式介紹

這是一套由主機端(AUSAdmin.exe)及工作站端(AUC.exe)兩支程式共同組成的，程式更新系統。

名稱	修改日期	類型	大小
S_modi	2015/12/28 上午 ...	檔案資料夾	
S_pkg	2020/3/18 下午 0...	檔案資料夾	
system	2020/3/18 下午 0...	檔案資料夾	
Tools	2020/3/18 下午 0...	檔案資料夾	
AUC.exe	2016/12/2 上午 1...	應用程式	3,396 KB
AUSADMIN.exe	2016/11/23 上午 ...	應用程式	1,876 KB
ConductorC.INI	2020/5/5 下午 05...	組態設定	3 KB
ConductorS.INI	2020/5/5 下午 05...	組態設定	2 KB
DSCPatchAgent.exe	2009/7/3 下午 06...	應用程式	679 KB
DsUpdate.exe	2016/6/1 下午 07...	應用程式	2,596 KB
ErpSetEnv.exe	2010/6/14 下午 0...	應用程式	1,458 KB
ERPUnInstall.exe	2014/4/21 下午 0...	應用程式	8,165 KB

一、自動更新程式介紹

透過【自動更新管理員】的設定， workstation 在登入系統時，會自動啟動AUC程式，該程式會進行系統版號的比對，來判斷跟主機端的版號是否一致，若不一致時，則根據檔案清單，來決定下載更新哪一支作業。



一、自動更新程式介紹

AUC.EXE


主要工作就是負責下載更新程式

每一台有安裝ERP的電腦，都需要安裝的程式。

包含資料庫主機、AP主機、派班主機、二層工作站、三層工作站
安裝的路徑在\Conductor\。

AUSAdmin.EXE

主要更新來源主機的管理程式，該程式只安裝在一部主機(需裝FTP)
安裝的路徑在\Conductor\



一、自動更新程式介紹



系統僅檢查版號最後一碼，若與系統控制員版號不同，則呼叫AUC.exe更新。

若是前三碼版號，與系統控制員版號不同，則呼叫DSUPDATE.exe更新。

課程大綱

- 一、自動更新程式介紹
- 二、AUC工作站程式說明**
- 三、AUS主機端程式說明
- 四、自動更新管理員設定說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面



二、AUC工作站更新說明

➤ 更新方式說明

版號比對

檔案日期比對


FTP下載

FTP主機

二、AUC工作站更新說明


➤ 版號比對

※走二層



- 1.系統取ConductorC.ini與ConductorS.ini中Product Version的版號跟系統控制員的版號作比對。
- 2.Product Version最後一碼 < 系統控制員版號最後一碼，觸發執行AUC.EXE。

※走三層



- 1.檢查AP主機的版號，若小於AP主機的版號，則觸發AP的AUC作更新。
- 2.在AP主機程式未更新完成前，CLIENT不可登入ERP。

二、AUC工作站更新說明

- 檔案日期
比對



自動更新主機會有一份**檔案清單**，工作站會有一份檔案清單，利用這兩份清單作比對，產生需要下載的更新檔案清單。

- FTP下載



工作站的AUC.EXE透過FTP連到更新主機，抓取AUSPatch下檔案，放到**\ERP目錄\Patch**夾中，解壓縮後把檔案放到各目錄下。


- FTP主機



主機中需要安裝有FTP的軟體
建議使用**FileZilla FTP Server** 軟體
設定FTP主機

二、AUC工作站更新說明

➤ 工作站AUC.EXE更新程式介紹



WFERP

電腦 > 本機磁碟 (C:) > WFERP

搜尋 WFERP

組合管理 開啟 燒錄 新增資料夾

我的最愛 桌面

名稱	修改日期	類型	大小
S_pkg	2019/5/13 下午 04:38	檔案資料夾	
system	2017/3/31 上午 10:56	檔案資料夾	
Tools	2018/10/3 上午 09:01	檔案資料夾	
圖示	2017/8/2 下午 04:25	檔案資料夾	
AUC.exe	2016/12/2 上午 10:42	應用程式	3,396 KB
AUSADMIN.exe	2016/11/23 上午 11:...	應用程式	1,876 KB

◎每台有安裝ERP的電腦，會在系統安裝時，一併載入。
◎安裝路徑=>安裝目錄:\ERP目錄\AUC.EXE

AUC.exe 修改日期: 2016/12/2 上午 10:42 建立日期: 2017/3/2 上午 11:51
應用程式 大小: 3.31 MB


二、AUC工作站更新說明

➤ 工作站AUC.EXE更新程式介紹




二、AUC工作站更新說明

➤ 工作站AUC.EXE更新程式介紹



二、AUC工作站更新說明

➤ 工作站AUC.EXE更新程式介紹




◎下載主機程式清單比對

◎透過FTP通訊協定，指定更新主機IP、帳密，下載程式到Patch目錄中，解壓後更新本機程式。

◎最後執行元件的註冊與版號的更新

課程大綱

- 一、自動更新程式介紹
- 二、AUC工作站程式說明
- 三、AUS主機端程式說明**
- 四、自動更新管理員設定說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面



三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

➤ ERP使用版本差異說明

SM自8.2版開始

WF自GP3.1版開始

COSMOS自9.3版開始

➤ 更新程式安裝路徑說明

1.AUC.exe，安裝路徑: \ERP安裝目錄\


2.AUSAdmin.exe，安裝路徑: \ERP安裝目錄\

3.DSCPatchAgent.exe，安裝路徑: \ERP安裝目錄\

4.DSCElevator.exe，安裝路徑: \ERP安裝目錄\C_Dsbin

三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

1.【程式】安裝



WFERP

電腦 > 本機磁碟 (C:) > WFERP

搜尋 WFERP

組合管理 開啟 燒錄 新增資料夾


我的最愛 桌面

名稱	修改日期	類型	大小
S_usum	2019/12/13 下午 04:54	檔案資料夾	
S_html	2015/12/28 上午 11:...	檔案資料夾	
圖示	2017/8/2 下午 04:25	檔案資料夾	
AUC.exe	2016/12/2 上午 10:42	應用程式	3,396 KB
AUSADMIN.exe	2016/11/23 上午 11:...	應用程式	1,876 KB
ConductorC.INI	2019/12/2 下午 03:47	組態設定	3 KB
ConductorS.INI	2019/12/2 下午 03:46	組態設定	2 KB
DSCPatchAgent.exe	2009/7/3 下午 06:56	應用程式	679 KB
DsUpdate.exe	2013/12/18 上午 08:...	應用程式	2,590 KB
DsUpdate.ini	2017/3/31 下午 12:09	組態設定	1 KB
ErpSetEnv.exe	2010/6/14 下午 07:13	應用程式	1,458 KB
ERPUnInstall.exe	2014/4/21 下午 02:06	應用程式	8,165 KB
REGCOM.BAK	2013/1/23 下午 03:21	BAK 檔案	2 KB

選取了 3 個項目 修改日期: 2009/7/3 下午 06:56 - 20... 建立日期: 2017/3/2 上午 11:51
大小: 5.80 MB

三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明


➤ 一台(單層)更新來源主機



在組態設定中，指定更新主機的外部IP，外點也可以連入更新

三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

➤ 多台(多層)更新來源主機



請依主更新來源主機->次更新來源主機->工作站重啟順序執行

三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

選單安裝

在安裝系統時，在選單中選擇是否安裝。

手動安裝

用AUSAdmin.exe，開啟安裝。

三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝


選單安裝



三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝


選單安裝



三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2. 【自動更新管理員】安裝

選單安裝




三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝

選單安裝




◎更新前，需到自動更新管理員\組態設定中啟動才行



三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝


手動安裝



三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2. 【自動更新管理員】安裝

手動安裝



三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝



手動安裝



三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝


手動安裝



◎更新前，需到自動更新管理員\組態設定中啟動才行

三、自動更新程式(AUSAdmin.EXE)安裝說明

2.【自動更新管理員】安裝



◎自動更新管理員安裝完成後，會多一個AUSPatch資料夾
 ◎後續將要更新的程式，依對應的資料夾放入即可

常見問題Q&A



Q

在執行『AUSADMIN.EXE』安裝時，若產生畫面中的訊息，該如何修改資料？



A

請先檢查電腦ERP環境的設定正確，再檢查DS帳號，確認可以登入ERP系統。


課程大綱

- 一、自動更新程式介紹
- 二、AUC工作站程式說明
- 三、AUS主機端程式說明
- 四、自動更新管理員設定說明**
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面



四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主機端AUSAdmin.EXE更新程式介紹



四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：變更版號

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號 2.6.1.55

預計更新版號 2.6.1.56

 變更版號

 重取版號 ☒

變更預計更新的系統控制員版號
規則: 目前系統控制員版號 + 1


主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

版號變更成功!!

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：重取版號



四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：開始同步



無法同步的狀況

1. 程式啟動時，系統控制員無法連線。
2. 在別台啟動自動更新服務管理員，與安裝時設定的IP不同

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：組態設定

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號

預計更新版號

 變更版號

 重取版號
  開始同步
  **組態設定**
 設定更新主機
  設定用戶端
  離開


主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

版號變更成功!!

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定


➤ 組態說明



◎設定自動更新功能是否啟用

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 組態說明



◎定義工作站更新檔案的原則

- 1.比對檔案：以較新檔案日期更新
- 2.全部更新：一定更新檔案

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 組態說明

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號 2.6.1.55
預計更新版號 2.6.1.56

變更版號

重取版號 開始同步 組態設定 設定更新主機 設定用戶端 離開

主機清單 同步錯誤記錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.72	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

組態設定

啟動自動更新 啟動

檔案比對方式 全部更新

工作站是否清除Patch區 是

預設指定的PATCH主機IP 192.168.1.100
範例：192.168.1.100

外部IP位址(選項)
範例：pripatch.dsc.com.tw

預設指定的PATCH主機IP：當設定用戶端頁面中，用戶端未指定PATCH主機IP時，則使用預設指定的PATCH主機IP。


外部IP位址：當用戶端嘗試與預設指定的PATCH主機IP連線而失敗時，會再次嘗試與外部IP位址連線。因此您可以讓外點用戶端使用這個IP位址進行連線。這個欄位也可以是FQDN網址。

確認 放棄

◎工作站下載檔案前，是否先將
\\ERP目錄\\Patch目錄下的檔案清除

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定


➤ 組態說明



◎用戶端未指定PATCH主機IP時，抓取此預設PATCH主機IP。

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定


➤ 組態說明



◎用戶端跟預設PATCH主機IP連不上時會抓取此外部IP嘗試連線，
◎故外點用戶端，可利用此IP位址進行連線。

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



- ◎可設定多部自動更新主機
- ◎只有一台是主要更新來源主機

主要更新來源主機: 否 自動帶入本機資訊

MAC網路位址: 00:11:22:33:44:55:66 範例: 00:A1:04:E0:B2:11

電腦名稱:

PATCH檔案目錄: C:\AUSPatch 範例: C:\AUSPatch

內部IP位址: 192.168.60.212 範例: 192.168.1.100

外部IP位址(選項): 範例: pripatch.dsc.com.tw

主機同步用IP位址: 內部IP 說明: 主機同步檔案使用的IP位址。

目前ERP版本: 說明: 由程式更新, 無需輸入。

預計更新ERP版本: 說明: 由程式更新, 無需輸入。

FTP Port: 21 說明: 自動更新來源主機必須安裝FTP功能, 提供作為主機檔案同步與工作站下載更新來源。設定的帳號與密碼必須有寫入與讀取的權限。

FTP 帳號: AUS

FTP 密碼: AUS

MAC網路位址	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本	DS
00:11:22:33:44:55		192.168.60.212			C:\V

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



◎用來識別更新來源主機的

主要更新來源主機：否 自動帶入本機資訊

MAC網路位址：00:11:22:33:44:55:66 範例：00:A1:04:E0:B2:11

電腦名稱：

PATCH檔案目錄：C:\AUSPatch 範例：C:\AUSPatch

內部IP位址：192.168.60.212 範例：192.168.1.100

外部IP位址(選項)：

主機同步用IP位址：內部IP 說明：主機同步檔案使用的IP位址。

目前ERP版本：

預計更新ERP版本：

FTP Port：21 說明：自動更新來源主機必須安裝FTP功能，提供作為主機檔案同步與工作站下載更新來源。設定的帳號與密碼必須有寫入與讀取的權限。

FTP 帳號：AUS

FTP 密碼：AUS

MAC網路位址	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本	DS
00:11:22:33:44:55		192.168.60.212			C:\V

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



◎更新來源主機的名稱

MAC網路位址	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本	DS
00:11:22:33:44:55		192.168.60.212			C:\V

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



◎PATCH目錄路徑

主要更新來源主機：否 自動帶入本機資訊

MAC網路位址：00:11:22:33:44:55:66 範例：00:A1:04:E0:B2:11

電腦名稱：

PATCH檔案目錄：C:\AUSPatch 範例：C:\AUSPatch

內部IP位址：192.168.60.212 範例：192.168.1.100

外部IP位址(選項)： 範例：pripatch.dsc.com.tw

主機同步用IP位址：內部IP 說明：主機同步檔案使用的IP位址。

目前ERP版本： 說明：由程式更新，無需輸入。

預計更新ERP版本： 說明：由程式更新，無需輸入。

FTP Port：21 說明：自動更新來源主機必須安裝FTP功能，提供作為主機檔案同步與工作站下載更新來源。設定的帳號與密碼必須有寫入與讀取的權限。

FTP帳號：AUS

FTP密碼：AUS

MAC網路位址	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本	DS
00:11:22:33:44:55		192.168.60.212			C:\V

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



主要更新來源主機：否 自動帶入本機資訊

MAC網路位址：00:11:22:33:44:55:66 範例：00:A1:04:E0:B2:11

電腦名稱：

PATCH檔案目錄：C:\AUSPatch 範例：C:\AUSPatch

內部IP位址：192.168.60.212 範例：192.168.1.100

外部IP位址(選項)： 範例：pripatch.dsc.com.tw

主機同步用IP位址：內部IP 說明：主機同步檔案使用的IP位址。

目前ERP版本： 說明：由程式更新，無需輸入。

預計更新ERP版本： 說明：由程式更新，無需輸入。

FTP Port：21 說明：自動更新來源主機必須安裝FTP功能，提供作為主機檔案同步與工作站下載更新來源。設定的帳號與密碼必須有寫入與讀取的權限。

FTP帳號：AUS

FTP密碼：AUS

MAC網路位址	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本	DS
00:11:22:33:44:55		192.168.60.212			C:\V

◎更新來源主機的IP位址

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



設定更新主機

新增 修改 刪除 存檔 放棄 離開 測試FTP

主要更新來源主機: 否 自動帶入本機資訊

MAC網路位址: 00:11:22:33:44:55:66 範例: 00:A1:04:E0:B2:11

電腦名稱:

PATCH檔案目錄: C:\AUSPatch 範例: C:\AUSPatch

內部IP位址: 192.168.60.212 範例: 192.168.1.100

外部IP位址(選項): 範例: pripatch.dsc.com.tw

主機同步用IP位址: 內部IP 說明: 主機同步檔案使用的IP位址。

目前ERP版本: 說明: 由程式更新, 無需輸入。

預計更新ERP版本: 說明: 由程式更新, 無需輸入。

FTP Port: 21 說明: 自動更新來源主機必須安裝FTP功能, 提供作為主機檔案同步與工作站下載更新來源。設定的帳號與密碼必須有寫入與讀取的權限。

FTP 帳號: AUS


FTP 密碼: AUS

MAC網路位址	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本	DS
00:11:22:33:44:55		192.168.60.212			C:\V

◎提供給外點工作站更新與主機同步的Public IP

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



◎FTP通訊連接埠，預設為21

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號 2.6.1.55
預計更新版號 2.6.1.56

變更版號

重取版號 開始同步 組態設定 **設定更新主機** 設定用戶端 離開

主機清單 同步錯誤記錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

設定更新主機

新增 修改 刪除 存檔 放棄 離開 測試FTP

主要更新來源主機: 否 自動帶入本機資訊

MAC網路位址: 00:11:22:33:44:55:66 範例: 00:A1:04:E0:B2:11

電腦名稱:

PATCH檔案目錄: C:\AUSPatch 範例: C:\AUSPatch

內部IP位址: 192.168.60.212 範例: 192.168.1.100

外部IP位址(選項): 範例: pripatch.dsc.com.tw

主機同步用IP位址: 內部IP 說明: 主機同步檔案使用的IP位址。

目前ERP版本: 說明: 由程式更新, 無需輸入。

預計更新ERP版本: 說明: 由程式更新, 無需輸入。

FTP Port: 21 說明: 自動更新來源主機必須安裝FTP功能, 提供作為主機檔案同步與工作站下載更新來源。設定的帳號與密碼必須有寫入與讀取的權限。

FTP 帳號: AUS
AUS / AUS
FTP 密碼: AUS

MAC網路位址	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本	DS
00:11:22:33:44:55		192.168.60.212			C:\V


◎指定主機同步與工作更連線用的帳密

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



◎使用FTP的帳密，
測試FTP是否可連線



四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定更新主機



◎使用FTP的帳密，
測試FTP是否可連線

設定更新主機

新增 修改 刪除 存檔 放棄 離開 **測試FTP**

主要更新來源主機：否 自動帶入本機資訊

MAC網路位址：00:11:22:33:44:55:66 範例：00:A1:04:E0:B2:11

電腦名稱：

PATCH檔案目錄：C:\AUSPatch 範例：C:\AUSPatch

內部IP位址：192.168.60.212 範例：192.168.1.100

外部IP位址(選項)：

主機同步用IP位址：內部IP 說明：主機同步檔案使用的IP位址。


目前ERP版本：

預計更新ERP版本：

FTP Port：21 說明：自動更新來源主機必須安裝FTP功能供作為主機檔案同步與工作站下載更新來源的帳號與密碼必須有寫入與讀取的權限。

FTP帳號：AUS

FTP密碼：AUS



◎要開啟FTP SERVER才看得到

MAC網路位址	電腦名稱	IP位址	目前版本	預計更新版本
00:11:22:33:44:55		192.168.60.212		

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定用戶端



設定用戶端

新增 修改 刪除 存檔 放棄 離開

MAC網路位址: 00:11:22:33:44:55 電腦名稱: CMERPGP

最後更新日期: 20191130 IP位址: 169.254.253.224

作業系統: MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARI 作業系統版本: 6.1.7601

處理器: INTEL(R) CORE(TM) I7-4790 CPU @ 3.60GHZ 指定的PATCH主機: 192.168.20.223

MAC網路位址	電腦名稱	最後IP位址	最後更新日期	目前版本	作業系統
00:11:22:33:44:55	CMERPGP	169.254.253.224	20191130		Microsoft Windows Server 2008 R

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定用戶端

設定用戶端

新增 修改 刪除 存檔 放棄 離開

MAC網路位址 : 00:11:22:33:44:55 電腦名稱 : CMERPGP

IP位址 : 169.254.253.224

作業系統版本 : 6.1.7601

指定的PATCH主機 : 192.168.20.223

處理器 : INTEL(R) CORE(TM) I7-4790 CPU @ 3.60GHZ

用以識別工作站的MAC網址

MAC網路位址	電腦名稱	最後IP位址	最後更新日期	目前版本	作業系統
00:11:22:33:44:55	CMERPGP	169.254.253.224	20191130		Microsoft Windows Server 2008 R

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定用戶端

設定用戶端

新增 修改 刪除 存檔 放棄 離開

MAC網路位址 : 00:11:22:33:44:55 電腦名稱 : CMERPGP

最後更新日期 : 20191130 IP位址 : 169.254.253.224

作業系統 : MICROSOFT WINDOWS SERVER

處理器 : INTEL(R) CORE(TM) I7-4790 CPU

MAC網路位址	電腦名稱
00:11:22:33:44:55	CMERPGP

◎最後一次更新時的IP位址。
如果用戶端是DHCP，則該欄位會變動

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定用戶端

MAC網路位址	電腦名稱	最後IP位址
00:11:22:33:44:55	CMERPGP	169.254.253.224

◎可以指定某個工作站，
使用特定的PATCH主機。
◎第一次同步時，
會設定預設的PATCH主機IP位址。

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 設定用戶端

設定用戶端

新增 修改 刪除 存檔 放棄 離開

MAC網路位址: 00:11:22:33:44:55 電腦名稱: CMERPGP

最後更新日期: 20191130 IP位址: 169.254.253.224

作業系統: MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARI 作業系統版本: 6.1.7601

處理器: INTEL(R) CORE(TM) I7-4790 CPU @ 3.60GHZ 指定的PATCH主機: 192.168.20.223

MAC網路位址	電腦名稱	最後IP位址	最後更新日期	目前版本	作業系統
00:11:22:33:44:55	CMERPGP	169.254.253.224	20191130		Microsoft Windows Server 2008 R

◎存檔後，由系統自動寫入及更新資料

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：IP Address

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號 2.6.1.55

預計更新版號 2.6.1.56

變更版號

重取版號 開始同步 組態設定 設定更新主機 設定用戶端 離開

主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

更新來源主機的IP位址

版號變更成功!!

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：目前版號

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號

預計更新版號

 變更版號

 重取版號  開始同步  組態設定  設定更新主機  設定用戶端  離開

主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

更新來源主機目前的版號

版號變更成功!!

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：狀態

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號 2.6.1.55

預計更新版號 2.6.1.56

變更版號

重取版號 開始同步 組態設定 設定更新主機 設定用戶端 離開

主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

尚未同步：第一次同步前的狀態
 傳送失敗：同步過程發生錯誤
 傳送成功：同步完成

版號變更成功!!

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：PATCH區路徑

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號 2.6.1.55

預計更新版號 2.6.1.56

變更版號

重取版號 開始同步 組態設定 設定更新主機 設定用戶端 離開

主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

存放更新的檔案目錄

版號變更成功!!

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：PATCH區路徑

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號

預計更新版號

 變更版號

 重取版號
  開始同步
 組態設定
 設定更新主機
 設定用戶端
  離開

主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

更新來源主機最近一次更新的版號

版號變更成功!!

四、自動更新管理員(AUSAdmin.EXE)設定

➤ 主畫面說明：PATCH區路徑

WFERP/SMERP自動更新管理員

目前系統控制員版號 2.6.1.55
預計更新版號 2.6.1.56

變更版號

重取版號 開始同步 組態設定 設定更新主機 設定用戶端 離開

主機清單 同步錯誤紀錄

電腦名稱	IP Address	目前版號	狀態	PATCH區路徑	預計更新版本	同步類型
0650-WIN7	10.40.61.76	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	完整同步
TEST	10.40.30.73	2.6.1.55	已同步	C:\AUSPatch	2.6.1.55	比對同步

比對同步：依清單比對差異，進行主機間的同步
完整同步：針對某一主機與主要更新來源主機，進行完整的同步更新

版號變更成功!!

課程大綱

- 一、自動更新程式介紹
- 二、AUC工作站程式說明
- 三、AUS主機端程式說明
- 四、自動更新管理員設定說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝**
- 六、實際更新畫面

課

程



五、FTP SERVER下載及安裝

➤ FileZilla FTP Server下載



The screenshot shows the FileZilla Project website. The browser address bar displays <https://filezilla-project.org/download.php?type=server>. The page features the FileZilla logo and the tagline "The free FTP solution". A navigation menu on the left includes links to Home, FileZilla (Features, Screenshots, Download, Documentation, FileZilla Pro), FileZilla Server (Download), Community (Forum, Project page, Wiki), General (FAQ, Support, Contact, License, Privacy Policy, Trademark Policy), and Development (Source code, Nightly builds, Translations, Version history).

A promotion banner for FileZilla Pro is displayed, with the text "FileZilla® Pro The Best FTP Solution" and a "GET IN NOW >" button. Below this, the section "Download FileZilla Server for Windows" is highlighted. It states: "The latest stable version of FileZilla Server is 0.9.60.2. Please select the file appropriate for your platform below." A red box highlights the "Download FileZilla Server" button. To the right, a table lists various download links for different platforms and architectures.

Download FileZilla Server

The latest stable version of FileZilla Server is 0.9.60.2

Please select the file appropriate for your platform below.

Windows

Windows 7, 8, 8.1 and 10 are supported, each both 32 and 64 bit.

More download options

Not what you are looking for?


[Show additional download options](#)

五、FTP SERVER下載及安裝

➤ FileZilla FTP Server安裝






➤ 點同意後 依預設值安裝即可




五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 依預設值安裝即可




五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 設定FTP連線帳密





五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 指定對應AUS資料夾



五、FTP SERVER下載及安裝

➤ 測試FTP連線



課程大綱


課程

- 一、自動更新程式介紹
- 二、AUC工作站程式說明
- 三、AUS主機端程式說明
- 四、自動更新管理員程式說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面




六、實際更新畫面

➤ 步驟一：在主要更新來源主機放入更新檔案



六、實際更新畫面

➤ 步驟二：啟動自動更新管理員AUSAdmin.EXE



六、實際更新畫面

➤ 步驟三：按下變更版號及按下同步更新




六、實際更新畫面

- 步驟四：啟動ERP系統，啟動AUC檢查是否有程式需要更新



六、實際更新畫面

➤ 步驟五：下載更新清單，下載程式，解壓縮後更新



六、實際更新畫面

➤ 步驟六：自動更新管理員、系統控制員、ConductorC & S.ini

The image displays three overlapping screenshots from a software update process:

- 自動更新管理員 v1.5**: The top window shows update settings. The '目前系統控制員版號' (Current System Controller Version) is 4.0.12.0, and the '預計更新版號' (Estimated Update Version) is 4.0.12.1. A table below lists the update status for various computers.
- 系統控制管理員 (4.0.18.1)**: The middle window shows the 'Workflow ERP GP 系統版號' (Workflow ERP GP System Version) section. The '原版號' (Original Version) is 4.0.12.1, and the '新版號' (New Version) is empty. The '授權主機IP' (Authorized Host IP) is 192.168.45.220.
- ConductorC.INI - 記事本**: The bottom window shows the contents of the ConductorC.INI file. The '[ProductVersion]' section is highlighted, showing 'Version=4.0.12.1'.

電腦名稱	IP 位址	目前版號	狀態	Patch區路徑	預計更新版號	更新壓縮檔產生方式
	192.168.60.212	4.0.12.1	已同步	C:\AUSPatch		比對產生

```

[ExportPath] ;
;The setting for reportpreviewc.dll ,have not default-->default
FilePath=
RPTXLSFilePath=C:\My Documents\
RPTTXTFilePath=C:\My Documents\
RPTXLSFormat=1
RPTXLSFont=1
RPTXLSExtFormat=1
RPTXLSDrawEdge=1

[CodePage]
UICodePage=950
UICodePage2=
DBCCodePage=950

[ProductVersion]
Version=4.0.12.1
    
```

常見問題Q&A




Q1

點選ERP時出現『DSCPatchService未安裝或未啟動，請確認DSCPatchService已啟動，再執行此程式』，若產生這樣的訊息，則系統該如何處理？

A1

請先到服務內啟動檢查程序，用戶端安裝ERP系統時，預設就會安裝。



常見問題Q&A



Q2

在執行『程式更新』時，若產生畫面中的訊息，該如何修改處理？



A2

請先檢查防火牆的設定，是否允許AUC.EXE存取。



常見問題Q&A




Q3

在工作站執行『程式更新』時，系統整個卡住不動，該怎麼處理？

A3

請先檢查用戶端電腦\Conductor資料夾內【AUC.ini】檔，PassiveMode建議調整成1(預設值為0)，如此即可避免防軟體阻檔不能更新的問題。



課程回顧

- 一、自動更新程式說明
- 二、AUS工作站程式說明
- 三、AUS主機端程式說明
- 四、自動更新管理員程式設定說明
- 五、FTP SERVER下載及安裝
- 六、實際更新畫面

課

程



提問時間與問卷填寫



提問時間...



填寫問卷

問卷填寫操作畫面

知識學院

鼎新ERPⅡ企業學習網
...企業e化培訓最佳選擇...



[登出](#)

課程代號：020021240003		報名序號：001
學員姓名：學員1	員工工號：0123	部門：D01
學員聯絡電話：02-89111688		分機：



預付、溢付之差別與應用
2012/12/13 15:00~15:30

進入課程



欲知虛擬教室如何使用，請由此連到說明

使用說明



使用虛擬教室遇到之常見問題，可於疑難雜症獲得解答

疑難雜症



課後學員需至回饋區填寫問卷，歡迎提出對課程之建議

問卷調查