

鼎捷系統集團控股有限公司

授權主機架設說明文件

文件編號： 201407002

文件版次： 1.1.1.1

文件日期： 2014/07/30

鼎捷系統集團控股有限公司

文件制/修訂履歷

[illegible]

目 錄

1. 系統架構描述：	- 2 -
1.1 架構目的：	- 2 -
1.2 架構優點：	- 2 -
1.3 架構示意圖：	- 2 -
2. 安裝步驟說明：	- 3 -
2.1 安裝前確認事項	- 3 -
2.1.1 請先確認主站台可正常登入	- 3 -
2.2 授權主機站台設定	- 3 -
2.2.1 建立授權主機站台	- 3 -
2.2.2 授權主機註冊授權資訊 DSCKey [與主站台相同]	- 6 -
2.2.3 授權主機註冊資料庫連線 [需勾選授權主機、DB 連線需與主站台相同]	- 7 -
2.3 開發站台設定	- 8 -
2.3.1 開發站台 web.config [授權資訊]與[DB 連線]需與主站台相同	- 8 -
2.3.2 開發站台 web.config 請加入授權主機參數 [AuthorizationIP]	- 8 -
3. 授權主機注意事項：	- 9 -
3.1 授權主機架構，線上人數為所有開發站台使用人數總合	- 9 -
3.2 授權主機架構，為避免資料混亂，請勿將正式與測試機共用同一台授權主機。	- 9 -

1. 系統架構描述：


1.1 架構目的：

原來架構下，由於平台的註冊資訊(安裝序號、金鑰)都必須要取得 AP Server 的硬體資訊，所以事業單位或者客戶要進行一次開發時，都必須要對每台開發主機進行授權，而當架構好授權主機後，只要針對授權主機進行授權則多台 AP Server 都可共用授權資料。

1.2 架構優點：

1. 一次開發只要共用一台授權主機，不用重複授權，例如：產中人員只要申請一組序號安裝於某授權主機，則 20 多人皆可連接到此授權主機進行授權。
2. 使用人數多的客戶，負載平衡主機可透過授權主機取得授權，無需申請多組序號、金鑰。

1.3 架構示意圖：



2. 安裝步驟說明：

2.1 安裝前確認事項

2.1.1 請先確認主站台可正常登入

授權主機授權方式與一般站台相同，為確認授權資訊有效，請先登入主站台，確認可以正常登入，如是全新環境，請先按照一般正常序號註冊流程，註冊完成後，確認站台可正常登入，再往下執行架設流程。

2.2 授權主機站台設定

2.2.1 建立授權主機站台

請至 IIS 設定站台相關資訊，此範例以 IIS 7 為主，下面是操作步驟截圖


建立應用程式集區




新增應用程式站台



設定應用程式站台資訊



瀏覽站台，確認可正常執行



站台正常開啟，設定完成



2.2.2 授權主機註冊授權資訊DSCKey [與主站台相同]

使用註冊機工具，選取[主站台註冊過的 DSCKey]，重新註冊授權主機站台

ERPII 註冊機 v.1.1.1.3

系統資訊 系統註冊 變更GS IP

步驟四、請選擇授權檔(DSCKey)所在路徑

金鑰檔路徑: C:\EasyFlow\DSC.key

步驟五、請輸入安裝序號及安裝金鑰

安裝序號: +2mxocmAfZMyqQsDkD1K79wufyEILB4Xp804sMO30XWk5SEj1KhF/JLKk2erk6zTlgA1r0CuBL6vH19fm/32olc0ZjD0fCtI416dRUxHr2XVKNKNZbyULJXwA439MKV4eQMD5gxWE4agM0zYHFMvcq31iScDW2YU+OeuJLMCI343bbzPN9NVLuTQIUWv1MG0d8yfnBCw

安裝金鑰: \$\$30MDAyMDEyMDEwOTExNDcwMQ=LjM/P0c/fgm=

步驟六、請選擇要安裝的產品別及該產品安裝的根目錄

註冊產品別: EF

WebConfig路徑: C:\EasyFlow\EFNET\WS\Security\WS\

虛擬化授權主機IP: 10.40.41.1

註冊

畫面清空 結束

ERPII 註冊機 v.1.1.1.3

系統資訊 系統註冊 變更GS IP

步驟四、請選擇授權檔(DSCKey)所在路徑

金鑰檔路徑: C:\EasyFlow\DSC.key

步驟五、請輸入安裝序號及安裝金鑰

安裝序號: +2mxocmAfZMyqQsDkD1K79wufyEILB4Xp804sMO30XWk5SEj1KhF/JLKk2erk6zTlgA1r0CuBL6vH19fm/32olc0ZjD0fCtI416dRUxHr2XVKNKNZbyULJXwA439MKV4eQMD5gxWE4agM0zYHFMvcq31iScDW2YU+OeuJLMCI343bbzPN9NVLuTQIUWv1MG0d8yfnBCw

安裝金鑰: \$\$30MDAyMDEyMDEwOTExNDcwMQ=LjM/P0c/fgm=

步驟六、請選擇要安裝的產品別及該產品

註冊產品別: EF

WebConfig路徑: C:\EasyFlow\EFNET\WS\Security\WS\

虛擬化授權主機IP: 10.40.41.1

註冊

畫面清空 結束

註冊成功!!

確定

2.2.3 授權主機註冊資料庫連線 [需勾選授權主機、DB連線需與主站台相同]

請使用資料庫註冊工具，選取授權主機站台，註冊的 DB 連線需與主站台相同。

**** 授權主機註冊時請勾選將 [是否為授權主機] ****

資料庫註冊工具

資料庫相關資訊

資料庫型態: SQL Server

系統資料庫名稱: EFNETSYS

資料庫登入帳號: sa

資料庫位址: .

使用者密碼: ***

註冊產品別: \\EasyFlow\\EFNET\\WS\\SecurityWS

☒ 是否為授權主機? 如果勾選，config路徑請指到授權主機!!

☐ 是否建立多產品報表連線資訊?

取得解密字串 註冊

本系統包含重要之個人資訊或營業秘密，請依所屬權責存取，遵守相關規定謹慎操作使用並妥善保管，以確保權益避免觸法。
若有違反公司所賦予權責之不當蒐集、處理、利用而造成公司或客戶之任何損害，依公司規定及相關法律辦理。

2.3 開發站台設定

2.3.1 開發站台web.config [授權資訊]與[DB連線]需與主站台相同

1. 開發站台請使用[主站台的 DSCKey]，透過註冊機重新註冊站台 Web.config，
2. 開發站台請使用資料庫連線工具，註冊 DB 連線資訊與主站台相同，

注意：**** 開發站台註冊時請不要勾選 [是否為授權主機] ****

此步驟建議直接複製主站台的 web.config 至開發站台，可忽略上面兩步驟。

2.3.2 開發站台web.config請加入授權主機參數 [AuthorizationIP]

請加入下列授權主機 web.config 資訊

```
<add key="AuthorizationIP" value="http://站台 IP/SecurityWS/Service.asmx" />
```

3. 授權主機注意事項：

3.1 授權主機架構，線上人數為所有開發站台使用人數總合

使用授權主機開發時，授權使用人數為各開發站台使用人數的總合，最大可使用人數限制一樣為購買的授權人數上限。

3.2 授權主機架構，為避免資料混亂，請勿將正式與測試機共用同一台授權主機。

授權主機 DB 共用，架設時請注意資料可能會有互相影響問題，架設時請確認是否適合使用授權主機架構。

授權主機一般用途為：

1. 正式區負載平衡主機架設。
2. 測試區與內部開發機開發。(測試站台使用的 DSCKey 與 DB 連線需與正式區不同)