
Lab3 时钟中断与 StartShell

1. 实验框架



Part1: uart.c 与 vga.c,串口与显存读写结合 vsprintf.c 函数生成 myPrintkf 函数实现双 I/O Part2: 可编程间隔定时器定时输出时钟中断经由可编程中断控制器 i8259 生成中断,查找中断向量表执行对应的中断程序,本次实验在定时 tick 同时将全局变量 systemticks 自增,再转化输出为墙钟

Part3: Shell: 伪终端输入字符串分成连续串,分支处理,输出相应信息

Part4: C程序预处理为 i 文件,编译为 x86 汇编指令(s 文件),再转化为二进制码(o 文件),链接为 exe 可执行文件,由 QUMU 执行

2. 模块流程图1(内核:中断控制,时钟)

Part1: start32.S IDT 的建立:

IDT 表每一项为 4*2=8 字节, 共 256 项



47:32 位为属性码, 31: 16 为代码段(CS)地址, 其余为偏移量(IP)IDT的填写:

```
=setup_idt:
     movl Signore_int1, %edx
     mov1 $0x00080000, %eax
     movw %dx, %ax /* selector = 0x0010 = cs */
     movw $0x8E00, %dx /* interrupt gate - dpl=0, present */
     movl $IDT, %edi
     mov $256, %ecx
⊟rp_sidt:
     movl %eax, (%edi)
                                     #将ignore_intl地址写入IDT
     movl %edx, 4(%edi)
                                     #写入属性码8B
     addl $8, %edi
     dec %ecx
     jne rp_sidt
     lidt idtptr
     call setup_time_int_32
```

IDT 前 256 为写入 ignore_int 段地址与属性码 8E;

IDT 末尾为 time_interrupt 短地址,属性码为 8E; 时钟中断与其他中断程序:

```
66 _ time_interrupt:
                                           #哪!
         cld
         pushf
         pusha
         call tick
         popa
         popf
         iret
74
         .p2align 4
   ∃ignore_int1:
         cld
         pusha
         call ignoreIntBody
         popa
         iret
```

保护现场——进入中断——恢复现场——返回原地址 Part2:可编程中断控制器 i8259:



• 读/写i8259的当前屏蔽字节:即读写主片0x21或从片0xA1

初始化 i8259,将主片最低位设置为 0 允许时钟中断,其他位置置 0 允许其他中断,从片全置 0 为个性化

Part3: 可编程间隔定时器

可编程间隔定时器

PIT: i8253



- 需要对PIT: i8253进行初始化,接口: void init8253(void)
 - 端口地址 0x40~0x43;
 - 14,3178 MHz crystal
 4,772,727 Hz system clock
 1,193,180 Hz to 8253
 - 设定时钟中断的频率为100HZ,分频参数是多少?
 - 初始化序列为:
 - 0x34 == 》端口0x43 (参见控制字说明)
 - 分频参数==》端口0x40,分两次,先低8位,后高8位
 - 通过8259控制,允许时钟中断
 - 读取原来的屏蔽字,将最低位置0

初始化后设置频率为 1193180/(46*256+156) =100HZ

- Tick (嘀嗒): 周期性时钟中断
 - 频率: 100HZ (可以不必是100HZ)
 - 通过对8253编程来触发周期性时钟中断(见8253初始化)
- Tick发生时,做些什么

接口: void tick(void); ←

- Tick的维护:

使用一个全局变量来维护tick发生的次数

- 初始化为0; 每次tick, 加1
- 随时间变化而进行的维护(包括其他模块所需)
 - 如wallClock
 - 少量(思考: hook机制) VS 大量? 用户需要?

每 10ms 产生时钟中断查找中断向量进入 time_interrupt 段执行一次 tick 函数

.p2align 4 time_interrupt: cld pushf pusha call tick popa popf iret

结合 main.c 函数

每次 tick,将 setWallClock 函数赋给函数指针 hook,hook 变为 setWallClock,生成墙钟 3. 模块流程图 2(Shell)

助教已经帮我们将字符串从串口读入并且放入 BUF 数组并用 BUF_len 记录其长度 Step1:将 BUF 划分为若干个连续字符串,放入 argc, argv

Step2:对 argv 进行判断,为此定义 teststr 函数

Step3:根据不同的情况调用不同的 func 输出相应内容


```
73
74
75
76
77
78
78
79
80

if (teststr(argv[0], "cmd"))
cmd. func(argc, argv):
else if (teststr(argv[0], "help"))
help. func(argc, argv):
else myPrintf(0x02, "%s\n", "unknown command"):
}while(1):
```

cmd help cmd help help aaa

a a a

help help help 最后鼠标移入 QEMU,随意按键出现 Unknown interrupt



VGA 输出,墙钟如图:


```
Machine View
START RUNNING....
Student>cmd
help
Student>List all command
Student>Usage: help [command]
Student>unknown command
Student>command
Student>error:too large parameter number
Student>>

Unknown interrupt

O0:02:29
```

5. 文件组织





```
- Makefile
    myOS.ld
   osStart.c
    printk
       - Makefile
       - myPrintk.c
       vsprintf.c
   - start32.S
output

    multibootheader

     multibootHeader.o
    myOS
       - dev
           - i8253.o
           - i8259A.o
           - uart.o
           - vga.o
         i386
           - io.o
           - irq.o
           - irqs.o
        kernel
            tick.o
           - wallClock.o
        osStart.o
         printk
           - myPrintk.o
          - vsprintf.o
       - start32.o
   myOS.elf
   userApp
       - main.o
       - startShell.o
source2run.sh
userApp
 - main.c
   - Makefile
   - startShell.c
```

16 directories, 53 files

myOS 文件中,

```
      ✓ dev

      ☑ i8253.c

      ☑ i8259A.c
      1 □DEV_OBJS = output/myOS/dev/uart.o

      ☑ Makefile
      2 | output/myOS/dev/vga.o

      ☑ uart.c
      3 | output/myOS/dev/i8259A.o

      ☑ vga.c
      4 | output/myOS/dev/i8253.o
```

dev 下 makefile 中将 dev 目录下的 c.s 文件转化成的 o 文件链接

I386,kernel,printk 同理;

myOS下 makefile 将 dev,i386,kernel,printk 中链接文件再次链接,

```
1 #不需要修改
2 include $(SRC_RT)/myOS/dev/Makefile
3 include $(SRC_RT)/myOS/i386/Makefile
4 include $(SRC_RT)/myOS/printk/Makefile
5 include $(SRC_RT)/myOS/kernel/Makefile
6
7 巨MYOS_OBJS = output/myOS/start32.o output/myOS/osStart.o \
8 ${DEV_OBJS} \
9 ${I386_OBJS} \
10 ${PRINTK_OBJS} \
11 ${KERNEL_OBJS}
```

最后再和 userApp 中链接文件链接,

multibootheader 进入引导程序,

myOS.ld 分配 text 段,data 段,

Start32.S 分配栈段并写入 IDT,并写入时钟中断和其他中断

PS: myOS 中 include 文件夹中为 c 函数对应头文件声明,

需要在 myOS 目录下的文件中调用某函数,只要在首部加入#include 对应 h 文件即可

```
SRC_RT=$(shell pwd)
    # CROSS COMPILE=i686-elf-
    CROSS_COMPILE=
    ASM_FLAGS= -m32 --pipe -Wall -fasm -g -01 -fno-stack-protector
    C_FLAGS = -m32 -fno-stack-protector -g
    INCLUDE_PATH = myOS/include
    .PHONY: all
    all: output/myOS.elf
    MULTI_BOOT_HEADER=output/multibootheader/multibootHeader.o
    include $(SRC_RT)/myOS/Makefile
   include $(SRC_RT)/userApp/Makefile
    OS_OBJS = ${MYOS_OBJS} ${USER_APP_OBJS}
${CROSS_COMPILE}ld -n -T myOS/myOS.ld ${MULTI_BOOT_HEADER} ${O
21 = output/%. o : %. S
        Omkdir -p $ (dir $0)
        @${CROSS_COMPILE}gcc ${ASM_FLAGS} -c -o $@ $<
25 ⊟output/%.o: %.c
        Omkdir -p $ (dir $0)
        @$ [CROSS_COMPILE] gcc $ {C_FLAGS} -I$ {INCLUDE_PATH} -c -o $0 $<
        rm -rf output
```

- 6. 总结:
- 1. 多维数组与函数指针

1.多维数组Argv[8][8]

D	Argy	Argy[0]首地址
	Argv+1	Argy[1]首地址
	*(Argv+1)	Argy[1][0]地址
	((Argv+1)+1)	Argy[1][1]

Char cb[2][3][4]; Char(*p)[4]; p=cb[2]; *p=cb[2][0]; *(p+1)=cb[2][1]; Char ***p=cb; 类型不匹配,error!

1函数指针的定义

- 1.1 普通函数指针定义
- int (*pf)(int,int);
 - 1.2 使用typedef定义函数指针类型
- typedef int (*PF)(int,int);
- 2. PF pf;//此时,为指向某种类型函数的函数指针类型,而不是具体指针,用它可定义具体指针

2函数指针的普通使用

- pf = add;
- 2. pf(100,100);//与其指向的函数用法无异
- 3. (*pf)(100,100);//此处*pf两端括号必不可少

注意: add类型必须与pf可指向的函数类型完全匹配

2.调试正确姿势——增加断点 vga 输出